
プ ログラ ム解読法 入門)

PC-9800シリースで ザ・プロテクトII プログラム解読法入門 #上智博·技術開発室



新刊書籍発売中

Microsoft C Ver 3.0 ユーザーズガイド

MS-Cの操作法から言語仕様、ライブラリ関数の使い方など、そのすべてを詳細に解説しユーザの便に供する。 A5判 定価3,200円 送料300円

Microsoft C Ver 3.0 テクニカルガイド

C言語を駆使してMS-DOSの機能を十分に引き出すための、ユーザに耳よりなテクニックを紹介。

A5判 定価3,200円 送料300円

PC-9800シリーズ BASICユーティリティブック

DISK-BASIC上で動作する各種 ユーティリティを満載し、全98ユーザ の便宜をはかるプログラム集。

B5判 定価2,800円 送料300円

PC-9800シリーズ MS-DOSユーティリティブック

C言語やアセンブラによる各種ユーティリティプログラムを掲載し、バージョンアップ時のアドバイスなど、技術の向上にも役立つ。

B5判 定価2.800円 送料300円

PC-9801 VM/UV/VX/LT テクニカルガイド

PC-98 新機種をフルに使いこなすために、ハード、ソフトの両面からその利用法を徹底的に解説。

B5判 定価2,800円 送料300円

秀和システムトレーディング株式会社 定価 2,200円

ISBN4-87966-116-3 C3055 ¥2200E



P(-9800到リース"売行良好書のご案内

●ザ・プロテクト A5判 定価1,900円 送料300円 別売ディスクパック版 定価5,800円 送料300円

●ユーティリティプログラムMS-DOS I コマンドアプリケーション | B5判|| 定価2,900円|| 送料300円| 別売ディスクパック版|| 定価8,800円|| 送料300円

● ユーティリティプログラムMS-DOSⅢ システムアプリケーション

●ユーティリティプログラム応用実例集 | B5判|||定価2,900円||送料300円||別売ディスクパック版||定価8,800円||送料300円| B5判 定価2,500円 送料300円 別売ディスクパック版 定価8,800円 送料300円

秀和システムトレーディング株式会社 東京都港区赤坂8-5-29 チッカービル ● N88-日本語BASIC(86) インタプリタとコンパイラ B5判 定価2,800円 送料300円 別売サービス版 定価8,800円 送料300円

究極のプロテクトは可能から

ーしの回答を示し、プロテクト技術の努

限界といわれて久しいプロテクト技術論

PC-9800シリース"

ザ·プロテクトII

プログラム解読法入門

井上智博•技術開発室

Protect I

SHUWA SYSTEM TRADING CO.,LTD.

■注意

- [1]本書は筆者等が独自に調査した結果を出版したものです。
- [2]本書は内容について万全を期して作製いたしましたが、万一、ご不審な点や誤り、 記載もれなどお気付きの点がありましたら、出版元まで書面にてご連絡ください。
- [3]本書の内容に関して運用した結果の影響につきましては、上記[2]項にかかわらず 責任を負いかねます。ご了承ください。
- [4]本書の全部または一部について、出版元から文書による許諾を得ずに複製すること は禁じられています。

PC-9800シリース"

ザ·プロテクトII

プログラム解読法入門

井上智博•技術開発室

秀和システムトレーディング株式会社

まえがきにかえて

■どうしても複製がとれないとき

プロテクトを取り巻く情勢は刻々と変化しています。前巻『PC-9800 シリーズ ザ・プロテクト』が発行されたのが1986 年の11月でした。もうそれから1年以上が経過していることになります。プロテクトという言葉自体もさまざまな意味に変化しました。プロテクトに対する考え方もずいぶんと変りました。

本書の主題に入る前に、まずプロテクトということがらについて、もう一度見つめ直してみようと思います。

■"究極のプロテクト"は本当に究極か

"究極のプロテクト"すなわち、絶対に破れないプロテクトは可能か? この答えは皆さんでお出しください、というのが前作の回答でした。新しいプロテクトが開発されれば、それは常にその時代の究極でした。しかし、その新しいプロテクトに対抗するための手段が考案されると、それは究極ではなくなってしまいます。ちょうど"いたちごっこ"にたとえられるように、強力なプロテクトが開発されれば、それを上回る強力なコピーツールが開発され、それに対抗するべく、さらに強力なプロテクトが開発される……といった具合です。こう考えると、この"いたちごっこ"は、プロテクトとコピーツールの歴史といってもよいでしょう。この歴史を振り返ることによって、その時代時代での"究極のプロテクト"がわかるわけです。

"究極のプロテクト"とは、絶対にコピーのとれないプロテクトをいいます。 4,5年前まではプロテクトそのものの存在が希少で、たとえあっても、それはとるにたらないものばかりでした。それでも当時としては"究極"であったのです。

たとえば、次のようなものです。

まず、フロッピディスクを BASIC でフォーマットします。そこにソフトウェアを順々に格納していくわけですが、よほど大きなソフトウェアでない限り、フロッピディスク上には空きが生じます。

その空き領域へは、フォーマットしてから書き込みが行われていないわけですから、フォーマットしたままのデータが入っているはずです(BASIC の場合、ふつう FFH)。しかし、このプロテクトでは、ここを 00H などと異なる値にしておくのです。backup.n88などを用いてふつうにコピーをとれば、この部分まではコピーされませんから(backup.n88は、ファイルが存在するトラックのみをコピーするように設計されている)、チェックすればオリジナルか複製かがわかるわけです。具体的には、この部分は最終トラック(2Dであったので 79)の最終セクタ(16)に設定されていました。これを BASIC から DSKI\$を用いて読んでいたのです。

A\$= DSKI\$ (1,1,39,16):IF A\$ < > STRING\$ (255,0) THEN NEW

プログラムを解読し、このような内容の行を発見できなければ、 なぜプログラムが停止し、リストが消えてしまうのかがわからない わけです。この方法は、backup.n88 や xfiles.n88 などの標準的な コピープログラムに対して有効でした。一般のユーザに対しては、 この程度の水準で十分だったのです。

その後、セクタ長を変化させるというプロテクトが出現しました。その目的は、コピープログラムの動作を停止させることにありました。backup.n88 などでは、BASIC の標準的なフォーマットを対象としていたため、コピーできないトラックが存在すると、そこで動作を停止してしまうのです。このようなタイプのプロテクトが出現したあたりから、コピーツールと呼ばれるソフトウェアが、徐々に姿を現しはじめました。

それからは、FDC(フロッピディスクコントローラ)の規格外のフォーマットを用いたり、特殊な装置を用いてフォーマットを行ったりと、より複雑で難解なプロテクトが考案されてきます。最も高度なプロテクトの類に、フォーマット時の回転数(または書き込みクロック)を変化させるというものがありますが、これもアナログコピーを行うことによってコピーすることができます。現在では、フロッピディスク上のフォーマットを読み取るのではなく、電気信号の変化を読み取る段階にまできているのです。

■プロテクト成立のための条件

さて、いろいろなプロテクトが多数存在しますが、プロテクトの最終目的はいったい何なのでしょう。それは、いうまでもなく"コピーが使えない"ようにすることです。ところで、この"コピーが使えない"ようにするためには、どのような条件が満たされなければならないでしょうか。逆にいえば、どの条件をなくせばプロテクトの効力がなくなるのでしょうか。もう一度見直してみましょう。

プロテクト成立のための条件は、まずコピーできないということです。コピーができなければ、複製品そのものが作成できないわけです。これはプロテクトの基本ともいえます。

ここでコピーできないとは、

- ・標準的なバックアッププログラム (backup.n88,DISKCOPY コマンドなど)
- ・市販されるプロテクトを対象としたコピーツール

によってコピーされないことをいいます。前者は、自ら動作する OS のファイルフォーマットに逆らうもの全部がコピーできないの に対し、後者は、あらかじめそのようなものにも対応するかたちで 存在しています。前者に対しては、前述したセクタ長を変化させる などの単純な手段で対抗できますが、後者では、そのようなものは 当たり前ですので、もっと複雑な手段が必要となってきます。

コピーツールによって、コピーすることのできないプロテクトについては、既刊『PC-9800シリーズ ザ・プロテクト』を参照してください。

プロテクト成立のための、次の条件は"コピーされたものが動作しない"ということです。こうなると、コピーには成功したように見えても、いざ動作させてみると動かないという事態が発生するわけです。実際には、ソフトウェアが実行されている途中でフロッピディスクのフォーマットをチェックし、オリジナルであるかどうかを調べればよいのです。中には、コピーツールでコピーされてしまうように見えるものもあります。したがって、フォーマットが正常であるかどうかを確認することは、絶対に必要なことなのです。

プロテクト成立のためには、この2つの条件の満たされることが必要です。ここで示した条件はかなりおおざっぱなもので、詳しく突き詰めればもっと多様な条件が出てくるはずです。しかし、おおかたはこのようなところです。プロテクトとは、さまざまな手段を講じて、この条件を満たすためのものなのです。

■コピーツールの方法

コピーツールの役割りは、プロテクト成立のための条件を満たさ せないようにすることです。

1番目の条件に対しては、コピーツール自体がさまざまなフォーマットを判別でき、かつ、それを作成することのできることが条件となります。すなわち、どのようなフォーマットが現れても、それを正確に判別できて、それと同じフォーマットを再現できることが必要なのです。従来は、コピーツールといえばこの能力を最も重視しました。

しかしここで問題が出てきます。それは正しくコピーされたかどうかはコピーツールにはわからないということです。正しくコピーされていなければ、いくらコピーが正常に終了しても、プログラムの実行中に、オリジナルかどうかのチェックが行われてしまえば、そこでおしまいになります。

そこでコピーツールでは、2番目の条件を満たさせないようにする必要があります。同じフォーマットが作成できない場合に、オリジナルかどうかのチェックを行わせないようにするのです。

オリジナルかどうかのチェックを行うのはソフトウェア側の勝手で、コピーツール側では防ぎようがないと思われてきました。そしてコピーツール側では、ソフトウェアを手作業によって解読して、チェックを行っている場所を捜し出して操作し、常にオリジナルであるという回答を出すようにしてきました。これをファイラーとか、パラメータと呼んでいます(コピーツールにより呼び方が異なる)。

これらはソフトウェアに個別に対応していて、ソフトウェアにかけられているプロテクトを無効にする働きをもっています。一度この方式でコピーしてしまえば、あとは標準的なバックアッププログラムによりコピーすることが可能になります。

■もう一つのプロテクト

フロッピディスクのフォーマットを変化させるといった、ハードウェアによるプロテクトは、もはや行くつくところまで行ったというのが一般的な見方です。では、次なるプロテクトとはと聞かれれば、それはソフトウェアによるプロテクトだといわざるを得ません。皆さんは、ソフトウェアでプロテクトをかけることができるのか、それは破られないのか、という疑問を抱くかもしれません。しかし、それができるのです。ハードウェアによるプロテクトとは比較にならないほど多様なパターンを持ち、複雑で難解なものが実現できるのです。本書では、"もう一つのプロテクト"と題してこれを中心に取り上げます。



本書を読む前に

○プログラム例について

本書には多くのプログラム例が掲載されていますが、アセンブリ言語によるものは、MS-DOS 付属のマクロアセンブラ(MASM version 1.27,3.00)に準拠し、C言語によるプログラムは Lattice C version J3.10 (version 3.00 でも可能)に準拠したものです(Lattice C は別売)。ただし、プログラムは断片的なものであり、そのままのかたちでアセンブラ、あるいはコンパイラにかけることはできません。

また、プリンタへの出力例は、特にことわりのないかぎりは SYMDEBによるものです。なお、SYMDEB独自の機能を使用す ることは極力避けました。DEBUGにおいても、ほとんどが適用 可能です。

○ユーティリティについて

本書には多くのユーティリティが掲載されており、アセンブリ言語で記述されております。そして、そのすべてがMS-DOS上で動作するものです。ここに掲載されるユーティリティは、ソースリストのかたちをなしていますから、実際に実行するにはアセンブルして、実行ファイルの形式にしてやらなければなりません。実行ファイルにするには、ユーティリティによって少し異なる方法をとらなければなりません。

ユーティリティ名の拡張子が".EXE"である場合には、次の手順でアセンブルし、実行型ファイルを作成してください。このとき、MASM.EXE, LINK.EXE とソースファイルが同じディレクトリにあるものとします。また、ソースファイルの名前が"SOURCE. ASM"であるものとします。

MASM SOURCE; LINK SOURCE; ユーティリティ名の拡張子が".COM"である場合には、上記の手順にさらに以下の手順を追加してください。

EXE2BIN SOURCE SOURCE.COM

同様に、EXE2BIN.EXE が同じディレクトリになくてはなりません。不必要なファイルが残るようであれば DEL コマンドによって削除してください。

○アドレスの表現について

本書では、アドレスの表現を以下のように統一しました。

\$\$\$\$:0000

AAAAA

SSSS はセグメントの値で、OOOO はオフセットの値です。またセグメントとオフセットによる表現のほかに、AAAAA という絶対表現も部分的に採用しています。数値は、16 進数であることを明示するために、末尾に"H"サフィックスを付加しています。

○使用機器構成について

本書の執筆にあたって使用した機器の構成は、以下のとおりです。

●本体:

PC-9801M2(8086CPU)/PC-9801VX2(V30,80286CPU)

●実装メモリサイズ:

640KB(PC-9801M3)/640KB(PC-9801VX2)

● DISK BASIC システムディスク:

PC-98H43-MW (K) (PC-9801M2) PC-98H47-MW (K) (PC-9801VX2)

● MS-DOS システムディスク:

PS98-121-HMW/PS98-125-HMW

プログラム解読法入門

まえがきにかえて 3 本書を読む前に 8

基礎編

- 2 解読の定石 29
- 2.1 ファイルを調べよう 29
- 2.2 まずは比較検討を 37
- 2.3 INT 1BH発見がポイント
- 2.4 環境変数を調べる 40



- 3.1 実行中断・レジスタ値表示 41 3.2 ディスクアクセスのロギング 51

応用編I

1	プロテクト表現のテクニック	65
1.1	チェック→エラーは早すぎる	65
1.2	エラーを出すだけでは能がない	69
1.3	プロテクトの方法は1つではない	7
	1 1.1 1.2 1.3	プロテクト表現のテクニック1.1 チェック→エラーは早すぎる1.2 エラーを出すだけでは能がない1.3 プロテクトの方法は1つではない

2	プログラムを読み	にくくす	る	83	
2.1	意味のない命令を多	多用する	83		
2.2	定石をあえて破る	92			
2.3	意味のない分岐	99			
2.4	未定義命令を使う	100			

2.5 ソフトウェア割り込みを使う 1032.6 ハードウェアを頻繁にアクセス 107

 3
 目立つ命令をかくす
 109

 3.1
 INT命令をかくす
 109


 3.2
 IN/OUT命令をかくす
 115

4	MS-DOS版プロテクト技法	117	A
4.1	不良クラスタを作る 117		
4.2	ダミーファイルを作る 129		State of the last
4.3	チェックの方法 131		

応用編II

	1	ツールに対抗する 135 ツールの命を無効にする 親をチェックする 146 実行時間をチェックする	
	1.1	ツールの命を無効にする	135
	1.2	親をチェックする 146	
-	1.3	実行時間をチェックする	152
		常駐型ツールに対抗する	170

2	2 暗号化のテクニック 2.1 暗号化の方法 175 2.2 復元の方法 193	
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ムをかくす 195 ムをVRAM上に置く 1	95
		01



錯乱のためのテクニック 213

4.1 自分自身を転送する 213 4.2 自分自身にかぶせる 215

215

4.3 自分自身を書き換える 220

5	ワナをかける	221	
5.1	書き換えを無効に	する	

225 5.2 バンク切り替えを使う

5.4 スタックを書き換える 233

221 5.3 タイマ割り込みを使う 229

既存の知識を破棄させる 237 6.1 割り込みベクタをすり替える 237 6.2 パラメータインタフェースを変える 239

7 プログラム実行のテクニック 243 7.1 プログラムを並行実行する 243 7.2 裏で本物を走らせる 249

資料編

- 1 CPU 255
- 1.1 搭載されるCPU 255
- 1.2 メモリ管理 257
 - 1.3 レジスタ 260
 - 1.4 アドレシングモード 264
 - 1.5 その他のことがら 266
- 2 OS 269
- 2.1 OS起動のメカニズム 269
- 2.2 MS-DOSの構造 273
- 2.3 DISK BASICの構造 280



- 3 マシン 283
- 3.1 割り込み 283 3.2 I/ O 284

 - 3.3 その他のことがら 284

付録

- A SYMDEB機能一覧 290
- B PC-9801割り込み一覧 292
- C PC-9801I/ O一覧 294
- D INDEX 296

基礎編

基礎編

- 1. 解読にあたって
- 2. 解読の定石
- 3. 解読支援ツール

基礎編では、プログラムを解読する立場に立ったプログラム解読に関する基礎的なことがらについて触れます。プログラムの解読が必要な理由や解読の手段、定石など、知っておかなければならないことばかりです。また、解読の際に便利に使える種々のユーティリティも掲載しました。ぜひご活用ください。

1

解読にあたって

基礎編のはじめでは、解読という行為全般に対して解説します。 そもそも解読が必要であるというのはなぜか、解読の方法は決まっているのかなどという疑問があるかと思います。そこで、ここでは解読の必要性と、いくつか考えられる解読の手段について紹介したいと思います。

1.1 なぜ解読が必要か

そもそもなぜ解読が必要なのか? 本書の序章でも書きましたが、ソフトウェアにかけられるプロテクトは、年々(月々?)複雑化の途をたどり、それに対応するコピーのための手段も、次々と高度なものが生み出されています。FDC その他のハードウェアを用いたものには、コピー不能なものがあり、FDC 単体では完全にコピーできないものも存在します。

そこで、コピーツールでは対策として、プロテクトの成否をチェックしている部分(これをチェックルーチンと呼ぶ)を手作業によって捜し出し、この部分を無効にしてしまうという方法が考えられました。このような作業は自動化できないため、あくまでも人間の手によって行われてきたのですが、問題となるのは、チェックルーチンのありかです。チェックルーチンが誰にでも見つけられ、かつ、それが簡単に無効にできるならチェックルーチンの存在意義があり

ません。そこでチェックルーチンを作成するプログラマは、持ち得る技術の限りをつくして、複雑難解なチェックルーチン作りに励むのです。ここでいうチェックルーチンを捜す作業を、本書では「解読」と呼んでいます。

さて、プロテクトキラーと呼ばれるプロテクト外し屋は、このチェックルーチンを捜して無効とする(これをプロテクトを外す、アンロックにするなどといいます)作業を行うわけですが、チェックルーチンを作成したほうも、あの手この手で引っ掛けてこようとしますから、生半可な気持ちでは外すことができません。そこで両者の闘いが始まるわけです。

もうおわかりでしょう。当然のことのようですが、チェックルーチンの場所というのは決っていません。それどころか形態も決っていません。また、いつ実行されるのかも決っていません。極端な話、その存在すらも解読する側から見たら不明なのです。

そこでチェックルーチンについて知るには、まず解読が必要なのです。チェックルーチンの全貌は、解読した結果、明らかになるといっても過言ではないでしょう。

また、それはチェックルーチンを捜すことから始まる高度な知的 遊戯ともいえるパズルを楽しめます。みなさんはチェックルーチン 作成者が仕掛けるあの手この手のわなをクリアするとき、たまらな い面白さを感じることでしょう。

1.2 解読にのぞむ

さて、いよいよ解読にのぞむ段階で、いったい何をしたらよいかわからない読者も多いことでしょう。それもそのはず、解読というのは必ずしも必要な作業ではないからです。プログラムは組めても、プログラムを読むことはできない、そのような読者のために、解読の常套手段ともいえることがらについて説明しましょう。

■リストをとる

解読と聞けば、まずプログラムの逆アセンブルリストが連想されるでしょう。逆アセンブルリストとは、プログラムを構成する命令の集まりを解釈し、それに対応する命令ニーモニックの列を作成するものです。数値で表現される命令を、私たち生身の人間は理解できませんから(ふつう、理解することはできても瞬時には理解できない)、見てすぐわかるニーモニック("MOV AX,BX"など)のかたちに変換するわけです。この逆アセンブルリストを作成するには、対象とするソフトウェアの動作形態(動く環境など)を知らなければなりません。ここでは、形態別に逆アセンブルリストのとり方について紹介しましょう。

まず、動作する OS(オペレーティングシステム)のはっきりしている場合です。たとえば、N88-DISK BASIC であるとか、 MS-DOS version 3.10 であるとかという場合です。このような場合には、必ず OS に標準で逆アセンブルリストを見るための機能(解読が直接の目的ではないが、とにかく含まれる)が添付されているはずですから、これを使用します。参考までに、DISK

BASIC では MON コマンド内部の L コマンドが、MS-DOS では SYMDEB、あるいは DEBUG コマンド内部の U コマンドを使用 することができます。さらに、あくまでも参考までに紹介しておけば、CP/M86 では DDT86 を使用できます。現在、大部分のビジネス用アプリケーションソフト(日本語ワードプロセッサ、データベース、表計算ソフトなど)は、OS をベースとして動作しますので、そのようなプログラムを解読するには、OS 上のツールを使用する ことができるわけです。

次に、動作する OS がないか、または独自の OS を用意している場合です。このような場合には、IPL と呼ばれるプログラムから解読が必要です(IPL については資料編を参照)。多くのゲームソフトや一部のビジネス用アプリケーションソフトなどが、このようなタイプに属します。とにかく MON コマンドや SYMDEB, DEBUG コマンドのようなものは期待できませんので、他の OS のものを流用するか、専用のツール(市販されている)を使用するしかないでしょう。

OS 上のソフトウェアの逆アセンブルリストをとるには、まずそのプログラムをメモリ上にロードします。ただし、DISK BASIC と MS-DOS とでは手順が異なりますので、別個に説明します。

DISK BASIC の場合、プログラムが BASIC である場合には、MON コマンドを使用する必要はありませんが、機械語プログラムである場合には、それをメモリ上に読み込み、逆アセンブルする必要があります。プログラムの読み込みは、BLOAD コマンドによって行いますが、あらかじめプログラムのロードされるべきセグメントの位置を調べておき、CLEAR,DEF SEG 両コマンドによってプログラム領域を確保しておきます。そして BLOAD コマンドを実行したあと、MON コマンドに入ります。MON コマンド内ではLコマンドによってプログラムの逆アセンブルを行います。このと

き、Pコマンドによってプリンタ出力が可能な状態にしておけば、 画面に表示されるリストが、同時にプリンタへも出力されます。

MON コマンドによってシステムディスク(バージョンによっては含まれていないかもしれない)に含まれる機械語 プログラム "mouse.cod"をメモリ上へロードして、逆アセンブルした例を図 1.1 として示します。

■図 1.1 "mouse.cod"の逆アセンブル例 ー

clear ,&h4000 🕹		機械語フログラム領域を確保
Ok		
def seg=&h4000 🗗		
Ok		
bload "mouse.cod 데		
Ok		
mon		
h] 100 🗐		マウスドライバのエントリを逆アセンブル
0100 E97308	JMP	0976 ――ジャンフしている
0103 90	NOP	0010
0104 15DF00	ADC	AX,00DF
0107 0000	ADD	[BX+SI],AL
	ADD	[BX+SI],AL
0109 0000	ADD	[BX+SI],AL
010B 0000		[BX+SI],AL
010D 0000	ADD	
010F 0000	ADD	[BX+SI],AL
0111 0000	ADD	[BX+SI],AL
0113 0000	ADD	[BX+SI],AL
0115 0000	ADD	[BX+SI],AL
0117 0000	ADD	[BX+SI],AL
h] 1976 🔊		ジャンプ 先を逆アセンブル
0976 50	PUSH	AX
0977 53	PUSH	BX
0978 51	PUSH	CX
0979 52	PUSH	DX
097A 56	PUSH	SI
097B 57	PUSH	DI
097C 55	PUSH	BP
097D 1E	PUSH	DS
097E 06	PUSH	ES
097F 8CC8	MOV	AX,CS
	MOV	ES, AX
0981 8ECO		AX.02[BX]
0983 884702	MOV	AX,UZ LDXJ
h]		

ただし、このとき注意しなければならないことは、MON コマンドにおいては、必ずしも L コマンドが使用できるとは限らないということです。それは、PC-9801U2 以降の機種において、MON コマンドの拡張機能の使用有無がメモリスイッチによって指定できるからで、設定によっては、A,L,E などのコマンドが使用できない

状態になっています。そのような場合には、システムディスクに入っているユーティリティ switch.n88 を用いて、メモリスイッチの書き換えを行ってください。

また、Lコマンドでは、逆アセンブル不可能な命令もありますので注意が必要です。逆アセンブルできない命令とは、セグメント外ジャンプ、セグメント外 CALL、セグメント外 RET 命令です。これらは、リスト上では"??"で表示されますが、続く命令の解釈に食い違いが生じる可能性がありますので、同様に注意が必要です。

MS-DOS の場合では、話は簡単です。SYMDEB あるいは DEBUG を起動する際に、パラメータにロードするプログラム名 と、さらにそれに与えるパラメータを並べるのです。そうすれば、 SYMDEB/DEBUG のコマンドが表示され、メモリ上にロードされたプログラムが、いつでも実行可能な状態になっていますので、 U コマンドを用いて逆アセンブルを行うのです。このとき、使用したツールが SYMDEB であれば、 } コマンドを用いてリストをプリンタやファイルヘリダイレクトすることができます。

SYMDEB/DEBUGは、本書では重要な役目を果しますので、その機能について巻末に付録を設けました。参考にしてください。例として、SYMDEBによるコマンド"COMMAND.COM"の逆アセンブル例を、図 1.2 に示しておきます。

以上、簡単に OS 上のプログラムについての、逆アセンブルリストのとり方について説明してきましたが、詳細はそれぞれについてのマニュアルを参照してください。また、逆アセンブルリストと同様に重要なダンプリストも、MON コマンド、SYMDEB/DEBUGコマンド双方で、Dコマンドによってとることができます。プリンタへの出力方法も同様です。

OS を持たないか、独自の OS を持つ場合には、市販されている

■図 1.2 "COMMAND.COM"の逆アセンブル例

```
A>symdeb command.com
                                      -command.com を解析する
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-u100 🗐
                                     -COM ファイルはここから逆アセンブル
                                          ジャンプ会会がある
2F81:0100 E92D0D
                          IMP
                                  0F30 -
2F81:0103 BA040B
                          MOV
                                  DX,0B04
2F81:0106 3D0500
                          CMP
                                  AX,0005
2F81:0109 741B
                          JZ
                                  0126
2F81:010B BADCOA
                          MOV
                                  DX, OADC
2F81:010E 3D0200
                          CMP
                                  AX,0002
2F81:0111 7413
                          JZ
                                  0126
2F81:0113 BA7E0A
                          MOV
                                  DX,OA7E
-ue30 🗐
                                     ジャンプ先を逆アセンブル
2F81:0E30 BC5D07
                          MOV
                                  SP,075D
                                                                  . ' 0 '
2F81:0F33 B430
                          MOV
                                  AH,30
2F81:0E35 CD21
                          INT
                                  21
2F81:0E37 86E0
                          XCHG
                                  AH, AL
2F81:0E39 3D0A03
                          CMP
                                  AX,030A
2F81:0F3C 7205
                                  0E43
                          JB
                          CMP
                                  AX , 030A
2E81:0E3E 3D0A03
2F81:0E41 7612
                          JBE
                                  0E55
```

専用のツールを用いないなら、とりあえずは DISK BASIC の MON コマンドを用いて解析を行ってみましょう。このとき、使用 する DISK BASIC のシステムディスクは、できるだけコンパクト なものがよいでしょう(そのほうがメモリを圧迫しないで済むから です)。とりあえずは、必要最小限の機能を備えているものとして、PC-9801M2 用の PC-98H43-MW(K)がよいでしょう。また漢字変換機能などの、必要がないと思われる機能については、メモリ上にロードしないようにします。具体的には、

How many files (0-15)?

の問いに対して、ドライブのふたを開けてリターンキーを押します。 BASIC が起動し MON コマンドを実行したら、とにかく、目的 のフロッピディスク上の IPL をメモリに読み込んでみます。

ただしこの場合、必ずしも MON コマンドで読める IPL 形式になっているとは限りません。あらかじめ調べてみることが必要です (IPL の形式については、同様に資料編を参照してください)。

参考までに、IPLの形式を調べる例を紹介します。この例で使用するプログラムは、MON コマンド内部の、A コマンドで入力できる範囲の短いものですので、いちいちセーブする必要もないと思います。プログラムリストと実行手順、IPL形式の獲得については、図 1.3 のオペレーション例を参照してください。



IPLの形式を判別したら、その IPLをメモリ上へ読み込みます。 ここで読み込む例を示します。参考にしてください(5 インチ 2HD,セクタ長 3 の場合)。なお、本来 IPL の読み出される位置は、 資料編で示してあるとおり、1FC0H:0000 あるいは1FE0H:0000 です。読み込めたら逆アセンブル作業に入り、実行を追跡してください。

■リストを読む

逆アセンブルリストがとれたら、まずリストを読んでみます。リストを読むには、当然、頭の中で何が行われているかを確認しながらいくわけですが(頭の中で動作をシミュレートする)、このときいくつかの障害が現れます。これはリストを読むときには常についてまわるものです。障害とは以下にあげるものです。

- ① コードとデータの分離
- ② 動作とアルゴリズムの対比
- ③ 読みにくさ
- ④ マシンの知識
- ⑤ 意図的な妨害

①は、いま読んでいるところが読むべきコード領域なのか、無視するべきデータ領域なのかがわからなくなるということです。これを解決するには、まずプログラムの逆アセンブルを行う前に、ダンプを行ってみることです。ダンプによってメッセージなどがあれば、その周辺はデータ領域であると推測できます(データが暗号化されている場合、この方法は使えません)。

②は、命令を解読していても、それが何をやっているのかわからなくなる場合があることです。「そんなものは当人のスキル不足である」といわれればそれまでですが、経験から流れを摑むしかないようです。とにかく場数をこなせば、カンが冴えてくるはずです。

場数をこなせば、おぼろげながらにも「ここは怪しい」、「ここは プロテクトとは無関係だな」などと推測できるようになり、それが 的確であれば、大幅な作業の簡略化になるわけです。もっとも確固 たる根拠のない、いい加減なものですから濫用は禁物です。

③は、プログラミングを行った人間のスキル不足による、下手なプログラムに出合った場合です。とにかく必要以上に複雑で、かつ適切な方法を用いないなど、理解の及ばない範囲にあるものが該当します。しかし、わざと汚いプログラムにしていたり、また実行効率を優先して美しさを捨てている場合もありますから、いちがいにそうとはいいきれません。

④は、マシンに独自の割り込み命令やハードウェアへの頻繁なアクセスなど、それに対抗するための知識がない場合には、解読が困難になるということです。とにかく、資料を揃えて解読にのぞむか、それなりの知識を頭に叩き込んでおくしかありません。少なくとも何に関連する仕事なのか、ぐらいはすぐわかるようにする必要があります。

⑤に該当するのは、本書で紹介する意図的にプログラムが読めないようにしたものに出会った場合です。意図的に読めないようにしているのですから、読めるからといって安心はできません。読めることが実は大きな落とし穴だったりするわけです。

以上の障害を意識してリストを読み進むわけですが、人間の処理 できる能力を越えたプログラムの場合、解読は停止せざるを得なく なります。長大なプログラムを1から解読するのでは無駄が多すぎ ます。できれば必要な箇所のみの解読で済ませたいものです。いず れにしても解読は、最初の部分と要所要所のみと考えたほうがよい でしょう。

■実行を追う

リストを頭で追うのに対し、こちらはプログラムを実際に実行させながらそのようすを追うというものです。もちろん、ある程度の刻みをもって実行させ、その途中経過(レジスタの変化、実行中の命令など)を追います。この場合、人間が判断すべき分岐命令などは、実際の実行状況に応じて自動的に判断されますから、間違いが起こりにくく、かつ手早く行えるという利点を持ちます。しかし、すべてのプログラムが実行追跡可能なわけではありませんし、場合によっては暴走してしまいます(割り込みを使ったプログラムや、プログラムのロード位置を固定していて、システムを破壊してしまう場合など)。

特にトレースモードによって実行を1命令ごとに追うのは、サブルーチンや割り込み処理ルーチンまでのすべての実行を追うことになってしまいます。正常に復帰できなかったり、とんでもないところまで追跡を行ったりして効率よくありません(SYMDEBではそのような状況を解決するために、サブルーチンや割り込みを1個の命令とみなして実行してしてから、結果を表示するようなコマンドも用意されています)。

また、ブレークポイントを置いて実行を中断しようとしても、実行がブレークポイントに達しなければプログラムは停止せず、どんどん先に進んでしまいます(SYMDEBでは、複数のブレークポイントを置くことで対応)。

以降、基礎編では解読の際の参考になるような知識、テクニックを紹介していきます。話をまとめるために、対象の OS を MS-DOS、解読用ツールを SYMDEB/DEBUG に限定します。しかし、見方を変えれば DISK BASIC やその他の OS でも応用可能ですから、参考にしてください。



2

解読の定石

プログラムを解読するにあたっては、いくつか定石ともいえることがらがあります。ここでは、この定石について紹介します。

2.1 ファイルを調べよう

MS-DOSでは、プログラムはファイルのかたちでフロッピディスク上に存在し、また、MS-DOSにかかわる多くのファイルが、フロッピディスク上に存在します。ファイルについて調べてみるのが解読の第一歩でしょう。

■IO. SYS, MSDOS. SYS, COMMAND. COM

MS-DOSを構成する主なパーツは、IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM の3つです。これらには手を加えないことが暗黙の規則と決まっているようですから、疑う必要はないでしょうが、徹底するなら一応チェックしておきましょう。見るべき点は、タイムスタンプとサイズです。

さっそく DIR コマンドを用いて、解析しようとするシステムディスクのファイル一覧を見てみます。多くの場合、表示は図 2.1 の

ようになるか、あるいは大なり小なり似たものになるでしょう。

■図 2.1 DIR コマンドによる表示 ·

```
—ドライブAのディレクトリー覧をみる
 A>dir a:
ドライブ A: のディスクのボリュームラベルはありません.
   ディレクトリは A:¥
                                             -10. SYS, MSDOS. SYSは表示されない
COMMAND COM
                  24145
                        86-10-13
                                   0:00 -
 ASSIGN
          COM
                  1787
                         86-10-13
                                    0:00
                   8262
                         86-10-13
                                    0:00
 ATTRIB
           EXE
 BACKUP
          FXF
                  22570
                         86-10-13
                                    0:00
                  9760
                         86-10-13
                                    0:00
 CHKDSK
           EXE
                         86-10-13
 COPY2
           COM
                   3344
                                    0:00
 COPYA
           COM
                   1319
                         86-10-13
                                    0:00
 CUSTOM
           COM
                  5737
                         86-10-13
                                    0:00
                         86-10-13
                                    0:00
                  21248
 DICM
           COM
 DISKCOPY
          COM
                  6896
                         86-10-13
                                    0:00
 DUMP
           COM
                   1999
                         86-10-13
                                    0:00
 EDLIN
                   7426
                         86-10-13
                                    0:00
           FXF
                  2880
                                    0:00
                         86-10-13
 EXE2BIN
          EXE
 FC
           EXE
                  14394
                         86-10-13
                                   0:00
 FIND
                   6525
                         86-10-13
                                    0:00
           EXE
 FORMAT
           EXE
                  35070
                         86-10-13
                                    0:00
                         86-10-13
                                    0:00
                   8946
  JOIN
           EXE
  KEY
           COM
                   4591
                         86-10-13
                                    0:00
                   2918
                         86-10-13
  LABEL
           EXE
                                    0:00
                   319
                         86-10-13
                                    0:00
  MORE
           COM
                   8472
                         86-10-13
                                    0:00
  PRINT
           EXE
  RECOVER
           EXE
                   4381
                         86-10-13
                                    0:00
  RESTORE
                         86-10-13
                                    0:00
          EXE
                  20888
  SPEED
           COM
                   1209
                         86-10-13
                                    0:00
                         86-10-13
  SUBST
           EXE
                   9864
                                    0:00
  SWITCH
           COM
                   2441
                         86-10-13
                                    0:00
                   2917
                         86-10-13
                                    0:00
  SYS
           EXE
                                    0:00
  RENDIR
           COM
                   2668
                         86-10-13
                         86-10-13
                                    0:00
  USKCGM
           COM
                   4181
  SHARE
           EXE
                   7904
                         86-10-13
                                    0:00
  SORT
           EXE
                   1680
                         86-10-13
                                    0:00
 MSASSIGN COM
                         86-10-13
                   1518
                                    0:00
  LINK
           EXE
                  41114
                         86-10-13
                                    0:00
  SYMDEB
           EXE
                  36538
                         86-10-13
                                    0:00
  MAPSYM
           FXF
                  51904
                         86-10-13
                                    0:00
                                   0:00
                  24138
                         86-10-13
           FXF
  LIB
                         86-10-13
  MAKE
           EXE
                  18675
                                    0:00
  NECDIC
           DRV
                  31190
                         86-10-13
                                    0:00
  NECDIC
           SYS
                 520192
                         86-10-13
                                    0:00
 MENU
           COM
                   7092
                         86-10-13
                                    0:00
  MSDOS
           MNU
                   1614
                         86-10-13
                                    0:00
                         86-10-13
  SAMPLE
           MNU
                   3548
                                    0:00
  RAMDISK
           SYS
                   3056
                         86-10-13
                                    0:00
  RSDRV
           SYS
                   1797
                         86-10-13
                                    0:00
  MOUSE
           SYS
                   2998
                         86-10-13
                                    0:00
                         86-10-13
                                    0:00
                   2851
  MOUSE
  NECREN
           DRV
                  64375
                         86-10-13
                                    0:00
  FILECONV EXE
                  31648
                         86-10-13
                                    0:00
  README
           DOC
                   1531
                         86-10-13
                                    0:00
  CONFIG
                     81
                         87-01-27
                                    17:18
           BAK
  AUTOEXEC BAT
                     12
                         86-10-13
                                    0:00
           SYS
                     82
                         87-01-27
                                   17:19
        52 個のファイルがあります
      60416 バイトが使用可能です.
  A>
```

図 2.1 からもわかるように、多くの場合、COMMAND.COM は表示されても IO.SYS と MSDOS.SYS は表示されません。これは、IO.SYS と MSDOS.SYS には、不可視属性というものが施されているからです。不可視属性とは、ファイルを白日の下にさらさないようにするためのもので、ふつうのファイルには付いていません。

しかし、これら2つのファイルは特に表面に出す必要もなく、変に目立って削除されてしまっても困るので、このような属性が付いているのです。では、図2.2のような操作を行ってください。

■図 2.2 不可視属性を解除する

```
A>symdeb [4]
                                       - デバッガを起動
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
                                       - フログラムを打ち込む
30B9:0100 mov ax,4301
30B9:0103 mov dx,200
                                       屋性設定を行う簡単かフログラム
30B9:0106 int 21
30B9:0108 int 3
30B9:0109
-е 200 "io.sys" О 🗐
                                       - ファイル名を設定
-g=100 (d)
                                       - 実行してみる
AX=FF00 BX=0000 CX=0000 DX=0200 SP=CE36
DS=30B9 ES=30B9 SS=30B9 CS=30B9 IP=0108
                                                 BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                                 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30B9:0108 CC
                           INT
                                  3
-е 200 "msdos.sys" О 倒
                                       -ファイル名を設定
- g = 100 (d)
                                       - 実行
AX=FF00 BX=0000 CX=0000 DX=0200 SP=CE36 BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30B9 ES=30B9 SS=30B9 CS=30B9 IP=0108 NV UP FI PL N7 NA PO NC
                                                 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30B9:0108 CC
                           INT
                                  3
- q (4)
                                       ーデバッガを脱ける
A>dir a: (3)
                                       もう一度ディレクトリの一覧をみる
 ドライブ A: のディスクのボリュームラベルはありません.
ディレクトリは A:¥
          SYS
                                    18:19
10
                 32768 86-10-09
                                               一表示された
MSDOS
          SYS
                 28112
                         86-10-13
                                    11:37
COMMAND COM
                 24145 86-10-13
                                     0:00
ASSIGN
          COM
                  1787
                         86-10-13
                                     0:00
ATTRIB
          EXE
                         86-10-13
                  8262
                                     0:00
BACKLIP
         EXE
                 22570
                         86-10-13
                                     0:00
CHKDSK
          EXE
                  9760
                         86-10-13
                                     0:00
COPY2
          COM
                  3344 86-10-13
                                     0:00
COPYA
          COM
                  1319
                         86-10-13
                                     0:00
CUSTOM
          COM
                         86-10-13
                  5737
                                     0 \cdot 00
DICM
          COM
                 21248
                         86-10-13
                                     0:00
DISKCOPY COM
                  6896
                         86-10-13
                                     0:00
DUMP
          COM
                  1999
                         86-10-13
                                     0:00
EDLIN
          EXE
                  7426
                         86-10-13
                                     0:00
EXE2BIN EXE
                  2880
                         86-10-13
                                     0:00
```

```
FC
                         86-10-13
                                     0:00
          EXE
                  14394
FIND
                         86-10-13
                                     0:00
          EXE
                  6525
FORMAT
          EXE
                 35070
                         86-10-13
                                     0:00
JOIN
          EXE
                  8946
                         86-10-13
                                     0:00
KEY
                         86-10-13
                                     0:00
          COM
                  4591
                  2918
                         86-10-13
                                     0:00
LABEL
          EXE
                         86-10-13
                                     0:00
MORE
          COM
                    319
                   8472
                         86-10-13
                                     0:00
PRINT
          EXE
RECOVER
                  4381
                         86-10-13
          FXF
                 20888
                         86-10-13
                                     0:00
RESTORE
          EXE
SPEED
          COM
                   1209
                         86-10-13
                                     0:00
                         86-10-13
                                     0:00
SUBST
          EXE
                   9864
                         86-10-13
SWITCH
          COM
                   2441
                                     0:00
                         86-10-13
                                     0:00
                   2917
SYS
          EXE
RENDIR
          COM
                   2668
                         86-10-13
                                     0:00
USKCGM
          COM
                   4181
                         86-10-13
                                     0:00
                   7904
                         86-10-13
                                     0:00
SHARE
          FXF
                         86-10-13
                                     0:00
SORT
          EXE
                   1680
MSASSIGN
          COM
                   1518
                         86-10-13
                                     0:00
                  41114
                         86-10-13
                                     0:00
LINK
          EXE
                         86-10-13
SYMDER
          EXE
                  36538
                                     0:00
MAPSYM
                         86-10-13
                                     0:00
                  51904
          EXE
                         86-10-13
LIB
          EXE
                  24138
                                     0:00
                  18675
                         86-10-13
                                     0:00
MAKE
          EXE
                  31190
                         86-10-13
                                     0:00
NECDIC
          DRV
          SYS
                 520192
                         86-10-13
                                     0:00
NECDIC
                   7092
                         86-10-13
                                      0:00
MENU
          COM
                                      0:00
                   1614
                         86-10-13
          MNII
MSDOS
                         86-10-13
                                      0:00
                   3548
SAMPLE
          MNU
                                      0:00
RAMDISK
          SYS
                   3056
                         86-10-13
                   1797
                         86-10-13
                                      0:00
RSDRV
          SYS
                         86-10-13
                                      0:00
          SYS
                   2998
MOUSE
MOUSE
          DOC
                   2851
                         86-10-13
                                      0:00
                          86-10-13
                                      0:00
          DRV
                  64375
NECREN
                  31648
                          86-10-13
                                      0:00
FILECONV
          EXE
                   1531
                          86-10-13
                                      0:00
          DOC
README
                          87-01-27
                                     17:18
CONFIG
          BAK
                     81
                                      0:00
                         86-10-13
AUTOEXEC BAT
                     12
          SYS
                     82
                          87-01-27
                                     17:19
CONFIG
        54 個のファ
                    イルがあります
     60416 バイトが使用可能
                             です
```

ここでもう一度、DIR コマンドを実行してください。一覧に 2 つのファイルが表示されたはずです。表示されたのが確認できたら、タイムスタンプとサイズをメモしておき、オリジナルの MS-DOS のものと比較します。異なっていれば要チェック、同じであっても要チェックです。たとえタイムスタンプとサイズが同じでも、これらはどうにでも操作できます。油断はできません。

また、たとえタイムスタンプやサイズが異なっていても、それは MS-DOS 自体のバージョンが異なる、ということを意味している 可能性もありますので、あたまから疑ってかかるのも考えものです。 タイムスタンプとサイズが同じ場合には、FC コマンドを用いてファイル相互の比較を行ってみましょう。図 2.3 の例は『一太郎 Ver2』『松 86』のシステムディスクと、オリジナルの MS-DOS のシステムディスクを比較したものです。

■図 2.3 ファイルの比較 -

```
A>fc io.sys b:io.sys 🗐 -------
fc: 違いは見つかりません.
                                   ---オリジナルのID. SYSと--太郎のID. SYSを比較
                                 -----手は加えられていない
A>fc io.sys b:io.sys
                                    今度は松86で比較
00004CCO: E9 D1
00004CC1: 67 E0
00004CC2: 0E 03
00004CC3: 90 C8
00004D21: E9 D1
00004D22: 10 E0
00004D23: 0E 03
00004D24: 90 C8
00004D30: E9 83
00004D31: 0B C1
00004D32: 0E 04
00005B2A: 21 00
00005B2B: E0 00
00005B2C: 01 00
00005B2D: C1 00
00005B2E: 83 00
00005B2F: D2 00
00005B31: E9 00
00005B32: 90 00
                                    - 大量のパッチ!
00005B33: F1 00
00005B34: D1 00
00005B35: E0 00
00005B36: 01 00
00005B37: C1 00
00005B38: 83 00
00005B39: D2 00
00005B3B: E9 00
00005B3C: E7 00
00005B3D: F1 00
00005B3E: 83 00
00005B3F: C1 00
00005B40: 04 00
00005B41: 83 00
00005B42: D2 00
00005B44: E9 00
00005B45: EC 00
00005B46: F1 00
A>fc msdos.sys b:msdos.sys & fc: 違いは見つかりません.
                                 ----MSDOS. SYSについては大丈夫であった
```

■CONFIG. SYS

CONFIG.SYS ファイルは、デバイスドライバの登録を行ったり、コマンドプロセッサの指定を行うためのファイルで、システム再構築ファイルと呼ばれます。実際、上の3つのファイルよりも、このファイルを優先して調べたほうがよいでしょう。注目するのは、

DEVICE SHELL

のいずれかで始まる行です。DEVICE は、デバイスドライバを指定するための行であり、SHELL はコマンドプロセッサを指定するための行です。特に注意するのは DEVICE 行であり、ここに何か変わったファイルが登録してあればチェックしておきましょう。 『一太郎 Ver2』の ATOK5A.SYS, ATOK5B.SYS などのように、マニュアルで公開され、その用途が明白であるものならばよいのですが、そうでなければ要チェックです。

そもそも SHELL 行はない場合が多く、たとえあったとしても、 COMMAND.COM がそのまま指定されている場合が多いので、特 に気にする必要はないかも知れません。

MAUTOEXEC. BAT

AUTOEXEC.BAT を調べることは、最初に実行されるプログラムを調べることになります。たいていのアプリケーションでは、このファイルによりアプリケーションの起動が自動化されています。たとえば、『松 86』の AUTOEXEC.BAT ファイルの内容は、次のようになっています。

MATU

これは、何の細工もなしに MATU.COM を起動させることを指示しています。ふつうはこんなものです。

■かくされたファイル

MS-DOS のディスクには、IO.SYS などのように隠されたファイルが多数存在する可能性があります。ちなみに『1-2-3 リリース 2J』などもこのようなファイルが多数存在し、プロテクトの面で大きな活躍をしています。

このようなファイルは DIR コマンドでは表示されませんので、専用のプログラムが必要となります。ここで、カレントドライブのカレントディレクトリ中にある不可視属性の付いたファイルの不可視属性を、すべて解除してしまうユーティリティ DIG.COM を、図 2.4 として紹介します。実行は、コマンド名のみで OK です。

■図 2.4 DIG.ASM ソースリストー

```
DIG. ASM
     カレントドライブ、カレントディレクトリ内のファイルを正規化
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 2ND, 1987
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
     ORG
          100H
DIG
     PROC
                     ; 最初のファイルを検索
; ボリュームラベルを除く属性を対象とする
     MOV
          AH,4FH
     MOV
          CX,37H
          DX, DEFAULT_PATH; 検索対象のパス名
     LEA
     INT
     JC
          DIG_EXIT
                     ; ファイルが見つからない場合
     CALL
          RESET_ATTR
                     ; 属性を解除
```

```
DIG_LOOP:
                           : 続くファイル名を検索
             AH,4FH
      MOV
      INT
             21H
                           ; ファイルがもうない場合
      JC
             DIG_EXIT
                            属性を解除
      CALL
             RESET_ATTR
                           ;次のファイルへ
      JMP
             DIG_LOOP
DIG_EXIT:
                         ; 非常駐終了
      MOV
             AX,4COOH
      INT
             21H
                         ;システム,不可視,読み出し専用属性を解除
RESET_ATTR
             PROC NEAR
                          ; デフォルトのDTAのアドレス
; 属性変更
      MOV
             BX,80H
             AX,4301H
      MOV
                            もとの属性
             CX,[BX+15H]
      MOV
                           ;必要な属性を残して解除
      AND
             CX,OF8H
                            解除するファイル名
      LEA
             DX,[BX+1EH]
             21H
      INT
      RET
RESET_ATTR
             ENDP
                    '*.*',0; 検索対象のファイル名
             DB
DEFAULT_PATH
DIG
      ENDP
CODE
       ENDS
       END
             DIG
```

■図 2.4 DIG.COM ダンプリスト -

00000000 : B4 4E B9 37 00 8D 16 33 01 CD 21 72 0E E8 10 00 : 52F 00000010 : B4 4F CD 21 72 05 E8 07 00 EB F5 B8 00 4C CD 21 : 729 00000020 : B8 80 00 B8 01 43 8B 4F 15 81 E1 F8 00 8D 57 1E : 682 00000030 : CD 21 C3 2A 2E 2A 00 : :233

また、マニュアルには公開されていませんが、サブディレクトリもこの属性が付きます。ディレクトリー覧をとってみて、ファイルの量やサイズの総計と残り容量が不釣り合いな場合には要注意です。プログラム DIG は、サブディレクトリに付いている不可視属性も取り去るので安心です。なお、サブディレクトリに対する属性は、システムコールで設定することができません。SYMDEB/DEBUGなどを用いて、直接に属性の書き換えを行わなければならないようです。

■異常なファイル

そもそもコピーが禁止されているソフトウェアでは、すべてのファイルがコピー可能であるとは限りません。そこで、すべてのファイルをダンプするなりして正常に読み出せることを、チェックするようお勧めします。なお、念のためにいえば、確実にデータの記録されている領域をアクセスしないと意味がありません。

ディスクの異常ではなく正常に読み出せないファイルがあれば、 何らかの面でプロテクトに利用されていると思ってよいでしょう。

2.2 まずは比較検討を

ファイルをひととおりチェックしたら、適当なコピーツールでバックアップを試みてみましょう。もっとも、皆さんは解読しようなどと思うぐらいですから、すでにバックアップは試みてあって、そのへんに1枚くらいはころがっているかもしれません。さて、まずはオリジナルを実行してください。正常に動作します。

続けてバックアップを実行してください。正常に動作しませんね。その違いや経過をメモしておいてください。暴走したら暴走、エラーメッセージを出力して MS-DOS へ戻ったならエラーと記録しておくのです。このようなはっきりした兆候はもちろん、ふつうに操作したときのようすも記録しておきましょう。暴走もせずエラーも出さないからといって安心はできません。

皆さんはまったく同じ操作を行って、まったく同じように動作するかどうかを確認します。

一見無駄なようなこの観察が、あとで必ず役に立ちます。

2.3 INT 1BH発見がポイント

INT 1BH というのは、あまりにも有名なディスクアクセスを行うための割り込み命令です。PC-9801 では、この命令はディスク BIOS に割り当てられており、この命令を実行することによって、ディスク BIOS を使用することができるわけです(詳細は既刊 $\mathbb{P}C-9800$ シリーズ ザ・プロテクト』を参照)。

なぜ INT 1BH が重要かというと、プロテクトのチェックに、この INT 1BH を用いている場合が多いからです。 INT 1BH はかなり細かな操作まで行うことができるため、チェック程度であれば INT 1BH で十分事足ります。この INT 1BH を捜すことは、プロテクトチェックを行っている場所を捜すことになります。

INT 1BH は容易に捜すことができます。プロテクトチェックを行っていそうなプログラムファイルをデバッガで読み込み、デバッガの検索機能を使って位置を見つけます。例として、FORMAT. EXE 内の INT 1BH を捜してみます(FORMAT.EXE にプロテクトチェック機能が含まれているわけではありませんが)。図 2.5 に示すオペレーションは、FORMAT.EXE 内の INT 1BH を捜してみた例です。

基本的にチェックルーチン捜しは、INT 1BH 捜しから始めればよいのですが、これでも十分ではありません。それは、あらかじめINT 1BH が捜されるであろうことを想定したチェックルーチンが、ふつうとなっているからです(とはいえ多くのソフトウェアはこの段階でチェックルーチンを外されてしまいます)。これについては応用編で触れます。

■図 2.5 INT 1BH を捜す -

30C9:7C5D

```
A>symdeb format.exe
                               ― コマンドファイルを指定して読み込む
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
3110:0000 BC0001
                    MOV SP,0100
-s0 82f6 cd 1b 🔊
                             ----ブログラムサイズだけ"CD""IB"という並びを捜す
30C9:06DA
30C9:071C
30C9:0741
30C9:187F
30C9:188B
30C9:1AFA
30C9:1BAD
30C9:1BC1
30C9:1BDF
3009:1010
3009:1024
30C9:1C3F
3009:1056
30C9:1CB5
30C9:1CF2
30C9:1D06
30C9:1DA4
30C9:1DB5
30C9:1DC4
30C9:1DCB
30C9:1DD9
30C9:1E1F
30C9:1E2F
30C9:1F07
30C9:1FBD
                                -これだけある!
30C9:1FD1
30C9:288C
3009:2899
30C9:29E2
30C9:29FC
30C9:2B54
30C9:2B60
30C9:2BCF
30C9:43AA
30C9:498F
30C9:4B43
30C9:4B96
30C9:647C
30C9:6489
30C9:65ED
30C9:660F
30C9:66FA
3009:6706
3009:6815
3009:6821
30C9:6EDD
30C9:6EE9
30C9:6F15
30C9:6F21
30C9:6F3B
30C9:71AC
30C9:71B8
30C9:788E
```

2.4 環境変数を調べる

環境変数とは、コマンドの動作を外部から指定するためのもので、PATHやPROMPTがその代表格です。環境変数の働きを理解するには、PATHやPROMPTなどの働きを理解することが最も近道です。PATHは、コマンドを検索するパスを保持するもので、PROMPTはプロンプト("A>"など)の形式を保持するためのものです。すなわち、情報をすぐには変更しないが、できるだけ柔軟に状況に対応できる方法はないか、というのが環境なのです。

環境は、PATHやPROMPTなどの標準的なもののほか、LIBやINCLUDEなどのように、特定のアプリケーションに参照が限定されるものもあります。LIBはLINK.EXEなどで参照され、ライブラリファイルの存在するパスを表しますし、INCLUDEはC言語のコンパイラで参照され、ヘッダファイルの存在するパスを表します。いちど環境変数に設定しておけば、コマンド起動時に明示的に指定してやる必要はないのです。

解読を行うには、この環境変数をチェックすることも必要です。 なぜなら、あるアプリケーションにのみ有効な環境変数が設定され ていなければ、動作しないことも考えられるからで、アプリケーションを正常に動作させた際、環境変数のようすを確認してみること も必要です。環境変数は、SET コマンドで見ることができます。

3

解読支援ツール

基礎編の最後は、プログラム解読に便利なユーティリティ群を取り上げましょう。これらはチェックルーチン捜しだけでなく、通常のプログラムの解読にも十分役立つはずです。

3.1 実行中断・レジスタ値表示

キー入力割り込みを利用して、任意の位置におけるレジスタの内容を表示するユーティリティ DREG.COM を紹介します。これは、PC-9801 に存在する COPY キーの機能を、COPY キーを押した時点でのレジスタ値、またはメモリ値の内容をプリンタへ打ち出すものです。

プログラムの動作原理は単純です。COPY キーが押されると、
"INT 06H"に対応する割り込みが発生することを利用して、対応
する割り込みベクタを DREG の用意するルーチンのアドレスへ書
き換えておきます。それ以降で COPY キーが押されれば、DREG
内のルーチンへ制御が移りますから、そこで、レジスタ値のプリン
タ出力などの処理を行えばよいわけです。レジスタ CS、レジスタ
IP の内容の取り出しについては、3.2 を参照してください。

DREG の詳しい使用法を説明します。まず、何もパラメータを与えずに DREG を起動します。すると、COPY キーを押したときに出力したいメモリの位置を聞いてきますので、アドレスとサイズ

を次の形式で入力してください。

XXXX: YYYY, B/W/D

ここで XXXX はセグメントベース、YYYY はオフセットアドレスです。また、","のあとには B か W か D を指定してください。 B を指定した場合には 1 バイト (ZZZ)、W を指定した場合には 2 バイト(ZZZZ)、D を指定した場合には 4 バイト(ZZZZ: ZZZZ)のメモリ内容を出力します。これは連続して聞いてきますので、終るときにはリターンキーのみを入力してください。これらの指定は 10 個まで行うことができます。

ただし、DREGには使用上の制限があり、DREGを実行した後に、COPY キー割り込みに対応した割り込みベクタを書き換えられれば、当然機能は失われます。また、プリンタ出力中に COPY キーを押せば、プリンタへの出力が不安定になることがあります。

ためしに、DREG を DISKCOPY.COM の実行中に呼び出してみました。そのようすを図 3.1 として示しておきます。

■図 3.1 DISKCOPY.COM の実行を追う

```
-DREG を常駐させる
  アドレスを入力して下さい(SEGMENT:OFFSET,B/W/D): 9000:0000,B
 アドレスを入力して下さい (SEGMENT:OFFSET,B/W/D): 9000:0000,W
アドレスを入力して下さい (SEGMENT:OFFSET,B/W/D): 9000:0000,W
アドレスを入力して下さい (SEGMENT:OFFSET,B/W/D): 9000:0000,D
アドレスを入力して下さい (SEGMENT:OFFSET,B/W/D):
                                                                             一定アドレスを異った
                                                                          形式で出力してみる
 COPYキーの機能を変更しました。
A>DISKCOPY A: B: 4
                                         - DISKCOPYを動かす、CSに注目
 AX=0001 BX=0018 CX=92F5 DX=2890 SI=0564 DI=1AB4 BP=0838 SP=082E IP=2192
 CS=FD80 DS=0000 ES=FD80 SS=0664 FLAGS=F246
 MEMORY: 9000:0000 00
                                  ーニーコピー元のディスクから読み始めたところで出力
メモリは0のままである
 MEMORY: 9000:0000 0000
 MEMORY: 9000:0000 0000:0000
 AX=0002 BX=0018 CX=3C31 DX=2890 SI=056C DI=1AB4 BP=0838 SP=082C IP=2190
 CS=FD80 DS=0000 ES=FD80 SS=0664 FLAGS=F246
 MEMORY: 9000:0000 3F
MEMORY: 9000:0000 413F
                                          - 読み込みが終わり、コピー先に書き始めたところで出力
 MEMORY: 9000:0000 A232:413F
                                            メモリ内にデータが確認できる
```

```
AX=0002 BX=0018 CX=778F DX=2890 SI=056C DI=1AB4 BP=0830 SP=0824 IP=2190
CS=FD80 DS=0000 ES=FD80 SS=0664 FLAGS=F246
MEMORY: 9000:0000 8B
MEMORY: 9000:0000 468B
                                  --2回目の読み込み、データが変化している
MEMORY: 9000:0000 0B19:468B
AX=0002 BX=0018 CX=2C1F DX=2890 S1=056C D1=1AB4 BP=0838 SP=082C IP=2190
CS=FD80 DS=0000 ES=FD80 SS=0664 FLAGS=F246
MEMORY: 9000:0000 8B
MEMORY: 9000:0000 468B
                                 3回目の読み込みではここまでこなかった
MEMORY: 9000:0000 0B19:468B
Α>
AX=0300 BX=033A CX=0001 DX=007F SI=90A3 DI=035E BP=0001 SP=0518 IP=00B9
CS=0D4E DS=0D4E ES=0664 SS=0D4E FLAGS=F206
MEMORY: 9000:0000 8B
MEMORY: 9000:0000 468B
                                   - コマンド待ちのとき
MEMORY: 9000:0000 0B19:468B
```

■図3.2 DREG.ASM ソースリストー

```
DREG.ASM
     COPYキーによる実行の中断・レジスタ値・メモリ値の表示
     COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON JANUARY 30TH, 1987
; アドレスセーブ領域の構造
           STRUC
MEM PACK
                     ;表示サイズ
SIZES
           DB
                7
                     ;表示アドレスオフセッ
OFFSETS
           DW
SEGMENTS
                     ;表示アドレスセグメント
          DW
MEM_PACK
          ENDS
                     ; COPYキー割り込みのベクタ番号
COPY_VECT
          EQU
               5
               1.0
                     : 最大アドレスセーブ数
MAX_SAVE
          EQU
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE,SS:CODE
     ORG
          100H
DREG
     PROC
          NEAR
                     ; メモリ情報ブロックの先頭
     LEA
          BX,MEM_INFO
                     XOR
          SI,SI
     XOR
          CX,CX
INPUT_ADDRESS:
     CMP
                     ; 最大アドレス数を越えたか?
; 越えたら入力を終了
          CX,MAX_SAVE
     JE
          INPUT_END
     LEA
          DX, PROMPT
                     ; 入力を促すプロンプトのアドレス
     MOV
          AH.9
     INT
          21H
                     ; キーボードから入力
     LEA
          DX, IN_BUFFER
```

```
MOV
              AH,10
              21H
       INT
              IN_BUFFER+1,0 : リターンキーのみの入力か見る
INPUT_END : リターンキーのみの入力であった
       CMP
       JE
              DI, IN_BUFFER+2 ; 入力バッファの文字部のアドレス
                             ; セグメントアドレスを取り出す
,AX ; セグメントアドレスをセット
              GET_HEX
       CALL
              [BX+SI].SEGMENTS.AX
       MOV
                            ; 区切りがあるか見る
       MOV
              AL,[DI]
                             : 区切りは正しいか? : 区切りは正常であった
       CMP
              AL,':'
              GOOD_DELIMIT
       JE
DISP_BAD_MESSAGE:
             DX,BAD_INPUT ; 入力が不正であるというメッセージを表示
       IFA
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
              INPUT_ADDRESS : 入力をもういちどやり直す
       JMP
GOOD_DELIMIT:
                        ; オフセットアドレスを取り出す
       INC
              DI
       CALL
              GET_HEX
                                      オフセットアドレスをセット
              [BX+SI].OFFSETS,AX
       MOV
              AL,[DI] : 区切りがあるか見る
       MOV
              AL,','
                             ; 区切りは正しいか?
       CMP
              DISP_BAD_MESSAGE; 区切りが正しくない
       JNE
                           ; サイズ指定を取り出す
       INC
              DI
                          , ッイ A 指圧を取り出
; 1文字取り出す
; 英子文字か判断する
; 英大文字か数字
              AL,[DI]
       MOV
       CMP
              AL, 'a'
              ANALYSE_CHAR
       JB
             AL,'z' ; 英子文字か判断する
ANALYSE_CHAR ; 英子文字でない
       CMP
                           ; 英大文字へ変換
       SUR
              AL . 20H
ANALYSE_CHAR:
                             ; 1 バイト表示の指示か?
; サイズを1 バイトへ
              AL, 'B'
       CMP
              DL,1
SET_SIZE
       MOV
                             ; 1パイト表示の指示
       JE
                             ; 2パイト表示の指示か?
       CMP
              AL, 'W'
              DL,2
                             ; サイズを2パイトへ
       MOV
              SET_SIZE
                             ; 2パイト表示の指示
       JE
                             ; 4バイト表示の指示か?
              DL,4 : サイズを4パイトへ
DISP_BAD_MESSAGE: 文字が不正
       MOV
       JNE
SET_SIZE:
       MOV
               [BX+SI].SIZES,DL; サイズをセット
              SI,SIZE MEM_PACK: 次のアドレスへ
CX : アドレス数を増す
       ADD
       INC
              INPUT_ADDRESS
       JMP
INPUT_END:
                             ; 割り込みベクタ書き換え
       MOV
              AH,25H
               AL, COPY_VECT
       MOV
              DX, ENTRY
                             ; 割り込み処理ルーチンのアドレス
       LEA
       INT
              21H
                             ; 変更した旨のメッセージを表示
               AH,9
       MOV
       LEA
              DX, MESSAGE
       INT
               21H
                             ; 常駐終了
               AX,3100H
       MOV
              DX,100H
       MOV
       INT
              21H
```

```
MEM_INFO
               MEM_PACK
                               MAX_SAVE DUP(<0,0,0>)
                       16 ; キー入力パッファ(最大文字数)
? ; 実際に入力された文字数
16 DUP(?) ; 文字部
IN_BUFFER
               DB
                DR
                DB
PROMPT
                DB
                       13,10
'アドレスを入力して下さい'
                DB
                DB
                       '(SEGMENT:OFFSET,B/W/D): '
               DB
BAD_INPUT
                DB
                       13,10
                       '入力が正しくありません!!'
               DR
               DB
MESSAGE
               DB
                       13,10
                       'COPYキーの機能を変更しました。'
               DB
               DB
                       13,10,'$'
SIZE_BUFFER1
                       OFFSET OUT_BUFFER2-OFFSET OUT_BUFFER1
                                     ; レジスタ値出力用バッファ
OUT_BUFFER1
              DB
                       13,10,'AX='
OUT_AX
               DB
                       '0000 BX='
OUT_BX
                       '0000 CX='
               DB
OUT_CX
                       '0000 DX='
               DR
OUT_DX
               DB
                       '0000 SI='
OUT_SI
               DB
                       '0000 DI='
OUT_DI
                       '0000 BP='
               DB
                       '0000 SP='
OUT_BP
               DR
OUT_SP
               DB
                       '0000 IP='
OUT_IP
               DB
                       '0000',13,10
                       OFFSET OUT_BUFFER3-OFFSET OUT_BUFFER2
'CS=' : セグメントレジスタ値出力用バッファ
SIZE_BUFFER2
OUT_BUFFER2
               DB
                       '0000 DS='
               DB
OUT CS
                       '0000 ES='
OUT_DS
               DB
OUT_ES
               DB
                       '0000 FLAGS='
OUT_SS
               DB
OUT_FLAGS
               DB
                       OFFSET AXSAVE-OFFSET OUT_BUFFER3
'MEMORY: '; メモリ値出力用バッファ
SIZE_BUFFER3
OUT_BUFFER3
               DB
OUT_SEGMENT
               DB
                       '0000:'
OUT_OFFSET
                       '0000 '
               DB
OUT_MEMORY
               DB
                       9 DUP(?)
               DB
                       13,10
                               ; レジスタAXをセーブする領域
AXSAVE
               DW
                               ンジスタBXをセーブする領領域
レジスタCXをセーブする領領域
BXSAVE
               DW
                       ?
CXSAVE
               DW
                               ; レジスタDXをセーブする領域
DXSAVE
               DW
                               ; レジスタSIをセーブする領域域
; レジスタDIをセーブする領域
SISAVE
               DW
                       7
DISAVE
               DW
                               ; レジスタBPをセーブする領域
BPSAVE
               DW
                               ; レジスタSPをセーブする領域

; レジスタDSをセーブする領域
SPSAVE
               DW
DSSAVE
               DW
                               ESSAVE
               DW
SSSAVE
               DW
                               ; COPYキーが押下時の割込処理ルーチン
ENTRY
       PROC
               FAR
                               ; 割り込みを禁止する
       STI
                              ; レジスタAXをセーブ
       MOV
               CS:AXSAVE,AX
                              ; レジスタBXをセーブ
; レジスタCXをセーブ
       MOV
               CS: BXSAVE, BX
               CS: CXSAVE, CX
       MOV
                              ; レジスタDXをセーブ
; レジスタSIをセーブ
               CS: DXSAVE, DX
       MOV
       MOV
               CS:SISAVE,SI
```

```
MOV
       CS:DISAVE,DI
                    : レジスタDIをセーフ
                    : レジスタBPをセーブ
: レジスタSPをセーブ
MOV
       CS: BPSAVE, BP
MOV
       CS:SPSAVE,SP
MOV
       CS: DSSAVE, DS
                    ; レジスタDSをセーブ
                    ; レジスタESをセーブ
; レジスタSSをセーブ
MOV
       CS:ESSAVE,ES
MOV
       CS:SSSAVE,SS
MOV
       BP,SP
                     ; スタックトップの値をBPヘコピー
                    ;表示不用な部分をスキップする
       BP,[BP+6]
LEA
MOV
       AX,CS:AXSAVE
                     ; レジスタの内容を表示(レジスタAX)
       DI,OUT_AX
LEA
CALL
      SET_HEX
MOV
       AX,CS:BXSAVE
                     ; レジスタBXの内容をバッファヘセット
       DI,OUT_BX
LEA
CALL
      SET_HEX
                    ; レジスタCXの内容をパッファヘセット
MOV
       AX,CS:CXSAVE
      DI,OUT_CX
LEA
CALL
      SET_HEX
MOV
       AX, CS : DXSAVE
                    ; レジスタDXの内容をパッファヘセット
      DI,OUT_DX
LEA
CALL
      SET_HEX
MOV
       AX,CS:SISAVE
                    ; レジスタSIの内容をパッファヘセット
LEA
      DI,OUT_SI
      SET_HEX
CALL
                    ; レジスタDIの内容をバッファヘセット
MOV
       AX,CS:DISAVE
LEA
      DI,OUT_DI
CALL
      SET_HEX
                    ; レジスタBPの内容をパッファヘセット
MOV
       AX, CS: BPSAVE
LEA
      DI,OUT_BP
      SET_HEX
CALL
                    ; レジスタSPの内容をパッファヘセット
MOV
      AX, CS: SPSAVE
                    ; 割り込み発生に合せて補正
ADD
       AX,6
       DI,OUT_SP
IFA
      SET_HEX
CALL
MOV
       AX,[BP]
                    ; レジスタIPの内容をパッファヘセット
LEA
      DI,OUT_IP
      SET_HEX
CALL
     BX,OUT_BUFFER1 ; 汎用レジスタの値をブリンタへ出力
LEA
MOV
      CX,SIZE_BUFFER1
      OUT_PRINTER
CALL
MOV
      AX, CS : DSSAVE
                    ; レジスタDSの内容をバッファヘセット
      DI,OUT_DS
LEA
      SET_HEX
CALL
                    : レジスタESの内容をバッファヘセット
MOV
      AX,CS:ESSAVE
LEA
      DI,OUT_ES
      SET_HEX
CALL
                    ; レジスタSSの内容をパッファヘセット
MOV
      AX,CS:SSSAVE
LEA
      DI,OUT_SS
CALL
      SET_HEX
      AX,[BP+2]
                    ; レジスタCSの内容をパッファヘセット
MOV
LEA
      DI,OUT_CS
CALL
      SET_HEX
```

```
MOV
               AX,[BP+4]
                           ; フラグレジスタの内容をバッファヘセット
               DI,OUT_FLAGS
       IFΔ
               SET_HEX
       CALL
               BX、OUT_BUFFER2 ; セグメントレジスタの値をプリンタへ出力CX、SIZE_BUFFER2
       LEA
       MOV
               OUT_PRINTER
       CALL
                              ; アドレス情報領域のアドレス
       LEA
               BX,MEM_INFO
                              ; アドレス 情報 領域のオフセット
; アドレス 数をカウント
       XOR
               SIZSI
       XOR
               CX,CX
OUT_LOOP:
       CMP
                                      ; すべてのアドレスを出力したか?
               CX,MAX_SAVE
        JNE
               OUT_LOOP1
        JMP
               ENTRY_EXIT
                                      ; 出力したら終了
OUT_LOOP1:
       CMP
               CS:[BX+SI].SIZES,0
                                      ; すべてのアドレスを出力したか?
       JNE
               OUT_LOOP2
       JMP
               ENTRY_EXIT
                                      ; 出力したら終了
OUT_LOOP2:
       PUSH
       MOV
               AX, CS: [BX+SI]. SEGMENTS ; セグメントをパッファヘセット
       LEA
               DI,OUT_SEGMENT
       CALL
               SET_HEX
       MOV
               AX,CS:[BX+SI].OFFSETS ; オフセットをバッファヘセット
       LEA
               DI,OUT_OFFSET
SET_HEX
        CALL
1;
       PUSH
               BX
       MOV
                                     ; サイズに合せて出力形式を変える
               AL,CS:[BX+SI].SIZES
               BX,CS:DWORD PTR [BX+SI].OFFSETS ; 出力対象アドレスを得るAL ; 1パイトの出力か?
OUT_BYTES ; 1パイトの出力を行う
       LES
       DEC
       JΖ
       DEC
               AL
                                      ; 2 バイトの出力か?
                                      ; 1ワードの出力を行う
       JZ
               OUT_WORDS
       MOV
               AX,ES:[BX]
                                      ; オフセット部を取り出す(前半)
       LEA
               DI,OUT_MEMORY+5
       CALL
               SET_HEX
       MOV
               CS:OUT_MEMORY+4,':'
                                     ; セパレータをバッファヘセット
; セグメント部を取り出す(後半)
       MOV
               AX,ES:[BX+2]
       LEA
               DI,OUT_MEMORY
       CALL
               SET_HEX
       JMP
               OUT_BUFFERS
OUT_BYTES:
       MOV
               AX,ES:[BX]
                                      : 内容を取り出す
       LEA
               DI,OUT_MEMORY
       CALL
               SET_HEX2
       MOV
               AX,2020H
                                      ; 残りをスペースで埋める
       MOV
               CS: WORD PTR OUT_MEMORY+2,AX
               CS:WORD PTR OUT_MEMORY+4,AX
CS:WORD PTR OUT_MEMORY+6,AX
       MOV
       MOV
       MOV
               CS:OUT_MEMORY+8,AL
       JMP
               OUT_BUFFERS
OUT_WORDS:
       MOV
               AX,ES:[BX]
                                     ; 内容を取り出す
               DI,OUT_MEMORY
SET_HEX
       LEA
       CALL
       MOV
               AX,2020H
                                     ; 残りをスペースで埋める
```

```
MOV
            CS:WORD PTR OUT_MEMORY+4,AX
       MOV
              CS: WORD PTR OUT_MEMORY+6,AX
       MOV
              CS: OUT_MEMORY+8,AL
                                   :メモリ内容パッファの内容を出力
OUT_BUFFERS:
              BX,OUT_BUFFER3
       LEA
       MOV
              CX,SIZE_BUFFER3
              OUT PRINTER
       CALL
              SI,SIZE MEM_PACK ; 次のアドレスへ
       ADD
       INC
              CX
              BX
       POP
              OUT_LOOP
                            ; 最大アドレス数まで繰り返し
       JMP
ENTRY_EXIT:
                            ; レジスタAXを復帰
              AX,CS:AXSAVE
       MOV
                            ; レジスタBXを復帰
       MOV
              BX,CS:BXSAVE
                            ; レジスタCXを復帰
       MOV
              CX, CS: CXSAVE
                              レジスタDXを復帰
       MOV
              DX, CS: DXSAVE
                            ; レジスタSIを復帰
              SI,CS:SISAVE
       MOV
                            ; レジスタDIを復帰
              DI, CS : DISAVE
       MOV
                              レジスタBPを復帰
       MOV
              BP, CS: BPSAVE
                              レジスタDSを復帰
       MOV
              DS, CS: DSSAVE
                            ; レジスタESを復帰
              ES, CS : ESSAVE
       MOV
                            ; レジスタSSを復帰
             SS,CS:SSSAVE
       MOV
                            ; レジスタSPを復帰
             SP,CS:SPSAVE
       MOV
                            ; 割り込みを許可
       CLI
       IRFT
ENTRY
       ENDP
                            : ブリンタへの出力
OUT_PRINTER
              PROC
                     NEAR
       PUSH
              ES
              AX,CS
       MOV
       MOV
              ES, AX
                            ; ブリンタへのブロック出力
              AH,30H
       MOV
       INT
              1AH
       POP
              ES
       RET
OUT_PRINTER
              ENDP
GET_HEX PROC
              NEAR
                            : 16進数を得る
                            ; 数をクリア
       XOR
              DX, DX
GET_HEX_LOOP:
                           ; 1 桁ずつ切り出す
; 英子文字か判断する
       MOV
              AL,[DI]
       CMP
              AL, 'a'
              ADJUST_NUM
                            ; 英大文字か数字
       JB
                            ; 英子文字か判断する
; 英子文字でない
       CMP
              AL, 'z'
              ADJUST_NUM
       JA.
                           ; 英大文字へ変換
              AL,20H
       SIIR
ADJUST_NUM:
              AL,'0' ; 0以下か?
       CMP
              GET_HEX_EXIT : O以下であった
       JB
              AL,'9'
                          ; 9以上か?
       CMP
              ADJUST_NUM_1
                            ; 0~9の範囲である
       JBE
                            : A未満か?
       CMP
              AL, 'A'
                            : Aより小さい
              GET_HEX_EXIT
       JB
       CMP
              AL, 'F'
                            ; F以上か?
                            : F以上であった
              GET_HEX_EXIT
       JA
```

```
ADJUST_NUM_1:
       SUB
               AL,'0'
                           ; バイナリ数へ補正
                             : A~F か?
       CMP
               AL,9
               ADD_NUM
                              : 0~9である
       JBE
       SUB
               AL,7
                              ; 補正
ADD_NUM:
       CBW
                               8ビットを16ビットへ変換
                              : DXを16倍する
       SHL
               DX,1
       SHI
               DX,1
       SHL
               DX,1
       SHL
               DX,1
       ADD
               DX, AX
       INC
               DI
       JMP
               GET_HEX_LOOP
GET_HEX_EXIT:
       MOV
               AX,DX
                              : 結果をレジスタAXへ
       RET
GET_HEX ENDP
SET_HEX PROC
                              ; 4桁の16進数をバッファヘセット
               NEAR
                              ; 上位パイトをセット
       XCHG
               AL,AH
SET_HEX2
       CALL
       ADD
               D1,2
               AL,AH
SET_HEX2
       XCHG
                              : 下位パイトをセット
       CALL
       RET
SET_HEX ENDP
                              ; 2桁の16進数をバッファヘセット
SET_HEX2
               PROC
                      NEAR
       PUSH
               AX
               AL,1
                              ; 上位4ビットを取り出す
       SHR
       SHR
               AL,1
       SHR
               AL,1
       SHR
               AL,1
              AL,'O'
AL,'9'
NOT_A_F
                             ; ASCII文字へ変換
       ADD
                             ; 0~9 b ?
       CMP
       JBE
                              ; A~Fへ補正
       ADD
              AL,7
NOT_A_F:
       MOV
               CS:[DI],AL
                              ; バッファへ格納
       POP
               AX
               AL,OFH
                              ; 下位4ビットを取り出す
       AND
              AL,'0'
AL,'9'
NOT_A_F2
                              ; ASCII文字へ変換
       ADD
                              : 0~9h?
       CMP
       JBE
                             ; A~Fへ補正
       ADD
               AL,7
NOT_A_F2:
                              ; バッファへ格納
       MOV
               CS:[DI+1],AL
       RET
SET_HEX2
               ENDP
DREG
       ENDP
CODE
       ENDS
       END
               DREG
```


■図 3.2 DREG.COM ダンプリスト・


33 F6 33 C9 83 F9 OA 74 65 8D 16 DO : 72F 1E 8C 01 00000000 : 80 637 00000010 : 01 B4 09 CD 21 8D 16 BE 01 B4 0A CD 21 80 3E BF 52E 00000020 : 01 00 74 4E 8D 3E CO 01 E8 99 03 89 40 03 8A 05 03 02 R4 09 CD 21 EB CA 47 FR 62B 30 74 OA 80 16 05 3C 61 517 00000040 : 82 03 89 40 01 84 05 30 20 F9 47 84 30 7A 77 02 20 20 30 42 01 74 OC 3C 57 437 00000050 : 72 06 75 04 CA 88 10 83 CA 05 5CA 00000060 : 82 02 74 06 30 44 R2 6F0 09 80 16 00000070 : EB 96 B4 25 BO 05 BD 16 FF 02 CD 21 **B4** 00000080 02 CD 21 88 nn 31 BA 00 01 21 00 00 00 00 3A3 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 nn 00 00 000 00000090 : 00 00 00 00 00 nn 00 000 000000A0 : 00 00 00 nn 00 nn nn 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 010 00000080 : 00 00 nn 000 00 00 00 00 000000C0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 97 CD 815 OD OA 83 41 83 68 83 80 83 58 82 FO 93 A2 28 53 45 47 40 45 **782** 000000E0 : 82 B5 82 C4 89 BA 82 B3 82 2F 44 29 433 000000F0 : 4F 54 34 4F 46 46 53 45 54 20 42 2F 57 OD OA 93 FC 97 CD 82 90 B3 82 85 82 **7BO** AA 00000100 : 3A 20 24 49 07 8E0 00000110 : AD 82 AO 82 E8 82 DC 82 B9 82 F1 81 49 81 5CE 00000120 24 OD OA 43 4F 50 59 83 40 81 5B 82 88 40 94 95 CF 8D 58 82 85 82 DC 82 85 82 BD 81 9A3 00000130 : 5C 82 F0 3D 30 30 30 30 20 42 58 2F4 24 OD OA 41 58 00000140 : 42 00 OA 371 00000150 : 30 30 30 30 30 20 43 58 30 30 30 30 30 20 44 58 30 30 20 53 49 3D 30 30 30 30 20 44 49 363 00000160 : 3D 30 30 53 50 36F 00000170 : 3D 30 30 30 30 20 42 50 30 30 30 30 30 20 20 49 50 30 30 30 30 30 OD OA 43 300 00000180 30 30 30 30 30 00000190 : 53 3D 30 30 30 30 20 44 53 3D 30 30 30 30 20 45 369 53 30 30 20 46 379 000001A0 : 53 3D 30 30 30 30 20 53 3D 30 30 47 53 30 30 30 30 30 OD OA 4D 45 4D 4F 52 388 00000180 : 40 41 30 30 20 00 00 00 280 000001C0 : 59 3A 20 30 30 30 30 34 30 30 00 00 00 00 00 00 OD OA 00 00 00 00 00 00 00 00 017 00000100 00 FB 2E 129 000001E0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E DA 02 2E 89 OF DC 02 2E 89 16 59E 000001F0 : A3 D8 02 2F 89 00000200 : DE 02 2F 89 36 FO 02 2E 89 3E E2 2F 89 2F F4 651 8C 06 FA 02 535 00000210 : 02 2E 89 26 E6 02 2E 8C 1E E8 02 2E 8B EC A1 D8 02 80 3E 6AA 00000220 · 2F 8C 16 FC 02 8D 6F 06 2E 51 02 F8 BB 01 667 00000230 : 49 02 E8 CE 0.1 2F A1 DA DO RD 3F 02 80 00000240 : 2E A1 DC 02 8D 3E 59 02 E8 B0 01 2F Δ1 DF 648 01 2E 02 3E 69 02 E8 94 698 00000250 : 3E 61 02 E8 A5 A1 EO 80 2E E2 02 8D 3E 71 02 E8 8F 01 2E A1 E4 02 61F 00000260 : 01 A1 E6 02 05 06 00 80 36 540 00000270 : 8D 3F 79 02 F8 84 01 2E A1 8B 46 00 8D 3E 89 02 E8 6C 01 80 5EB 0.1 00000280 : 81 02 E8 76 80 3F 9A 58F 00000290 : 1E 44 02 89 48 00 E8 20 01 2E Δ1 F8 02 : 02 E8 57 01 2E A1 FA 02 80 3E A2 02 E8 4C 01 2F 5CF 000002A0 8D 3E 92 660 000002B0 : A1 EC 02 8D 3E AA 02 E8 41 01 88 46 02 88 46 04 80 3E B5 02 E8 20 01 80 16 53A 000002C0 : 02 F8 37 0.1 33 F6 33 C9 690 000002D0 : 8F 02 89 2C 00 F8 F1 00 8D 1 F 80 01 000002E0 : 83 F9 OA 75 03 E9 99 00 2E 80 38 00 75 03 E9 90 657 88 40 5BC 000002F0 : 00 51 2E 88 40 03 80 3E C3 02 E8 FE 00 2E CR 02 E8 F3 00 53 2E 8A 00 2E C4 58 01 5C7 00000300 : 01 80 3F 3F D2 02 F8 813 74 3F 26 8B 07 00000310 : FE C8 74 22 FE **C8** 8D 00000320 : D9 00 2E **C6** 06 D1 02 3A 26 88 47 02 80 3E CD 02 574 00000330 : E8 C8 00 EB ЗА 90 26 88 07 80 3E CD 02 E8 C9 00 768 02 20 20 2E A3 CF 02 2E A3 D1 02 2E A3 D3 2E 612 00000340 : B8 00000350 : A2 D5 02 EB 1 A 90 26 88 07 8D 3E CD 02 E8 98 00 6E3 00000360 : B8 20 20 2E A3 D1 02 2E A3 D3 02 2E A2 **D5** 02 8D 676 40 00 83 C6 05 41 58 Fg 5F 60B 10 00 E8 00000370 : 15 BB 02 B9 OE DC 02 2E 62E 00000380 : FF 2E A1 08 02 2F 88 1E DA 02 2E 88 00000390 : 8B 16 DE 02 2F AR 36 F0 02 2F 88 3E E2 02 2E 88 5E6 E8 02 2E SE 06 FA 02 2F 8E 16 558 000003A0 : 2E E4 02 2E 8E 1E **C8** 8E CO **B4** 30 80A 000003B0 : EC 02 2E 8B 26 F6 02 FA CF 06 80 77 33 D2 8A 05 30 61 72 06 30 7A 02 589 00000300 CD 1A 07 C3 30 41 72 1 A 3C 46 3CA 3 C 39 76 08 000003D0 20 20 30 30 72 22 07 98 D1 E2 D1 E2 D1 6A8 77 20 30 30 09 76 02 20 000003E0 16 C4 E8 09 00 983 000003F0 E2 DI E2 03 DO 47 FR CE 88 C2 C3 86 00000400 83 C7 02 86 C4 E8 01 00 C3 50 DO FR DO FR DO FR 9RA DO E8 04 30 3C 39 76 02 04 07 2E 88 05 58 24 OF 424 00000410 00000420 : 04 30 3C 39 76 02 04 07 2E 88 45 01 C3 2EB

3.2 ディスクアクセスのロギング

2.3 において触れたように、INT 1BH はチェックルーチンのありかを示しているのですが(もちろん正規に使用されている場合もあります)、これでは、INT 1BH が存在する場所しかわかりません。いつ実行されるかまでは、プログラムを追跡してみない限りわからないのです。そこで、INT 1BH が実行される状況をプリンタへ打ち出すユーティリティ DLOG.COM を紹介します。

■図3.3 ディスクアクセスのロギング





プログラムの原理は単純です。まず、割り込み番号 1BH に対応する割り込みベクタのアドレスを算出します。次にそのアドレスをどこかにセーブしておき、自らが用意する INT 1BH 処理ルーチンのアドレスを、代わりに設定しておきます。INT 1BH が実行されると制御は自分の中に移るわけですが、ここでスタックからレジスタ CS とレジスタ IP の値を取り出し、それらを I6 進数でプリンタへ出力します。また、レジスタの内容もプリンタへ出力します。そこで、セーブしておいた本来の INT IBH 処理ルーチンのアドレスへジャンプするのです。もちろん、アドレスやレジスタの内容の表示において、レジスタの内容は保存しておきます。このようすを図 3.3 として示しました。

DLOG の詳しい使用法を説明します。まず、何もパラメータを与えずに DLOG を起動します。すると"INT 1BH"が実行された際に、出力したいメモリの位置を聞いてきますから、アドレスとサイズを DREG と同様の手順で入力してください。

ためしに、DLOG を用いて日本語ワープロ『松 86』を実行させてみました。図 3.4 として示しておきますので参考にしてください。

■図 3.4 『松 86』のディスクアクセスを見る -

```
MEMORY: 0000:0014 0060:51CE
MEMORY: 0000:0018 0AB3:2670
AX=D690 BX=0400 CX=0307 DX=0104 SI=D690 DI=0010 BP=0010 SP=047C IP=4D8E
CS=0060 DS=00
                          -0646 FLAGS=FA02
MEMORY
            -0014 0060:51CE
MEM
       0000:0018 0AB3:2670
                                              RP=0010 SP=047A IP=4D8E
 X=D690 BX=0C00 CX=030F DX=0101 SI=D690 DI=>
CS=0060 DS=0060 ES=5D12 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 0060:51CE
MEMORY: 0000:0018 0AB3:2670
AX=D690 BX=0400 CX=030F DX=0104 SI=D690 DI=0000 BP=0000 SP=0484 IP=4D8E
CS=0060 DS=0060 ES=AFB0 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
                                -----COPY STOPキーが変更を受けた
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=D690 BX=0400 CX=030F DX=0105 SI=D690 DI=0010 BP=0010 SP=0480 IP=4D8E
CS=0060 DS=0060 ES=43F2 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=0490 BX=006C CX=0000 DX=E090 SI=E016 DI=0100 BP=4600 SP=F9CE IP=ECBF
CS=5D32 DS=4D22 ES=0060 SS=4D22 FLAGS=F202
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
                              MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=D690 BX=0400 CX=0327 DX=0102 SI=D690 DI=0010 BP=0010 SP=0480 IP=4D8E
CS=0060 DS=0060 ES=43B1 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=D690 BX=0400 CX=0327 DX=0103 SI=D690 DI=0010 BP=0010 SP=0480 IP=4D8E CS=0060 DS=0060 ES=43B1 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=D690 BX=0400 CX=0327 DX=0104 SI=D690 DI=0010 BP=0010 SP=0480 IP=4D8E
CS=0060 DS=0060 ES=43B1 SS=0646 FLAGS=FA02
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=0490 BX=6F51 CX=0001 DX=0003 SI=0010 DI=F680 BP=4600 SP=F9FC IP=2A51
CS=5D32 DS=4D22 ES=0000 SS=4D22 FLAGS=F286
MEMORY: 0000:0014 5D32:086A
MEMORY: 0000:0018 5D32:0874
AX=5690 BX=0400 CX=0300 DX=0001 SI=6408 DI=F300 BP=0000 SP=F9F8 IP=2A51
CS=5D32 DS=4D22 ES=A800 SS=4D22 FLAGS=F246
MEMORY: 0000:001
MEMORY-
                                            BP=0000 SP=F9F6 IP=2A51
```

表示されるアドレスで、セグメントが 0060 であるものは IO. SYS から行われているもので、プロテクトとは無関係な場合が多いようです。セグメントがそれと異なる場合、プロテクトに使用されている可能性が大です。『松 86』の場合は、ハードディスクのリトラクト処理(ヘッドアームを無効シリンダへ移動させる処理)を行っているものも含まれています。

■図3.5 DLOG.ASM ソースリスト・

```
DLOG. ASM
      INT 1BH発生による実行のレジスタ値・メモリ値の表示
      COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 2ND, 1987
アドレスセーブ領域の構造
MEM_PACK
                       ; 表示サイズ
SIZES
           DR
                 ?
                       ;表示アドレスオフセット
OFFSETS
           DW
                 7
                       ; 表示アドレスセグメント
SEGMENTS
           DW
MEM_PACK
           ENDS
                       ; ディスクBIOS割り込みのベクタ番号; 最大アドレスセーブ数
           FOIL
DISK_VECT
                 1 RH
MAX_SAVE
           EQU
                 10
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
     ORG
           100H
DLOG
     PROC
           NEAR
           BX, MEM_INFO
                       ; メモリ情報ブロックの先頭
     LEA
                       ; メモリ情報プロックのオフセット
     XOR
           SI,SI
                       : メモリ情報プロックのカウンタ
     XOR
           CX.CX
INPUT_ADDRESS:
           CX, MAX_SAVE
                       ; 最大アドレス数を越えたか?
     CMP
                       ; 越えたら入力を終了
      JE
           INPUT_END
                       : 入力を促すプロンプトのアドレス
     LEA
           DX, PROMPT
     MOV
           AH,9
           21H
     INT
     LEA
           DX, IN_BUFFER
                       ; キーボードから入力
           AH,10
     MOV
           21H
     INT
                       ; リターンキーのみの入力か見る
     CMP
           IN_BUFFER+1,0
           INPUT_END
                       ; リターンキーのみの入力であった
     JE
           DI, IN_BUFFER+2 ; 入力バッファの文字部のアドレス
     IFA
```

```
; セグメントアドレスを取り出す
      CALL
             GET_HEX
             [BX+SI].SEGMENTS,AX
                                : セグメントアドレスをセット
      MOV
                          MOV
             AL,[DI]
      CMP
             AL, ': '
             GOOD_DELIMIT
      JE
DISP_BAD_MESSAGE:
             DX,BAD_INPUT
                          : 入力が不正であるというメッセージを表示
      IFΔ
      MOV
             AH,9
      INT
             21H
             INPUT_ADDRESS
                          ; 入力をもういちどやり直す
      JMP
GOOD_DELIMIT:
                           ; オフセットアドレスを取り出す
      INC
             DΙ
             GET HEX
      CALL
             [BX+SI].OFFSETS,AX
                                   オフセットアドレスをセット
      MOV
                          ; 区切りがあるか見る
      MOV
             AL,[DI]
                           ; 区切りは正しいか?
      CMP
             AL,','
             DISP_BAD_MESSAGE: 区切りが正しくない
      JNE
                           ; サイズ指定を取り出す
      INC
             DI
                           ; 1文字取り出す
      MOV
             AL,[DI]
                           ; 英子文字か判断する
; 英大文字か数字
             AL,'a'
      CMP
      JB
             ANALYSE_CHAR
                          ; 英子文字か判断する
; 英子文字でない
      CMP
             AL, 'z'
             ANALYSE_CHAR
      JA
                           ; 英大文字へ変換
             AL,20H
ANALYSE_CHAR:
                           ; 1パイト表示の指示か?
             AL,'B'
      CMP
                           ; サイズを1バイトへ; 1バイト表示の指示
      MOV
             DL,1
      JE
             SET_SIZE
             AL,'W'
                           ; 2 バイト表示の指示か?
      CMP
             DL,2
                           ; サイズを2パイトへ
      MOV
             SET_SIZE
                           ; 2バイト表示の指示
      JE
             AL,'D'
                           ; 4 バイト表示の指示か?
      CMP
             DL/4 : サイズを4バイトへ
DISP_BAD_MESSAGE: 文字が不正
      MOV
       JNE
SET_SIZE:
             [BX+SI].SIZES,DL; サイズをセット
SI,SIZE MEM_PACK; 次のアドレスへ
       MOV
       ADD
                          ; アドレス数を増す
       INC
             CX
       JMP
             INPUT_ADDRESS
INPUT_END:
                          ; 割り込みベクタ読み出し
             AH,35H
       MOV
                          ; ディスクBIOSの割り込みベクタアドレス
             AL, DISK_VECT
       MOV
       INT
             WORD PTR VECTOR_SAVE, BX ; オフセットアドレスを待避
       MOV
                                        ; セグメントを待避
             WORD PTR VECTOR_SAVE+2,ES
       MOV
             AH,25H
                           ; 割り込みベクタ書き換え
       MOV
             AL, DISK_VECT
       MOV
                           ; 割り込み処理ルーチンのアドレス
       LEA
             DX, ENTRY
       INT
             21H
                           ; 変更した旨のメッセージを表示
       MOV
             AH,9
             DX, MESSAGE
       LEA
       INT
             21H
                           ; 常駐終了
             AX,3100H
       MOV
       MOV
             DX,100H
```

```
INT
              21H
                              ;本来のINT 1BHベクタ内容退避領域
                      7
VECTOR SAVE
                DD
                              MAX_SAVE DUP(<0,0,0>)
 MEM_INFO
                MEM_PACK
                       16 : キー入力パッファ(最大文字数)? : 実際に入力された文字数16 DUP(?) : 文字部
                DB
 IN_BUFFER
                DR
                DB
PROMPT
                DB
                       13,10
                        'アドレスを入力して下さい'
                DB
                       ' (SEGMENT: OFFSET, B/W/D): '
                DR
                        '$'
                DB
 BAD_INPUT
                DB
                        13,10
                        '入力が正しくありません!!'
7/'$'
                DB
                DB
                        13,10
'ディスクロギング機能を付加しました。'
13,10,'$'
                DB
 MESSAGE
                DR
                DR
 SIZE_BUFFER1
                        OFFSET OUT_BUFFER2-OFFSET OUT_BUFFER1
                        13,10,'AX='
                                      ; レジスタ値出力用パッファ
 OUT_BUFFER1
                DB
                         '0000 BX='
                DR
OUT_AX
                        '0000 CX='
OUT_BX
                DB
 OUT_CX
                DB
                        '0000 DX='
 OUT_DX
                DB
                        '0000 SI='
                        '0000 DI='
OUT_SI
                DR
                        '0000 BP='
OUT_D1
                DB
                DB
                        '0000 SP='
OUT_BP
                        '0000 IP='
OUT_SP
                DR
                        '0000',13,10
OUT_IP
                DB
SIZE_BUFFER2
                       OFFSET OUT_BUFFER3-OFFSET OUT_BUFFER2
'CS='; セグメント値出力用パッファ
                DB
OUT_BUFFER2
                        '0000 DS='
OUT_CS
                DR
                        '0000 ES='
OUT_DS
                DB
OUT_ES
                DB
                        '0000 SS='
OUT_SS
                DB
                        '0000 FLAGS='
OUT_FLAGS
                        '0000',13,10
                DR
SIZE_BUFFER3
                        OFFSET AXSAVE-OFFSET OUT_BUFFER3
OUT_BUFFER3
                        'MEMORY: ' ; メモリ値出力用パッファ
                DB
                        '0000:
OUT_SEGMENT
                DB
                        '0000 '
OUT_OFFSET
                DB
OUT_MEMORY
                DB
                        9 DUP (7)
                DB
                        13,10
                               AXSAVE
                DW
BXSAVE
                DW
CXSAVE
                DW
DXSAVE
                DW
SISAVE
                DW
DISAVE
                DW
                                  レジスタBPをセーブする領域
レジスタSPをセーブする領域
BPSAVE
                DW
SPSAVE
                DW
                                  レジスタDSをセーブする領域
DSSAVE
                DW
                                  レジスタESをセーブする領域

レジスタSSをセーブする領域
ESSAVE
                DW
SSSAVE
                DW
                                  COPYキーが押下時の割込処理ルーチン
'ENTRY
        PROC
                FAR
                                  割り込みを禁止する
        STI
                               : レジスタAXをセーブ
: レジスタBXをセーブ
        MOV
                CS: AXSAVE, AX
        MOV
                CS: BXSAVE, BX
                                ; レジスタCXをセーブ
        MOV
                CS: CXSAVE, CX
```

```
; レジスタDXをセーブ
MOV
      CS: DXSAVE, DX
                    ; レジスタSIをセーブ
      CS:SISAVE,SI
MOV
                    ; レジスタDIをセーブ
MOV
      CS:DISAVE,DI
                      レジスタBPをセーブ
      CS: BPSAVE, BP
MOV
                     ; レジスタSPをセーブ
      CS:SPSAVE,SP
MOV
                     ; レジスタDSをセーブ
MOV
      CS:DSSAVE,DS
                     ; レジスタESをセーブ
MOV
      CS:ESSAVE,ES
                    : レジスタSSをセーブ
MOV
      CS:SSSAVE,SS
                     ; スタックトップの値をBPヘコピー
MOV
      BP,SP
                     ; レジスタの内容を表示(レジスタAX)
      AX, CS: AXSAVE
MOV
      DI,OUT_AX
I.EA
      SET_HEX
CALL
                     ; レジスタBXの内容をバッファヘセット
MOV
      AX,CS:BXSAVE
      DI,OUT_BX
SET_HEX
ΙFΑ
CALL
                     ; レジスタCXの内容をバッファヘセット
MOV
      AX, CS: CXSAVE
      DI,OUT_CX
IFΔ
      SET_HEX
CALL
                     ; レジスタDXの内容をバッファヘセット
MOV
      AX,CS:DXSAVE
      DI,OUT_DX
LEA
      SET_HEX
CALL
                     : レジスタSIの内容をバッファヘセット
MOV
      AX,CS:SISAVE
      DI,OUT_SI
LEA
      SET_HEX
CALL
                     ; レジスタDIの内容をバッファヘセット
MOV
      AX,CS:DISAVE
LEA
      DI,OUT_DI
SET_HEX
CALL
                     ; レジスタBPの内容をバッファヘセット
      AX, CS : BPSAVE
MOV
      DI,OUT_BP
LEA
      SET_HEX
CALL
                     ; レジスタSPの内容をバッファヘセット; 割り込み発生に合せて補正
MOV
       AX,CS:SPSAVE
ADD
      AX,6
      DI,OUT_SP
LEA
       SET_HEX
CALL
                     ; レジスタIPの内容をバッファヘセット
MOV
       AX,[BP]
     DI,OUT_IP
LEA
      SET_HEX
CALL
       BX,OUT_BUFFER1 ; 汎用レジスタの値をプリンタへ出力
LEA
       CX,SIZE_BUFFER1
MOV
      OUT_PRINTER
CALL
                     ; レジスタDSの内容をパッファヘセット
MOV
      AX,CS:DSSAVE
      DI,OUT_DS
SET_HEX
LEA
CALL
                     ; レジスタESの内容をバッファヘセット
MOV
       AX,CS:ESSAVE
LEA
      DI,OUT_ES
      SET_HEX
CALL
                     ; レジスタSSの内容をバッファヘセット
       AX,CS:SSSAVE
DI,OUT_SS
MOV
LEA
       SET_HEX
CALL
       AX,[BP+2]
                     : レジスタCSの内容をバッファヘセット
MOV
       DI,OUT_CS
SET_HEX
LEA
CALL
```

```
MOV
              AX,[BP+4]
                             ; フラグレジスタの内容をバッファヘセット
              DI,OUT_FLAGS
       LEA
              SET_HEX
       CALL
              BX,OUT_BUFFER2 : セグメントレジスタの値をプリンタへ出力
       LEA
       MOV
              CX,SIZE_BUFFER2
              OUT_PRINTER
       CALL
                               アドレス情報領域のアドレス
       LEA
              BX,MEM_INFO
                             ; アドレス情報領域のオフセット
; アドレス数をカウント
              SI,SI
       XOR
       XOR
              CX,CX
OUT_LOOP:
       CMP
              CX,MAX_SAVE
                                     ; すべてのアドレスを出力したか?
       JNE
              OUT_LOOP1
                                     ; 出力したら終了
       IMP
              ENTRY_EXIT
OUT_LOOP1:
                                    ; すべてのアドレスを出力したか?
       CMP
              CS:[BX+SI].SIZES,0
       INF
              OUT_LOOP2
       JMP
              ENTRY_EXIT
                                     ; 出力したら終了
OUT_LOOP2:
       PUSH
              CX
              AX,CS:[BX+SI].SEGMENTS ; セグメントをバッファヘセット
       MOV
              DI,OUT_SEGMENT
       LEA
             SET_HEX
       CALL
       MOV
              AX, CS: [BX+SI] . OFFSETS
                                     ; オフセットをバッファヘセット
              DI,OUT_OFFSET
       LEA
       CALL
              SET_HEX
       PUSH
                                   ; サイズで出力形式を変える
              AL,CS:[BX+SI].SIZES
       MOV
              BX,CS:DWORD PTR [BX+SI].OFFSETS : 出力対象アドレスを得るAL : 1 パイトの出力か?
       LES
       DEC
                                     ; 1バイトの出力を行う
              OUT_BYTES
       JZ
                                    ; 2 バイトの出力か?
; 1 ワードの出力を行う
       DEC
              AL
       JZ
             OUT_WORDS
              AX,ES:[BX]
                                     ; オフセット部を取り出す(前半)
       MOV
       LEA
              DI,OUT_MEMORY+5
       CALL
              SET_HEX
                                    ; セパレータをバッファヘセット
; セグメント部を取り出す(後半)
       MOV
              CS:OUT_MEMORY+4,':'
              AX,ES:[BX+2]
DI,OUT_MEMORY
       MOV
       LEA
       CALL
             SET_HEX
              OUT_BUFFERS
       JMP
OUT_BYTES:
              AX,ES:[BX]
                                    ; 内容を取り出す
       MOV
              DI,OUT_MEMORY
       LEA
       CALL
              SET_HEX2
                                    ; 残りをスペースで埋める
       MOV
              AX,2020H
       MOV
              CS:WORD PTR OUT_MEMORY+2,AX
CS:WORD PTR OUT_MEMORY+4,AX
       MOV
              CS: WORD PTR OUT_MEMORY+6,AX
       MOV
       MOV
              CS:OUT_MEMORY+8,AL
       .IMP
              OUT_BUFFERS
OUT_WORDS:
              AX,ES:[BX]
                                    : 内容を取り出す
       MOV
             DI,OUT_MEMORY
SET_HEX
       LEA
       CALL
                                     : 残りをスペースで埋める
       MOV
              AX,2020H
```

```
MOV
              CS: WORD PTR OUT_MEMORY+4,AX
              CS: WORD PTR OUT_MEMORY+6,AX
       MOV
              CS:OUT_MEMORY+8,AL
       MOV
OUT_BUFFERS:
                                    ; メモリ出力バッファの内容を出力
              BX,OUT_BUFFER3
       IFΔ
       MOV
              CX,SIZE_BUFFER3
       CALL
              OUT_PRINTER
       ADD
              SI, SIZE MEM_PACK
                                   ; 次のアドレスへ
       INC
              CX
       POP
              ВХ
              OUT_LOOP ; 最大アドレス数まで繰り返し
       JMP
ENTRY_EXIT:
                            ; レジスタAXを復帰
       MOV
              AX,CS:AXSAVE
                            ; レジスタBXを復帰
       MOV
              BX,CS:BXSAVE
                             ; レジスタCXを復帰
       MOV
              CX,CS:CXSAVE
                            ; レジスタDXを復帰
       MOV
              DX,CS:DXSAVE
                             ; レジスタSIを復帰
       MOV
              SI,CS:SISAVE
                            ; レジスタDIを復帰
       MOV
              DI, CS: DISAVE
       MOV
              BP,CS:BPSAVE
                             ; レジスタBPを復帰
                             ; レジスタDSを復帰
       MOV
              DS,CS:DSSAVE
                            ; レジスタESを復帰
       MOV
              ES,CS:ESSAVE
                           ; レジスタSSを復帰
; レジスタSPを復帰
              SS,CS:SSSAVE
       MOV
       MOV
              SP,CS:SPSAVE
                             ; 割り込みを許可
       CLI
       JMP
             CS:VECTOR_SAVE ; 本来の処理へ
ENTRY
     ENDP
                     NEAR ; ブリンタへの出力
              PROC
OUT_PRINTER
       PUSH
              FS
              AX,CS
       MOV
       MOV
              ES,AX
              AH,30H
                             : プリンタへのブロック出力
       MOV
       INT
              1 AH
       POP
              FS
       RET
OUT_PRINTER
             ENDP
                           ; 16進数を得る; 数をクリア
GET_HEX PROC
              NEAR
              DX,DX
       XOR
GET_HEX_LOOP:
                            ; 1 桁ずつ切り出す
; 英子文字か判断する
; 英大文字か数字
       MOV
              AL,[DI]
       CMP
              AL, 'a'
              ADJUST_NUM
       JB
                            ; 英子文字か判断する
; 英子文字でない
       CMP
              AL,'z'
              ADJUST_NUM
       JA
                            : 英大文字へ変換
       SUB
              AL,20H
ADJUST_NUM:
                            ; 0以下か?
; 0以下であった
              AL,'0'
       CMP
              GET_HEX_EXIT
       JB
       CMP
              AL,'9'
                             ; 9以上か?
                             :0~8の範囲である
              ADJUST_NUM_1
       JBE
                             ; A未満か?
       CMP
              AL,'A'
                             ; Aより小さい
       JB
              GET_HEX_EXIT
              AL,'F' ; F以上か?
GET_HEX_EXIT ; F以上であった
       CMP
       JA
```

```
ADJUST_NUM_1:
                           ; バイナリ数へ補正
              AL,'0'
       SUB
                           ; A~F か?
              AL 49
       CMP
                             : 0~9である
               ADD_NUM
       JBE
                          ; 補正
       SUB
ADD_NUM:
                             ; 8 ビットを 1 6 ビットへ変換
; D X を 16倍する
       CBW
               DX,1
       SHI
              DX,1
       SHL
       SHL
               DX,1
       SHL
               DX,1
       ADD
              DX,AX
        INC
               DI
               GET_HEX_LOOP
       JMP
GET_HEX_EXIT:
                              ; 結果をレジスタAXへ
               AX,DX
       MOV
       RET
GET_HEX ENDP
                           ; 4桁の16進数をパッファヘセット
SET_HEX PROC
               NEAR
                             ; 上位パイトをセット
       XCHG
               AL, AH
        CALL
               SET_HEX2
       ADD
               D1,2
                            ; 下位パイトをセット
       XCHG
               AL, AH
       CALL
               SET_HEX2
       RET
SET_HEX ENDP
               PROC
                      NEAR
                             ; 2桁の16進数をパッファヘセット
SET_HEX2
       PUSH
               AX
                              ; 上位4ビットを取り出す
       SHR
               AL,1
       SHR
               AL,1
       SHR
               AL,1
       SHR
               AL,1
               AL,'O'
AL,'9'
NOT_A_F
                             ; ASCII文字へ変換
       ADD
       CMP
                              : 0~9 $ ?
       JBE
       ADD
               AL,7
                              ; A~Fへ補正
NOT_A_F:
       MOV
               CS:[DI],AL
                              ; バッファへ格納
       POP
               AX
                              ; 下位4ピットを取り出す
; ASCII文字へ変換
               AL,OFH
       AND
               AL,'0'
AL,'9'
       ADD
                              : 0~9 to ?
       CMP
               NOT_A_F2
       JBE
               AL,7 ; A~Fへ補正
       ADD
NOT_A_F2:
                           ; バッファへ格納
       MOV
               CS: [DI+1] , AL
       RET
SET_HEX2
               ENDP
       ENDP
DLOG
CODE
       ENDS
       END
               DLOG
```

■図 3.5 ダンプリスト-DLOG.COM

00000000 8D 1E 9F 01 33 F6 33 C9 83 F9 OA 74 65 8D 16 F2 753 00000010 01 **B4** 09 CD 21 8D 16 DO 01 B4 OA CD 21 80 3E D1 65B B2 00000020 01 00 74 4E 80 3E D2 01 E8 03 89 40 03 8A 05 559 00000030 3 C ЗА 74 OA 8D 16 15 02 **B4** 09 CD 21 EB CA 47 E8 63D 00000040 9B 03 89 40 01 84 05 3 C 20 75 E9 47 8A 05 3 C 61 530 77 02 20 00000050 72 06 3 C 7 A 20 3 C 42 B2 01 74 O.C. 3 C 57 437 00000060 B2 02 74 06 3C 44 B2 04 75 CA 88 10 83 CA 05 41 5CA 00000070 EB 96 **B4** 35 во 1 B CD 21 89 1E 9A 01 80 06 90 01 694 00000080 R4 25 RO 1 R 8D 16 06 03 CD 21 R4 09 80 16 33 02 403 CD 0.0 21 00000090 21 **B8** 31 BA 0.0 01 00 00 00 0.0 0.0 00 380 OACCOOC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0.0 0.0 000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0.0 nn nn 000 00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00000000 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 010 000000E0 00 00 OD OA 83 41 83 68 83 80 83 58 82 FO 93 FC 6B1 000000F0 97 CD 82 **B**5 82 C4 89 BA 82 B3 82 A2 28 53 45 47 884 00000100 40 45 4 E 54 3A 4F 46 46 53 45 54 2C 42 2F 57 2F 458 00000110 44 29 ЗА 20 24 OD OA 93 FC 97 CD 82 AA 90 **B3** 82 6F6 00000120 **B**5 82 AD 82 AO 82 E8 82 DC 82 B9 82 F1 81 49 81 9C7 OA 00000130 49 07 24 OD 83 66 83 42 83 58 83 4E 83 80 578 82 FO 00000140 4D 83 93 4F 88 40 94 5C 74 837 83 95 89 C 1 82 **B**5 82 BD 81 00000150 **B**5 82 DC 82 42 OD OA 24 637 OD OA 41 58 00000160 30 30 3.0 3.0 30 20 42 58 3.0 3.0 30 30 3.0 20 43 58 36F 00000170 3D 30 30 30 30 20 44 58 30 30 30 30 30 20 53 49 372 00000180 3D 30 30 30 30 20 44 49 3D 30 30 30 30 20 42 50 359 20 53 50 3D 30 30 376 00000190 3D 30 30 30 30 30 30 20 49 50 0A100000 3D 30 30 30 30 OD OA 43 53 3D 30 30 30 30 20 44 30B 00000180 53 3D 30 30 30 30 20 45 53 3 D 30 30 30 30 20 53 378 53 3D 30 30 00000100 53 3D 30 30 30 30 20 46 40 41 47 30 3AA 374 000001D0 4D 45 4D 4F 52 59 ЗА 20 30 OD OA 30 30 30 30 3A 000001F0 30 30 30 30 20 0.0 00 00 00 00 00 00 00 0.0 OD 0F7 000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0.0 0.0 00 00 00 nn 000 00 00000200 00 00 0.0 00 00 FB 2E F₀ 02 2E F2 02 487 00 A3 89 1 E F6 595 00000210 2E 89 OE F4 02 2E 89 16 02 2E 89 36 F8 02 2E 00000220 89 3E FA 02 2F 89 2F FC 02 2F 89 26 FE 02 2E 80 63D 00000230 1 E 00 03 2E 8 C 06 02 03 2E 8C 16 04 03 8 B EC 2E 362 00000240 A 1 F₀ 02 8D 3E 61 02 E8 CA 01 2E A1 F2 02 8D 3E 702 00000250 02 E8 BF 01 2E F4 02 8D 3E 71 02 E8 **B4** 0.1 6B3 69 A 1 02 F8 6F5 F6 02 8D 3F 79 Δ9 0.1 2F F8 0.2 80 00000260 2F Δ1 A 1 6F4 00000270 3F 81 F8 9F 0.1 2F Δ1 FA 02 80 3F 89 02 F8 93 00000280 0.1 2E A 1 FC 02 8D 3E 91 02 E8 88 01 2E Δ1 FE 02 660 00000290 05 06 0.0 80 3E 99 02 E8 7 A 01 88 46 0.0 80 3 E 511 A 1 000002A0 02 E8 70 01 8D 1 E 5C 02 B9 4B 00 E8 24 01 2E A 1 544 000002B0 00 03 8D 3E B2 02 E8 5B 01 2E A 1 02 03 8 D 3E BA 51F 00000200 02 E8 50 01 2E 04 03 8D 3F C2 02 F8 45 0.1 88 559 A 1 E8 00000200 46 02 8D 3E AA 02 3 B 01 8B 46 04 8D 3E CD 02 552 000002E0 E8 31 0.1 8 D 1 E A7 02 B9 20 00 E8 E5 0.0 80 1 E 9E 669 000002F0 0.1 33 F6 33 C9 83 F9 OA 75 03 E9 99 00 2F 80 38 68C 00000300 00 75 03 E9 90 00 51 2E 88 40 0.3 80 3E DB 02 E8 5CE 00000310 02 01 2E 8B 40 01 80 3E EO 02 E8 F7 2E 00 53 84 594 00 2E C4 58 01 FE 00000320 C8 74 22 FF C8 74 3F 26 88 07 6D7 00000330 8D 3E EΑ 02 E8 DD 00 2E C6 06 E9 02 47 693 3 A 26 8 B 00000340 02 8D 3E E5 02 F8 CC 00 EB 3A 90 26 8B 07 80 3F 6A0 00000350 E5 02 E8 CD 00 **B8** 20 20 2E АЗ E9 E7 02 2E A3 02 70A 00000360 2E A3 EB 02 2E A2 ED 02 EB 1 A 90 26 88 07 80 3E 695 00000370 E5 02 F8 9F 00 88 20 20 2E A3 E9 02 2E A3 EB 0.2 6FO 00000380 2E A2 FD 02 8D 1 E D3 02 B9 1 D 00 E8 44 00 83 C6 68A 00000390 05 41 5B E9 5F FF 2E A 1 FO 0.2 2E 88 1 E F2 02 2F 6A2 000003A0 88 0E F4 02 2E 88 16 F6 02 88 5F8 2E 88 36 F8 02 2E 000003B0 3E FA 02 2E 88 FC 02 4BE 2E 2E 8E 1E 00 03 2E 8E 06 03 8E 000003C0 02 2E 16 04 03 2E 88 26 FE 02 FA FF 2E 512 000000300 94 01 06 8 C C8 8E CO **R4** 30 CD 1 A 0.7 C3 33 D2 84 767 000003E0 05 3 C 61 72 06 3 C 7 A 77 02 20 20 3 C 30 72 22 3.0 3D1 72 000003F0 76 08 3 C 3 C 77 3 C 76 3E6 39 41 1 A 46 16 20 30 09 00000400 2 C 98 D1 E2 D1 07 E2 D1 E2 D1 E2 0.3 DO 47 EB 99E 00000410 8 B 02 C3 86 CA F8 nα \cap 8.3 C.7 0.2 86 C4 F8 0.1 898 00000420 00 C3 50 D0 E8 D0 E8 D0 E8 D0 E8 O4 30 3 C 39 76 912 24 OF 04 30 00000430 02 04 0.7 2E 88 05 5.8 3 C 39 76 02 0.4 278 00000440 07 2E 88 45 01 C3 106

3.3 システムコールのロギング

"INT 1BH"のロギングと同様に、システムコール("INT 21H"、資料編を参照)をロギングしても効果があります。特に、メッセージの表示やファイルの入出力を行う位置がわかると、解読の際の参考になることが多いようです。

具体的な方法としては、ディスクアクセスのロギングと同様の手段で実現することができます。

応用編I

応用編I

- 1. プロテクト表現のテクニック
- 2. プログラムを読みにくくする
- 3. 目立つ命令をかくす
- 4. MS-DOS版プロテクト技法

応用編Iと名付けて「"もう1つのプロテクト"を施す側に立った」テクニックの数々、中でも基本的なものについて紹介します。これらは、なかば当然ともいえるテクニックばかりですが、目新しさもあるはずです。次の応用編IIに進まれる前に、一読されることをお勧めします。

なお、応用編I、応用編Iで紹介されるさまざまなテクニックは、あくまでも独立したテクニックであり、それを用いたからといってどうなるというものではありません。しかし、これらを3個、4個と組み合わせたとき効果は倍増します。一つひとつのテクニックではおもしろみのないものも、2個、3個と組み合わせればとたんにおもしろさは倍増します。これらを組み合わせたらどうなるかということを常に頭の中に入れて、読み進んでいただきたいと思います。

1

プロテクト表現のテクニック

プロテクトチェックは、正常でないディスクにおいてプログラムの実行を停止させるために行うのですが、ただ行えばよいというのではなく、行っていることをわからないようにするのも1つのテクニックといえます。ここでは、そのようなプロテクトチェックということがらについて触れていきます。

1.1 チェック→エラーは早すぎる

○考え方

プロテクトがかかっている場合、多くのソフトウェアではエラーを発見したとたんに、"システムエラー" などと表示して実行を停止してしまいますが、これではプロテクトがかけられているという事実が露見するばかりか、プロテクトをチェックしているタイミングを教えていることにもなってしまいます。何もプロテクトをチェックしたからといって、すぐにメッセージを出力する必要はないのです。要は、プロテクトチェックに失敗したことを覚えておけばよいのです。

○実現方法

具体的には、プログラムのどこかでチェックを行って、そのチェックの情報をメモリ上のどこかに格納しておきます。情報の内容に

対する値としては、

00H …… 未チェック

0 1 H …… チェック成功

02H …… チェック失敗

などとしておけばよいでしょう。この情報を、必要なときに取り出して判断した結果、エラーメッセージなりを出力してやれば、プロテクトチェックを行うタイミングをつかみにくくする効果はあるでしょう。

これに対抗する手段として、ディスクアクセスのロギング、システムコールのロギングを行う方法があります。これですと、ディスクアクセスを検出すると、プリンタへその位置とレジスタの内容が表示されますが、このとき、エラーメッセージの出力が行われないようでしたら、その内容がどこかに保存され、あとで参照されている可能性があるわけです。

また、ディスクアクセスのロギングを利用して、プログラム中でディスクアクセスを行っている箇所をリストアップし、その周辺を逆アセンブルします。ディスクアクセスの結果をメモリ上に格納しているようすが見られたら、間違いなくあとで参照されると思ってよいでしょう。

○サンプル

ドライブBのフォーマットをチェックし、異常があれば約 30 秒 のカウントを行った後に、エラーメッセージを出力するプログラム CHKWAIT.COM を実行例とともに図 1.1 に示します。ドライブ Bには、MS-DOS フォーマット以外のフロッピディスクを入れて おきます(たとえば DISK BASIC のものなどを入れる)。

CHKWAIT.COM にはパラメータはありませんので、コマンド

名のみを入力してから実行してください。

■図 1.1 CHKWAIT.ASM ソースリストー

```
CHKWAIT ASM
      ドライブBのフォーマットをチェックし,
                 一定時間経過後にエラーメッセージを出力
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 3RD, 1987
DRIVE
                       ; ドライブBをチェック
LOSYS
                       ; IO. SYSのセグメントを定義
    SEGMENT AT 0060H
     ORG
           6СН
PDA_TABLE
          LABEL BYTE
                      ; ドライブに対応したPDAの配列
IOSYS
     ENDS
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:IOSYS,SS:CODE
     ORG
           100H
CHKWAIT PROC
     MOV
           AX, IOSYS
                       ; レジスタESをセグメントIOSYSに設定
     MOV
           ES,AX
           AL, PDA_TABLE+DRIVE ; ドライブに対応したPDAを取り出す
     MOV
     MOV
           DL,AL
                       ; 装置番号を除く
     AND
           AL,OFOH
     MOV
           CH,3
                       ; セクタ長を3へ (1MBディスク用)
           AL,90H
                       ; 1MBディスクか?
     CMP
     JE
           CHECK
     MOV
           CH,2
                       ; セクタ長を2へ(640KBディスク用)
                       ; 640KBディスクか?
     CMP
           AL,70H
     JE
           CHECK
                       ; ドライブ不正のメッセージを出力
     IFA
           DX,BAD_DRIVE
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
     JMP
           EXIT
     ASSUME ES: CODE
                       ; レジスタESをコードに戻す
CHECK:
           AX,CS
     MOV
     MOV
           ES,AX
     MOV
           AL, DL
                       ; PDA
     MOV
           AH,56H
                        倍密度データ読み出し
     MOV
           BX,400H
                        読み出しデータ量
                        シリンダの
     XOR
           CL,CL
                        ヘッドの
     MOV
           DH, CL
                        セクタ1
     MOV
           DL,1
     LEA
           BP, BUFFER
                       ; 読み出し用バッファ
```

```
INT
             1 RH
       JNC
             EXIT
                           ; ダミーループの回数
             CX,300
       MOV
DUMMY_LOOP:
      PUSH
             CX
             CX,CX
      XOR
      LOOP
             $
      POP
             CX
             DUMMY_LOOP
      LOOP
                          ; ディスクのフォーマットが
      IFA
             DX, BAD_DISK
                               異常である旨のメッセージを出力
             AH,9
      MOV
      INT
             21H
EXIT:
             AX,4C00H ; 非常駐終了
     'MOV
      INT
             21H
BUFFER DB
             400H DUP(?)
                          ; 読み出し用バッファ
                    'ドライブの指定が違います。'
BAD_DRIVE
             DR
                    13,10,'$'
             DB
                'ディスクが異常です。'
BAD_DISK
             DB
                    13,10,7,'$'
             DB
CHKWAIT ENDP
CODE
      ENDS
      END
             CHKWAIT
```

■図 1.1 CHKWAIT.COM ダンプリスト -

```
00000000 : B8 60 00 8E C0 26 AO 6D 00 8A DO 24 FO B5 03 3C
                                                                 : 6FB
00000010 : 90 74 11 B5 02 3C 70 74 0B 8D 16 55 05 B4 09 CD
                                                                  : 57E
00000020 : 21 EB 2D 90 8C C8 8E C0 8A C2 B4 56 BB 00 04 32
                                                                    7B2
00000030 : C9 8A F1 B2 01 8D 2E 55 01 CD 1B 73 13 B9 2C 01
                                                                  : 65C
00000040 : 51 33 C9 E2 FE 59 E2 F8 8D 16 72 05 B4 09 CD 21
                                                                  : 825
00000050 : B8 00 4C CD 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                  : 1F2
                   0060H~044Fまですべて00H
00000450 : 00 00 00 00 08 83 68 83 89 83 43 83 75 82 CC 8E 00000460 : 77 92 E8 82 AA 88 E1 82 A2 82 DC 82 B7 81 44 0D
                                                                  : 591
                                                                  : 913
00000470 : 0A 24 83 66 83 42 83 58 83 4E 82 AA 88 D9 8F ED
                                                                  : 791
00000480 : 82 C5 82 B7 81 44 0D 0A 07 24
                                                                  : 387
```

■図 1.1 CHKWAIT.COM 実行例

```
A>CHKWAIT J

MS-DOSのディスクで実行、何も起こらない
A>CHKWAIT J

Fィスクが異常です。

BASICのディスクで実行
しばらく間があり表示される
A>
```

1.2エラーを出すだけでは能がない

○考え方

プロテクトチェックに失敗したら、エラーメッセージや警告を出力して、プログラム本来の動作を停止させてしまうというのが一般的でしたが、しかし、何もご丁寧にチェックの失敗をユーザに知らせてやる必要はないのです。エラーメッセージが出力されるのは、ユーザがそこで使用をやめるよう、または、複製を諦めるようにしむけるためですが、ある意地の悪いソフトハウス(現在は存在しません)は、次のような手段に出たことがあります。

それは、PC-8801 用のワープロソフトで、プロテクトチェックに失敗しても、表向きには正常に動作しているように見せるというものです。ユーザは安心し、てっきリコピーできているものと思い、そのワープロを使用していました。ところがある日、自分の作成した文書がまったくでたらめなのに気付きます。ワープロソフトがプロテクトチェックに失敗したのを憶えていて、表向きは正常に、しかし裏ではアブノーマルに振る舞っていたのです。一種の多重人格でしょうが、意地の悪いことこの上もありません。何しろ、実際に業務で使用してしまっているのですから。当時、このようなプロテクトは話題になったものですが、これには賛否両論があり、評価も人それぞれだったようです。

このソフトハウスのやり方は、一歩間違えば保障問題にも発展しかねないものですが、このように、問題にされることもなくやんわりと、そして手厳しくユーザを非難したソフトハウスもありました。

ある PC-9801 用のワープロソフトでは、プロテクトチェックに 失敗すると文書印刷と文書保存ができない旨のメッセージを出力し、 通常の動作に移ります。ユーザは、これを見てコピーに失敗したことに気付くのですが、中にはソフトハウスに苦情をいった人もいたそうです(「文書の保存と印刷ができないとすると不良品なのではないでしょうか…」)。ワープロソフトにとって、必須ともいえる機能を使用することができないのですから、これではコピーされてもしかたありません。

○実現方法

1.1 と同じです。要するに、プロテクトチェックを行った際に、その結果を憶えておき、実際に仕事をするときにはその結果を参照するのです。プロテクトチェックに成功したら通常の処理を、失敗したら偽の処理を行えばよいのです。

○対処方法

まず偽の処理を行っていることを発見することです。発見したら、 ディスクアクセスをロギングし、1.1 と同様にチェック箇所をリス トアップし、周辺を逆アセンブルします。

○サンプル

ドライブBのフォーマットをチェックし、異常がなければ TYPE コマンドと同様の働きを、異常があれば、どのようなファイルが指定されていようが IO.SYS を画面に表示するプログラム CHKTYPE.COM を、実行例と共に図 1.2 として示します。図 1.1 におけるものと同様に、ドライブBには、MS-DOS フォーマット 以外のフロッピディスクを入れておきます。

CHKTYPE.COM には、TYPE コマンドと同様にファイルを 1 個だけ指定します。

■図 1.2 CHKTYPE.ASM ソースリストー

```
CHKTYPE . ASM
      ドライブBのフォーマットをチェックし,
                  TYPEコマンドの働きを変化させる
     COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 3RD, 1987
DRIVE
                        ; ドライブBをチェック
    SEGMENT AT 0060H
                        ; IO. SYSのセグメントを定義
LOSYS
     ORG
            6CH
PDA_TABLE
           LABEL BYTE
                       ; ドライブに対応したPDAの配列
IOSYS
     ENDS
     SEGMENT
CODE
      ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:IOSYS,SS:CODE
      ORG
            80H
                        : パラメータエリア
PARAM
     LABEL
            BYTE
     ORG
            100H
CHKTYPE PROC
            AX, IOSYS
                        ; レジスタESをセグメントIOSYSに設定
      MOV
      MOV
            ES,AX
            AL,PDA_TABLE+DRIVE ; ドライブに対応したPDAを取り出す
      MOV
      MOV
            DL,AL
            AL,OFOH
                        ;装置番号を除く
      AND
                        ; セクタ長を3へ(1MBディスク用)
; 1MBディスクか?
      MOV
            CH,3
      CMP
            AL,90H
      JE
            CHECK
                        ; セクタ長を2へ(640KBディスク用)
      MOV
            CH,2
            AL,70H
                        ; 640KBディスクか?
      CMP
      JΕ
            CHECK
                       ; ドライブが不正である旨のメッセージを出力
            DX,BAD_DRIVE
      LEA
      MOV
            AH,9
      INT
            21H
      JMP
            EXIT
                        ; レジスタESをコードに戻す
      ASSUME ES: CODE
CHECK:
            AX,CS
      MOV
      MOV
            ES,AX
                        ; PDA
      MOV
            AL,DL
                          倍密度データ読み出し
      MOV
            AH,56H
                          后密及アータ読み
読み出しデータ量
シリンダ O
            BX,400H
      MOV
      XOR
            CL , CL
                          ヘッドの
      MOV
            DH,CL
                          セクタ
      MOV
            DL,1
BP,BUFFER
                        読み出し用バッファ
      LEA
```

```
INT
             1BH
             AX, DEFAULT_NAME
      LEA
                           ; エラー時にはデフォルトのファイルを指定
       JC
             TYPE_FILE
                           ; パラメータ行をファイル名へ変換
      LEA
             BX, PARAM
                           ; パラメータをASCIZ文字列へ変換
      MOV
             AL, PARAM
       XOR
             AH, AH
       MOV
             SI,AX
      MOV
              [BX+SI+1],AH
SKIP_LOOP:
       INC
             BX
             BYTE PTR [BX],' ' : 空白をスキップ
       CMP
       JE
             SKIP_LOOP
      LEA
             AX,[BX]
                           ;ファイルを出力
;ファイルをオープン
TYPE_FILE:
      MOV
             DX,AX
      MOV
             AX,3DOOH;
       INT
             21H
       MOV
             BX,AX
             TYPE_FILE_1
      JNC
      LEA
             DX,BAD_FILE
                          ; ファイルがオープンできない
      MOV
             AH,9
                                    メッセージを出力
       INT
             21H
      JMP
             EXIT
TYPE_FILE_1:
      MOV
             AH, 3FH
                           ; ファイルから読み出し
                           ; 1文字
      MOV
             CX,1
      LEA
             DX, BUFFER
                           ; 読み出し用バッファ
      INT
             21H
      OR
             AX,AX
             CLOSE_FILE
                           ; ファイルの末端ならばファイルをクローズ
      JZ
      MOV
                           : 1文字コンソールへ出力
             AH,2
      MOV
             DL, BUFFER
      INT
             21H
      JMP
             TYPE_FILE_1
                          ;次の文字へ
CLOSE_FILE:
                           ; ファイルをクローズ
      MOV
             AH, 3EH
      INT
             21H
EXIT:
      MOV
                         ; 非常駐終了
             AX,4COOH
      INT
             21H
BUFFER DB
             400H DUP(?) ; 読み出し用バッファ
DEFAULT_NAME
             DB
                    'A:¥10.SYS',0 ; ディスク異常時の出力ファイル名
                    'ドライブ B: をチェックできません.
13,10,7,'$'
BAD_DRIVE
             DB
BAD_FILE
             DB
                    'ファイルが見つかりません.
                    13,10,7,'$'
CHKTYPE ENDP
CODE
      ENDS
      END
             CHKTYPE
```

■図 1.2 CHKTYPE.COM ダンプリスト -

```
00000000 : B8 60 00 8E C0 26 A0 6D 00 8A D0 24 F0 B5 03 3C : 6FB
00000010 : 90 74 11 B5 02 3C 70 74 0B 8D 16 99 05 B4 09 CD
                                                           : 5C2
00000020 : 21 EB 67 90 8C C8 8E C0 8A C2 B4 56 BB 00 04 32
                                                            : 7EC
00000030 : C9 8A F1 B2 01 8D 2E 8F 01 CD 1B 8D 06 8F 05 72
                                                              6C3
00000040 : 16 8D 1E 80 00 A0 80 00 32 E4 8B F0 88 60 01 43
                                                              61E
00000050 : 80 3F 20 74 FA 8D 07 8B D0 B8 00 3D CD 21 8B D8
                                                              782
00000060 : 73 0B 8D 16 BF 05 B4 09 CD 21 EB 1E 90 B4 3F B9
                                                            : 6D5
00000070 : 01 00 8D 16 8F 01 CD 21 0B CO 74 0A B4 02 8A 16
                                                           : 4C1
00000080 : 8F 01 CD 21 EB E7 B4 3E CD 21 B8 00 4C CD 21 00 : 722
```

0090H~047FHまですべて00H

00000480	:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	41	:	041
00000490	:	ЗА	5C	49	4F	2E	53	59	53	00	83	68	83	89	83	43	83	:	59B
000004A0	:	75	20	42	ЗА	20	82	F0	83	60	83	46	83	62	83	4E	82	:	687
000004B0	:	C5	82	AB	82	DC	82	B9	82	F1	81	44	OD	OA	07	24	83	:	788
000004C0	:	74	83	40	83	43	83	8 B	82	AA	8 C	A9	82	C2	82	A9	82	:	85D
000004D0	:	E8	82	DC	82	B9	82	F 1	81	44	OD	OA	07	24				:	5FB

■図 1.2 CHKTYPE.COM 実行例 -

1.3 プロテクトの方法は 1つではない

■製品ごとに種類を変える

○考え方

従来はプロテクトは1個だけと決っていたようですが(コストや 工程の都合からでしょうが)、現在では複数のプロテクトを効果的 に組み合わせるのが一般的となっています。現在もっとも進んだか たちは、ハード的に最強のプロテクトに複雑なチェックルーチンを 絡ませたものといえます。

ここで紹介するのは、このような意味合いの"1個"ということではないのです。極端なことをいえば、製品は1個だけ生産されるわけではないのですから、それぞれに異なるプロテクトを施してもかまわないのです。

○実現方法

プロテクトを明らかに変化させるには、生産ラインに手を加える 以外ありませんが、プログラムが自らに手を加えるというものも考 えられます。つまり、ソフトウェアを1回も起動しなければコピー できるというものです。1回でも実行してしまったら、自らにプロ テクトがかかり、次回からはチェックされるというものです。この とき、実行のタイミングで異なるプロテクトと、チェックルーチン が有効になるように設定しておけば、生産ラインに手を加えること なく、複数のプロテクトを実現することができます。

○サンプル

プログラム起動時に時刻を参照し、0 時から 23 時のどこに位置するかによって、4 種類の異なるプロテクトをドライブ B内のフロッピディスクに施すプログラム PROTIME.COM を、図 1.3 として示します。プロテクトは、MS-DOS で使用されないトラックにかけられます(1MB ディスクでシリンダ 77 のヘッド 0、640 KB ディスクでシリンダ 80 のヘッド 0)。

PROTIME.COM は、パラメータを与えずにコマンド名のみを 指定します。また、かけられるプロテクトの種類については、前作 を参考に各自解析してください。

■図 1.3 PROTIME.ASM ソースリスト —

```
PROTIME.ASM
     時間をチェックし、ドライブBの使用されないトラックに
異なった種類のフォーマットを施す
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 3RD, 1987
DRIVE
                     ; ドライブBにプロテクトを施す
                     ; IO. SYSのセグメントを定義
LOSYS
    SEGMENT AT 0060H
     ORG
          6CH
          LABEL BYTE ; ドライブに対応したPDAの配列
PDA_TABLE
IOSYS
     ENDS
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:IOSYS,SS:CODE
     ORG
          100H
PROTIME PROC
                     ; レジスタESをセグメントIOSYSに設定
     MOV
          AX, LOSYS
     MOV
          ES,AX
     MOV
          AL,PDA_TABLE+DRIVE ; ドライブに対応したPDAを取り出す
     MOV
          PDA,AL
     AND
          AL,OFOH
                     ;装置番号を除く
     MOV
          CL,77
                     ; プロテクトトラックを77へ (1MBディスク用)
```

```
: 1MBディスクか?
       CMP
             AL,90H
              CHECK_TIME
       JE
                             ; プロテクトトラックを80へ(640KBディスク用)
       MOV
              CL,80
                             : 640KBディスクか?
              AL,70H
CHECK_TIME
       CMP
       JE
                             : ドライブが不正である旨のメッセージを出力
              DX, BAD_DRIVE
       LEA
       MOV
              AH,9
              21H
       INT
              EXIT
       JMP
                             ; レジスタESをコードに戻す
       ASSUME
              ES: CODE
                             ; 時刻をチェックする
CHECK_TIME:
              AX,CS
       MOV
       MOV
              ES, AX
                              プロテクトトラックをセット
              TRACK, CL
       MOV
                             ; 時刻を読み出す
       MOV
              AH,2CH
       PUSH
              DX
       INT
              21H
       POP
              DX
              CH, 11B
                             ; 0~3時へ補正
       AND
                             ; プロテクトルーチンヘジャンプ
       XOR
              CL,CL
                             アドレスを計算
       XCHG
              CL, CH
       MOV
              SI,CX
       SHL
              SI,1
       CALL
              PROC_TABLE[SI]
EXIT:
                            ; 非常駐終了
       MOV
              AX,4COOH
       INT
              21H
PROTECT1
              PROC
                      NEAR
                             : セクタ長を変化させるプロテクトを施す
              DI,BUFFER
                             ; IDを作る
       LEA
       MOV
              AL, TRACK
                             ; C
       STOSB
                             ; H
       XOR
              AL, AL
       STOSB
       INC AL
                             ; R
       STOSB
                             : N
       MOV
              AL,4
       STOSB
                               フォーマットコマンド
       MOV
              AH,5DH
       MOV
              AL, PDA
                               IDバッファのサイズ
              BX,4
       MOV
                               セクタ長=4(2048)フォーマットトラック
       MOV
              CH, 4
       MOV
              CL, TRACK
              DH,O
DL,OFFH
BP,BUFFER
                               フォーマットヘッド = 0
フォーマット用データ
       MOV
       MOV
                                            ドレス
                               IDバッファのア
       LEA
              1BH
       INT
       RET
PROTECT1
              ENDP
                             ; 単密度フォーマットを施す
              PROC NEAR
PROTECT2
       LEA
              DI, BUFFER
                             ; IDを作る
              AL, TRACK
                             ; C
       MOV
       STOSB
       XOR
              AL, AL
                             ; H
       STOSB
       INC AL
                             ; R
       STOSB
       MOV
              Δ1 . 4
                             ; N
```

```
STOSB
       MOV
              AH,1DH
                            ; フォーマットコマンド
       MOV
              AL, PDA
       MOV
                             IDバッファのサイズ
              BX,4
       MOV
              CH,4
                             セクタ長=4 (1024)
       MOV
              CL, TRACK
                              フォーマットトラッド= 0
       MOV
              DH,0
       MOV
              DL,OFFH
BP,BUFFER
                             フォーマット用データ
       LEA
                             IDバッファのアドレス
              1BH
       INT
       RET
PROTECT2
              ENDP
PROTECT3
              PROC
                            ; デリーテッドデータを使用する
                    NEAR
                            ; IDを作る
       LEA
              DI, BUFFER
       MOV
              AL, TRACK
                            ; C
       STOSB
       XOR
              AL,AL
                            ; H
       STOSB
       INC AL
                            ; R
       STOSE
       MOV
              AL,4
                            ; N
       STOSB
       MOV
              AH,5DH
                            ; フォーマットコマンド
       MOV
              AL, PDA
                             IDバッファのサイズ
セクタ長=4(2048)
       MOV
              BX,4
       MOV
              CH,4
       MOV
              CL, TRACK
                             フォーマッ
                                      トトラック
       MOV
                             フォーマッ
              DH,0
                                      トヘッド=0
             DL,OFFH
                             フォーマット用データ
       MOV
             BP, BUFFER
       LEA
                           ; IDバッファのアドレス
       INT
              1BH
       MOV
             AH,59H
                           ; ライトデリーテッドデータコマンド
       MOV
              AL, PDA
       MOV
              BX,400H
                           ; 書き込むバイト数
       MOV
              CH,4
                             セクタ長=4
       MOV
             CL, TRACK
                           ; 書き込むトラック
       MOV
                           ; 書き込むヘッド
             DH, O
       MOV
             DL,1
                           ; 書き込むセクタ番号
                           ; データバッファのアドレス
      LEA
             BP, BUFFER
       INT
             1 BH
      RET
PROTECT3
             ENDP
PROTECT4
             PROC
                           ; IDと実際のセクタアドレスが異なる
                    NEAR
             DI, BUFFER
      LEA
                             IDを作る
      MOV
             AL, TRACK
                           ; C
      SHR
                           実際のCの半分の値を設定
             AL,1
      STOSE
      MOV
             AL,1
                           ; H (反転させる)
      STOSB
      XOR
             AL,AL
                           ; R (セクタ番号 O)
      STOSB
      MOV
             AI , 4
                           ; N(これは実際と同じ)
      STOSB
      MOV
             AH,5DH
                           ; フォーマットコマンド
      MOV
             AL, PDA
      MOV
                            IDバッファのサイズ
             BX,4
      MOV
             CH,4
                             セクタ長=4(2048)
                            フォーマットヘッド= 0
      MOV
             CL, TRACK
      MOV
             DH,0
```

```
DL, OFFH
                            ; フォーマット用データ
; IDパッファのアドレス
       MOV
              BP, BUFFER
       LEA
       INT
              1 RH
       RET
PROTECT4
              ENDP
BUFFER
              400H DUP (7)
      DB
                            ; フォーマット用バッファ
PDA
       DB
                              フォーマットをかけるドライブのPDA
TRACK
       DB
                            : プロテクトをかけるトラック
                     'ドライブ B: にはプロテクトをかけられません.
BAD_DRIVE
              DR
                     13,10,'$'
              DB
                                   ; プロテクトルーチンの
PROC_TABLE
              DW
                     PROTECT1
                                          ジャンプテーブル
              DW
                     PROTECT2
              DW
                     PROTECT3
              DW
                     PROTECT4
PROTIME ENDP
CODE
       ENDS
              PROTIME
       FND
```

■図 1.3 PROTIME.COM ダンプリストー

```
00000000 : B8 60 00 8E CO 26 AO 6D 00 A2 09 06 24 FO B1 4D
                                                            : 650
00000010 : 3C 90 74 11
                       B1 50 3C 70 74 0B 8D 16 0B 06 B4 09
                                                             : 4EE
00000020 : CD 21 EB 1E 90 8C C8 8E CO 88 0E 0A 06 B4 2C 52
                                                              701
                 5A 80 E5 03 32 C9 86 CD 8B F1 D1 E6 FF 94
                                                             : 904
00000030 : CD 21
00000040 : 3A 06 B8 00 4C CD 21 8D 3E 09 02 A0 0A 06 AA 32
                                                             . 494
                                               06 BB 04 00
                                                              7AF
00000050 : CO AA FE CO AA BO 04 AA B4 5D AO 09
00000060 : B5 04 8A 0E 0A 06 B6 00 B2 FF 8D 2E 09 02 CD 1B
                                                             : 576
00000070 : C3 8D 3E 09 02 AO 0A 06 AA 32 CO AA FE CO AA BO
                                                             : 7A7
00000080 : 04 AA
                    1D AO 09 06 BB 04 00 B5 04 8A 0E 0A 06
                                                              44F
                 B4
00000090 : B6 00 B2 FF 8D 2E 09 02 CD 1B C3 8D 3E 09 02 A0
                                                             : 64E
000000A0 : 0A 06 AA 32
                       CO AA FE CO AA BO O4 AA B4
                                                  5D A0 09
                                                               706
000000B0 : 06 BB 04 00 B5 04 8A 0E 0A 06 B6 00 B2 FF 8D 2E
                                                              548
000000C0 : 09 02 CD 1B B4 59 A0 09 06 BB 00 04 B5 04 8A 0E
                                                             : 4RF
000000D0 : 0A 06 B6 00 B2 01
                             8D 2E 09 02 CD 1B C3 8D 3E 09
                                                              4BE
000000E0 : 02 AO OA O6 DO E8 AA BO 01 AA 32 CO AA BO 04 AA
                                                             : 769
000000F0 : B4 5D A0 09 06 BB 04 00 B5 04 8A 0E 0A 06 B6 00
                                                             : 496
                                                             : 422
00000100 : B2 FF 8D 2E 09 02 CD 1B C3 00 00 00 00 00 00 00
                0110H~04FFHまですべて00H
```

```
00000500 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 68 83 89 83 : 27A 00000510 : 43 83 75 20 42 3A 20 82 C9 82 CD 83 76 83 8D 83 : 71D 00000520 : 65 83 4E 83 67 82 F0 82 A9 82 AF 82 E7 82 EA 82 : 71D 00000530 : DC 82 B9 82 F1 81 44 0D 0A 24 47 01 71 01 9B 01 : 5E0 00000540 : DD 01 : 0DE
```

■図 1.3 PROTIME.COM 実行例

```
A>TIME 00:00 4
                                    - 時刻を故意に設定
A>PROTIME 4
                                   ープロテクトをかける
A>SYMDEB
                                   -SYMDEB でどのようなプロテクトがかかっているかみる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-A (d)
                                   --- 子のためのプログラムを入力
30B9:0100 MOV AH,4A
30B9:0102 MOV AL,91
30B9:0104 MOV DH,0
                                    倍密度でリードID を行うもの
30B9:0106 MOV CL,4D
30B9:0108 INT 1B
30B9:010A
-G=100,10A
               — 実行
                                    ゼクタ長 = 4となっていた
AL,73
                        ADD
30B9:010A 0473
                                                               ;'s'
-Q 🔊
                                    -とりあえず終了
A>TIME 01:00 4
                                   一時刻を変えてみる
A>PROTIME
                                   — 再びプロテクトをかける
A>SYMDEB 4
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-A (4)
30B9:0100 MOV AH,4A
30B9:0102 MOV AL,91
30B9:0104 MOV DH,0
                                    一同样
30B9:0106 MOV CL,4D
30B9:0108 INT 1B
30B9:010A
-G=100,10A
                                    - 宝行
AX=EQ91 BX=0000 CX=033F DX=0008 SP=CE36 BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30B9 ES=30B9 SS=30B9 CS=30B9 IP=010A NV UP DI PL NZ NA PO CY 30B9:010A 0473 ADD AL.73 ;'s'
-Q (d)
                                   ─ID がないのだ.プロテクトが異なっている
```

■チェックの方法を変える

○考え方

チェックの方法はいくらでも変化させることができます。もちろん生産ラインに手を加えないでですが、これには PC-9801 のカレンダ時計を用いるという方法があります。PC-9801 ではカレンダ時計を電源の入/切にかかわらず動作させておきますから、故意に

変化させない限りは、正しい日付と時刻が常に得られるわけです。そして、これを利用してチェックルーチンを変化させるのです。

具体的には、チェックルーチンのアドレスを並べたテーブルを用意して、読み出した日付と時刻に対応させたアドレスを取り出し、そこにジャンプします。日時で変化させるのは、何もチェックルーチンのほうではなく、チェックするプロテクトの場所を変化させてもよいし、またチェックをなくしてしまってもよいのです。

○対処方法

この方法ですと、プロテクトを解析しコピーした時点では使用できても、1時間後には使用できないということもありえます。また、そんなに急ではなくても、コピーをして他人の手に渡った時点で、使用不能になることも考えられるわけです。この方法でプロテクトをかけられたら、いつどのプロテクトとチェックルーチンが有効なのかわからないのですから、ディスクアクセスのロギングを行い、プロテクトのかかっているソフトをできるだけ小刻みに実行します。そのたびにディスクアクセスを行っているアドレスが異なるようでしたら、このプロテクトですから、結果を検討して周期を割り出し、すべてのパターンをチェックして、あとは通常のチェックルーチン潰しに移るしかありません。

また日時をシステムコールか BIOS を用いて読んでいれば、そこをロギングする方法もあります。基本的には日付を読んでもそれが一元化されれば、チェックするプロテクトの種類も一元化されるわけです。こちらのほうが確実でしょう。

○サンプル

カレンダ時計を読み取り、時刻別に異なるトラックをチェックするプログラム CHKTIME.COM を、図 1.4 として示します。ドライブBには、MS-DOS フォーマット以外のフロッピディスクを入れておきます。

CHKTIME.COM は、パラメータを与えずにコマンド名のみを 指定します。

■図 1.4 CHKTIME.ASM ソースリスト -

```
CHKTIME.ASM
     時間をチェックし、ドライブBの異なったトラックの
                           フォーマットをチェック
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 3RD, 1987
; ドライブBをチェックする
DRIVE
IOSYS
     SEGMENT AT 0060H
                      ; IO. SYSのセグメントを定義
     ORG
           6CH
PDA_TABLE
           LABEL BYTE
                     ; ドライブに対応したPDAの配列
LOSVS
     ENDS
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:10SYS,SS:CODE
     ORG
           100H
CHKTIME PROC
           AX, IOSYS
                      ; レジスタESをセグメント IOSYSに設定
     MOV
     MOV
           ES,AX
     MOV
           AL,PDA_TABLE+DRIVE ; ドライブに対応したPDAを取り出す
           PDA,AL
     MOV
                      ;装置番号を除く
     AND
           AL,OFOH
     CMP
           AL,90H
                      ; 1MBディスクか?
           CHECK_TIME
     JE
                      ; 640KBディスクか?
     CMP
           AL,70H
           CHECK_TIME
                      : ドライブが不正である旨のメッセージを出力
     LEA
           DX,BAD_DRIVE
     MOV
           AH,9
```

```
INT
             21H
             EXIT
      JMP
                           ; レジスタESをコードに戻す
      ASSUME ES: CODE
                           ; 時刻をチェックする
CHECK_TIME:
             AX,CS
      MOV
      MOV
             ES,AX
CHECK_TIME_LOOP:
                           ; 時刻を読み出す
      MOV
             AH,2CH
       INT
             21H
                           ; 秒をトラック番号とし分をヘッド番号とする
      XCHG
             CL, DH
                           ; へッドを補正
: 倍密度リードID
       AND
             DH,1
       MOV
             AH, 5AH
             AL PDA
      MOV
             1BH
       INT
                           ; キーボードステータスチェック
      MOV
             AH, OBH
       INT
             21H
                           ; キーボードバッファに文字はあるか?
             AL, AL
       OR
             CHECK_TIME_LOOP
       JZ
:
EXIT:
             AX,4COOH
                           ; 非常駐終了
      MOV
             21H
       INT
                           ; IDをチェックするドライブのPDA
PDA
       DB
             DB 'ドライブ B: はチェックできません。'
BAD_DRIVE
                    13,10,'$'
             DB
CHKTIME ENDP
CODE
       ENDS
       END
             CHKTIME
```

■図 1.4 CHKTIME.COM ダンプリスト-

```
00000000 : B8 60 00 8E C0 26 A0 6D 00 A2 42 01 24 F0 3C 90 : 65E 00000010 : 74 0F 3C 70 74 0B 8D 16 43 01 B4 09 CD 21 EB 1D : 548 00000020 : 90 8C 08 8E C0 84 2C CD 21 86 CE 80 E6 01 B4 5A 62 8C 00000030 : A0 42 01 CD 1B B4 0B CD 21 0A CD 74 E8 B8 00 4C : 6A2 00000040 : CD 21 0 83 68 83 89 83 43 83 75 20 42 3A 20 82 : 5E1 00000050 : B9 82 F1 81 44 0D 0A 24 : 32 CD 82 AB 82 DC 82 : 82 AB 82 DC 82 : 32 CD 00000060 : B9 82 F1 81 44 0D 0A 24 : 32 CD 82 : 32 CD 82 AB 82 DC 82 : 32 CD 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83 60 83
```



プログラムを読みにくくする

プログラムはきれいに書くものだ、という考え方が一般化していますが、これは、プロテクトの世界では通用しません。きれいに書かれたプログラムは非常に読みやすいので、同時に追跡もされやすいのです。プログラムの実行を追跡するには基礎編でも紹介したように、プログラムを実際に実行させてトレースする方法と、流れを頭の中で想定して、プログラムリストを追う方法とがあります。

ここでは後者の方法に対抗して、プログラムリストを読めないようにする方法(とはいかないまでも読みにくくする方法)を紹介しましょう。

2.1 意味のない命令を多用する

■実行する上で意味のない命令

○考え方

プログラムは、必要な命令を組み合わせて作成するのはもちろんですが、実行に差し支えない不要な命令を挿入するのも解析を混乱させるのに効果があります。ここで取り上げるのは、実行の結果、特定のメモリやレジスタ、フラグの内容を変化させず、時間のみを喰うというものです。

○実現方法

たとえば、次のようなプログラムがあったとします。

NOP

NOP

NOP

MOV AX,AX

OUT OFFH.AL

JMP NEXT

NEXT: XCHG CX,CX

PUSH BX

MOV DX,DX

POP BX

一見して、何か意味があるのだろうか? と思わせるプログラムです。しかしここで本当に意味がないのでは、それこそ意味がありません。意味がないようでいて意味があり、意味があるようで実は意味がないというのが望ましいのです。ここでは本当に意味のないものとしましょう。

さて、順番に追っていけばわかると思いますが、先頭に3つ並んでいるのは NOP 命令です。NOP 命令があるとき、多くの人はそこを無視してしまいがちです。しかし、案外と意味のある場合もあります。次には、等しいレジスタ間での転送命令があり、すぐにI/Oポート FFH へ出力を行っています。ここで正直に解析してきた人ならば、資料などを参照して FFH の機能を確かめるでしょう。しかし PC-9801では、FFH にはいまのところ機能が定義されていません(出力を行っても何も起こらない)。

さらに続く命令へのジャンプ命令が存在します。この場合、改めてジャンプする必要はないのですから、実行上は無駄といえます。 続いて、等しいレジスタ間での交換命令、すぐに POP する PUSH 命令があります。ここでいえることは、この流れを通してレジスタ 値、フラグ値が変化しないということです。ここにあげた命令群は、 よく錯乱のための手段として用いられますが、あくまでも時間稼ぎ としての強さしか持たないようです。これらの命令について説明し ましょう。

NOP

文字どおり何もしない命令です(No Operation の略)。リストを追う上では、何の意味も持たない場合が多いのですが、アドレス補正のためにアセンブラが自動的に挿入したり、周辺機器とのタイミング合わせのために挿入される場合も多いようです。ですから、いちがいに無意味だとはいえません。

NOP 命令は、内部的には"XCHG AX, AX"という命令で処理されています。それは 90H という命令コードからも明らかです。

MOV <REG>, <REG>

あるレジスタから、同じレジスタへ値を転送する命令です。実行 後のレジスタの値は変化しません。

XCHG < REG>, < REG>

同じレジスタ間での交換命令です。もちろん実行後でもレジスタの値は変化しません。すでに説明したように、NOP命令は内部的に XCHG AX,AX命令と等価です。

JMP く次のアドレス>

次のアドレスにジャンプするのですから、実行は継続します。

PUSH <REG>とPOP <REG>を連続する

- 同じレジスタ間で PUSH と POP を行えば、レジスタの内容は

変化しません。影響を及ぼすとすればスタックです。ですから完全 に無意味であるとはいいきれません。

IN. OUT

定義されていない(意味のない) I/O に対するアクセス命令は、 実行したからといって何か起きるわけではありませんが、ハードの 知識に弱い人には心理的な圧迫効果があります。

これらは連続するのではなく、意味のある命令群の中に何気なく ちりばめるように挿入するのがよいでしょう。

○対処方法

いま読んでいる命令が、意味のあるものか意味のないものかは、 プログラムの流れからカンで判断するしかありません。また、意味 がないと思っても、単に意味が理解できていない場合もあります。 したがって、なまじカンに頼るのも考えものです。

○サンプル

図 2.1 として示すプログラム QUEST1.ASM から、存在しなくても実行上特に差し支えないという命令を捜してください。

■図 2.1 QUEST1.ASM ソースリストー

QUEST1.ASM

無意味な命令をさがすサンブル

このプログラムは、キーボードから入力された行を大文字 → → 小文字 反転して表示するものです。 このプログラムには、意識してコメントを付加していません。 ですが、ソースリストであるという分だけ、わかりやすいはず。

COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.

```
LAST MODIFIED ON FEBRUARY 9TH, 1987
SEGMENT
DATA
MESSAGE 1
               DB
                       13,10
                       'キーボードから何か文字列を入力して下さい。'
               DB
                       13,10
'終わりはリターンキーのみです:'
               DB
               DB
                       '$'
               DB
BUFFER1
               DB
                       64,?
                       64 DUP(?)
               DB
BUFFER2
                       13,10
64 DUP(?)
               DB
               DB
DATA
       ENDS
CODE
       SEGMENT
       ASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:DATA,SS:STACK
QUEST1
       PROC
       MOV
               AX, DATA
       MOV
               DS,AX
       MOV
               ES,AX
       CLD
QUEST1_0:
       NOP
       NOP
       NOP
       PUSH
               AX
       MOV
               AH,9
       MOV
               DX, OFFSET MESSAGE1
       INT
               33
               AH,10
       MOV
       MOV
               DX,OFFSET BUFFER1
        INT
               33
       POP
               AX
       MOV
               AX,AX
               BX, OFFSET BUFFER1
       MOV
       MOV
               AL,[BX+1]
               AL,AL
       OR
       JΖ
               EXIT
       MOV
               CL,AL
       XOR
               CH, CH
       XCHG
               CL,AL
       LEA
               SI,[BX+2]
               DI, OFFSET BUFFER2+2
       MOV
               QUEST1_3
        JMP
QUEST1_3:
       PUSH
               DX.
       LODSB
       XCHG
               AX,AX
       CMP
               AL, 'A'
               QUEST1_1
        JB
       CMP
               AL,'z'
               QUEST1_1
        JA
        CMP
               AL, 'Z'
        JBE
               QUEST1_2
       CMP
               AL, 'a'
               QUEST1_1
        J.B
       SUB
               AL,20H
       JMP
               QUEST1_1
```

```
QUEST1_2:
                 AL,20H
QUEST1_1:
        STOSB
        POP
                 AX, DX
        IN
        NOP
        NOP
        LOOP
                 QUEST1_3
        MOV
                 AL, 24H
        STOSB
                 AH,9
        MOV
                 DX, OFFSET BUFFER2
        MOV
         INT
                 33
                 QUEST1_0
         JMP
EXIT:
        MOV
                 AX,4COOH
         INT
                 21H
        ENDP
QUEST1
CODE
        ENDS
STACK
        SEGMENT STACK
                 256 DUP(?)
STACK
        ENDS
         END
                 QUEST1
```

■実行した結果意味のない命令

○考え方

前記のプログラムは、実行の結果が何も問われないものでしたが、これらは多少万能選手的な色合いが濃く、同時にくせが強いため、存在すればすぐに見つけられてしまうでしょう。そこで要求されるのが、その場その場に応じて意味があったり無意味であったりする命令です。実際、意味があるかないかはその流れから判断するしかなく、プログラムの組まれ方によってはかなりの錯乱術となります。

○実現方法

同様に例を示してみましょう。

XOR SI,SI

LEA BX, [BX+SI]

この場合、レジスタ SI の内容がクリアされるのみで、レジスタ BX の値は不変です。つまり、LEA 命令の存在する意味がないわけです。しかし、以降でレジスタ SI の内容が参照される場合もありますので、騙されないようにしましょう。同様に加数、減数が 0である場合の ADD 命令、SUB 命令も、一見存在の意味が感じられず、引っ掛かりやすいといえます。同様に、シフトカウンタを1としたシフト・ローテート命令もこの範疇に入るでしょう。ここで考えられるだけの命令をあげてみましょう。

加数、減数を 0 とした ADD, SUB 命令

"ADD AX,0"などのように、加数が 0 であればフラグのセットのみが行われるだけで、レジスタ AX の内容は変化しません。

乗数、除数を1としたMUL. DIV命令(DIV実行時には意味ありげ)

レジスタ BX を 1 として"MUL BX"などと行えば、結果は変化しません。しかし、レジスタ DX が 0 クリアされますので注意が必要です。また、同様に"DIV BX"とした場合は、結果は変化しませんが、被除数が 16 ビットで表しきれない場合には、1 で割ると結果も 16 ビットで表せませんので、除算エラーが発生し"INT 00H"が発生します。注意してください。

レジスタ CL を 1 とした、可変数シフト、ローテート命令

レジスタ CL を 1 として、"SHL AX, CL" などとしても、結果は "SHL AX,1" と変りません。 これは前に示した LEA 命令などと 同様に、あとでレジスタ CL が参照されているかどうかを注意する 必要があります。

POP 値を D とした RET 命令

RET 命令には、リターンと同時にスタックを何レベル捨てるか、そのレベル数を指定できますが、これを 0 とした場合、通常のRET 命令と動作は変りません。

条件を固定した後の条件分岐命令

CF をセットしてすぐに"JC XXXX"などとするのは、"JMP XXXX"と変りませんが、レジスタなどと同様、あとで参照されることもありますので注意しなければなりません。

意味のないプリフィクス命令

メモリアクセスのない命令に、セグメントオーバライドのプリフィクスを付加したり、LOCKプリフィクスを付加したりするのは意味がありません。たとえば、

CS:

MOV AX,BX

のようにです。

同一ブロックにおけるブロック転送

結果的にまったく同じアドレスになるようにアドレスを計算し、 ブロック転送を行えば、ブロックの内容は変化しません。このとき アドレスは複雑な演算を経て求めるのもよいのですが、セグメント とオフセットをうまく調整し、結果的に同じ絶対アドレスを指すよ うにするのもよいでしょう。

これらは、連続させると意味がなくなりますので、何気なく散り ばめていくのがコツです。

○サンプル

図 2.2 として示すプログラム QUEST2.ASM において、結局何が行われているのかを当ててください。答は実行させてみればわかります。

■図 2.2 QUEST2.ASM ソースリストー

```
QUEST2.ASM
      プログラムが何をするものか当てるサンブル
      実行して見れば、何をしているかわかります.
      このプログラムには、意識してコメントを付加していません。
      ですが、ソースリストであるという分だけ、わかりやすいはず.
      COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
      LAST MODIFIED ON FEBRUARY 9TH, 1987
CODE
      SEGMENT
           CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
      ASSUME
      ORG
            100H
QUEST2
     PROC
      XOR
            AH,AH
      MOV
            AL,3DH
      MOV
            CX,AX
      SHR
            CX,CL
      INC
            CL
      XCHG
            AL,AH
      LEA
            BP, EXIT-14
            BP
      PUSH
      POP
            DX
      INT
            21H
      MOV
            ES, AX
      PUSHE
     POP
      AND
            AX,CX
      JNZ
            EXIT
QUEST2_1:
      NOT
      XOR
            AH, AH
      NOT
            AX
      CBW
      MOV
            AH,40H
     MOV
            BX,ES
     MOV
            DX,80H
      SUB
            AH, CL
      INT
            21H
      JNAE
            EXIT
      INC
            AX
      MOV
            DI,AX
```

```
DEC
                  AX
         MOV
                  CL, AL
         JZ
                  EXIT
         ROR
                  AL,CL
         MOV
                  SI,AX
         MUL
                  DI
         SHR
                  DI,CL
         MOV
                  DL,[SI]
                  MOVSB
         REP
         ROL
                  AL,CL
         ROL
                  AL, CL
                  AL,2
         ADD
                  AL, AH
         XCHG
         INT
                  21H
         SHR
                  AX,1
         XCHG
                  CL, AH
         JMP
                  QUEST2_1
                  41H,3AH,5CH,43H,4FH,4EH,46H,49H,47H,2EH,53H,59H,53H,0
         DB
EXIT:
         MOV
                  AH, 'L'
         INT
                  21H
         ENDP
QUEST2
CODE
         ENDS
         END
                  QUEST2
```

2.2 定石をあえて破る

■定石は理解しやすい

○考え方

定石は、プログラミングの先人たちが積み重ねてきた経験によって、最良とされてきたプログラミング上の技法です。よって、定石についての知識があるか、経験によって定石を知らず知らずのうちに身につけてきたプログラマであれば、自ら進んで定石を用いプログラムされている箇所を見れば、容易に理解することができます。

ここではこの定石をあえて破り、解読の際の障害にしようという ものです。

○実現方法

定石を破るための一般的な方法などはありませんが、定石を知らずにプログラミングを行っていた時代を思い出せばよいでしょう。 そのときの洗練されていないプログラム、汚いプログラム、へたく そなプログラムが方法のすべてです。といっても、このまま突き放 すわけにもいきません。いくつか例を示しましょう。

<例1:メモリ値の交換>

まずは簡単なものからです。メモリに格納されている内容を 2π 所で交換するには、レジスタ AX を介して3命令で実現できます。

MOV AX.MEM1

XCHG AX.MEM2

MOV MEM2.AX

これでおしまいです。しかし、MEM1と MEM2の内容を 2つのレジスタへ読み出し、レジスタにおける交換命令を実行して再びメモリへ戻せば、命令は複雑になります。

MOV AX,MEM1

MOV DX,MEM2

XCHG AX,DX

MOV MEM2,DX

MOV MEM1,AX

さらに、レジスタを介さない方法として、

PUSH MEM1

PUSH MEM2

POP MEM1

POP MEM2

ともできます。特に3番目の例の場合、PUSH命令とPOP命令の間に何かしらの処理がはさまっていれば、交換が目的であるとは、すぐには気付かないでしょう。

<例2:テーブルによるジャンプ>

次は、レジスタ AL に入っている内容に対応したアドレスへの ジャンプを行うというものです。次のようにすれば、きれいで簡単 です。

CBW

SHL AX.2

MOV SI.AX

JMP TABLE [SI]

TABLE は、アドレスが並べられている表です。たとえば次のように宣言されているとします。

TABLE DW JUMP1; AL=0の場合
DW JUMP2; AL=1の場合

レジスタ AL に与えられた値が 1 であれば、JUMP2 へのジャンプが行われます。さて、ここで正直にレジスタ AL の内容を判断し、それに応じてジャンプを行う例を示しましょう。

DEC AL

JS JUMP1

DEC AL

JS JUMP2

レジスタ AL の値を 1 個ずつ減らし、負になったら対応するジャンプ命令を実行します。人によっては、こちらのほうが直接的でよくわかるという人もいるでしょう。ジャンプではなくメッセージのアドレスを求めるとしても同様です。

■遠回し式コーディング

○考え方

ある機能を実現するための再短距離はあえて捨てて、複雑な過程の上に機能を成立させるというものです。CPUの命令に関する知識を駆使した、かなりトリッキーなプログラミングが要求されます。

○実現方法

定石を破るのと同様、きれいに書こうとしなければよいのです。 例をいくつか示しましょう。

<例1:0テストをする>

レジスタ、またはメモリの内容が 0 であるかどうかを確かめる方法には、単純な目的ながら実にいろいろあります。ここでは、レジスタやメモリの内容を破壊せずにテストを行う方法を示しましょう。

AND AX,AX ; あまりにもおなじみ

OR AX,AX ; 上に同じ TEST AX,AX ; 上に同じ

CMP AX,O ; 教本どおり

ADD AX,O ; 多少トリッキー CMP MEM,O ; 教本どおり

TEST MEM,NOT O; 全ビット 0 で 0 (あたりまえ)

レジスタやメモリ値の破壊が許されるなら、次のような手段も使 用することができます。

SUB AX.O: 最初から 0 である場合に限り 0

AX : 結果は SF, CF に反映 DEC

このようにたんに0テストを行うだけでも、かなりの方法を使い 分けられることがわかるでしょう。

<例2:ジャンプする>

ジャンプといえば、IMP命令で容易に実現できますが、スタッ クの特性と RET 命令の動作を活かして、遠回しにジャンプを行い ます。

MOV AX,1000H

PUSH AX

RET

ある程度の場数をこなしている読者であれば、すぐにわかるでし ょう。そうです、オフセットアドレス 1000H にジャンプしている のです。RET 命令実行の時点で、スタックトップには値 1000H が 積まれていますから、このような動作をするのです。単に"JMP 1000H"としないことに意味があるわけです。CALL 命令も、同様 の手順で実現することができます。

LEA AX.RETURN

PUSH AX

MOV AX.1000H PUSH AX

RET

RETURN:

この場合、最初に戻ってアドレスをスタックに積んでいる点を除けば、オフセット 1000H へのジャンプと同様です。

<例3:0クリアを行う>

メモリの特定の領域を 0 で埋めつくすには、リピートプリフィクスとストリングプリミティブを用いる方法がよく知られています。 たとえば、次のようにです。

LEA DI,ADDRESS

MOV AX, MEMSIZE

XOR AL.AL

REP STOSB

非常に簡単に、ADDRESS で始まる領域を MEMSIZE バイトだけ 0で埋めることができます(レジスタ ES をセグメントベースとすることに注意)。しかし、ここで次のようにすると、プログラムは汚くなります。

MOV DI,OFFSET ADDRESS

MOV AX,MEMSIZE-2

XOR AL,AL

MOV ES: [DI] ,AL

MOV SI,DI

INC DI

REP MOVSB

一見するとブロック転送ですが、最初にストアされた0を、次のアドレスへ転送しているだけです(レジスタDS = ESとする)。

<例4:加算を行う・和を求める>

レジスタ AX とレジスタ BX の和を計算するのはいとも簡単ですが、これをまわりくどくすれば、次のようにすることもできます。

- LOOP: INC AX

DEC BX

JNZ - LOOP

また、再帰的にプログラムを実行し和を求めれば、かなり複福に見せかけることもできます。たとえば、アドレス DATA から格納される 10 個の数(すべて 1 ワードの大きさ)を加算し、その和を求めるとします。

XOR AX,AX ; 和を格納

LEA BX,DATA ; データのアドレス

MOV CX,10 ; データの個数

ADDTION: OR CX,CX ; 全データ加えたか?

JZ EXIT

ADD AX, [BX]

ADD BX,3

DEC CX

CALL ADDITION ; 続くデータを加える

EXIT: ADD SP,20 ; CALLによるスタッ

ク消費を破棄

このようにたわいのない仕事でも、複雑な処理を経て実行すれば、 かなり読みにくくなることは必至です。

以上、遠回し式コーディングの例は尽きることがありませんが (要するに手のこんだ、汚いともいえるプログラムを書けばよい)、 このへんにしておきましょう。できればもっと紹介したいのですが、 残りはみなさん自身で研究してください。

2.3 意味のない分岐

■分岐は何回まで耐えられるか

○考え方

必要のないところでも JMP 命令を用いたり、CALL 命令を用いたりしましょう。一般に、リストを追うとき分岐する箇所があれば、そこまでの解析はひとまず置いて、分岐先の解析を始めるでしょうから、分岐の度合いが激しくかつ頻度が激しいほど効果があります。あなたはどこまで精神的に耐えられますか?

○実現方法

特に実現方法などというものはないのですが、分岐はなるべく分岐した直後、すなわちサブルーチンの先頭などで行うとよいでしょう。ごくふつうのレベルでは、6回サブルーチンコールが続けば嫌気がさすそうです。

■RET命令が現れない

何回もサブルーチンコールが続いて、解読をそこに移して、いつまでたっても RET 命令が現れない、あとになって、ずいぶんと長いサブルーチンだ、などと気付いても手後れです。何も RET 命令でサブルーチンから戻る必要はないのです。

2.4 未定義命令を使う

○考え方

未定義命令とは、CPUのマニュアルや解説書には記載されていないが、実行させてみると動作するという命令のことです。一般に、未定義命令には予期される動作というものがあります。たとえば、Z80CPUにおいて一部のセカンドソースでは、

DD 7C LD A,IXH

なる命令が動作します。一部の雑誌には紹介されましたが、もちろんマニュアルには記載されていません。これは"レジスタ IX の上位バイトを、レジスタ A にロードせよ"という命令です。これが存在することを予測させる理由は、マニュアルにきちんと記載されている

21 00 00 LD HL,0 DD 21 00 00 LD IX.0

という命令です。実は、後者の命令は前者の命令にコード"DD"を付けただけのものなのです。よって、レジスタ IX を使うにはレジ

スタ HL を用いた命令に"DD"を付けただけと推測できますから、

7C LD A,H

という命令に"DD"を付ければ、前述した動作も期待できます。

これは Z80 での例ですが、8086 でもこのような命令が存在します。すなわち、命令コードの仕組みから存在すると考えられる命令です。逆アセンブラでは、それらは逆アセンブルできませんから、解析の妨害にはなります。未定義命令は、主にセグメントレジスタやスタックに関する命令で、次のようなものがあります。

POP CS

スタックからレジスタ CS へ値をポップする命令です(POP DS, POP ES, POP SS という一連の命令の存在から推測できます)。ということは、レジスタ CS の内容が変化しますから、プログラムの位置も変化するということで、不用意にこの命令を実行したなら間違いなく暴走します。しかし、変化した CS に対しつじつまを合わせるように、別のプログラムを置いておけば、プログラムは暴走せず、実行を継続することができるのです。なお、V30 や80286 では、別の機能を持つ命令が割り当てられています。

MOV CS, r/m 16

レジスタ CS に値を移す命令です。POP CS と同様に、使用法を誤れば間違いなく暴走します。r/m16 は、レジスタかメモリを表します。

AAD $\langle N \rangle$, AAM $\langle N \rangle$

AAD/AAM という命令は、それぞれ乗算命令における補正効果を持つものです。これらの命令の持つ動作は、

AAD : $AL \leftarrow AH * 10 + AL, AH \leftarrow 0$

AAM : $AH \leftarrow AL/10, AL \leftarrow AL\%10$

となっており、それぞれに10という定数が絡んでいます。実は、 この2つの命令の命令コードは、それぞれ、

AAD : D5 OA

AAM : D4 OA

となっています。もうお気付きでしょう。命令コードの2バイト目、 すなわち0AHとは、10を意味しているのです。実験で確認しまし たが、この値を変更すれば、命令のオペレーションを変えることが できます。

実際に、この命令を扱うことのできるアセンブラ、逆アセンブラ が存在します。それは、DISK BASIC の MON コマンド内のもの で、2 バイト目が0AH 以外であっても、命令ニーモニックを表示します。

他に、コードは違うが同じ動作をするという命令も存在します。たとえば、XLAT 命令のコードは D7H ですが、D6H でも同じ効果を得ることができます。D6H のほうはアセンブラも逆アセンブラも認識しませんから、このようなコードを用いるのも効果的です。また、実行しても何も起こらない命令を用いるのも、一つの方法です(80286 においては不正命令実行の割り込みが発生する)。

○実現方法

もともとマニュアルに記載されておらず、かつ期待される動作を する命令を用いればよいのですから、そう難しいことではありませ ん。ただし、そのような命令を捜すのがなかなか面倒で、すべての CPU で同じような命令が存在するとも限りませんから、むやみに使用するのは控えたほうがいいかもしれません。

○対処方法

逆アセンブルリストの中に、逆アセンブルできない命令が現れたら、とりあえず命令コード表と見比べて、何か意味がありそうかどうかを調べてみましょう。ちなみに、DISK BASICの内蔵モニタの逆アセンブラ(Lコマンド)では、セグメント外 JMP、セグメント外 CALL、セグメント外 RET の各命令は逆アセンブルできませんので、リスト中には"??"と表示します。

2.5 ソフトウェア割り込みを使う

■BIOSを多用する

○考え方

INT 命令は、主にシステムの用意するさまざまな機能を呼び出す目的で使用されます。たとえば、ディスク BIOS の"INT 1BH"、MS-DOS のシステムコールの"INT 21H"など、多数あります。これらは、その割り込みの持つ機能を知らなければ、何を行っているのかわかりません。したがって、これを多用することでかなりの時間稼ぎにはなります。

○実現方法

要するに INT 命令を用いればよいのです。たとえばキーボード や CRT、グラフィクス、ディスクなどの処理に BIOS を用いれば

よいのです。しかし、BIOS の多用は、あまりマシンに対する知識のない人にのみ有効であることを忘れてはなりません。

○対処方法

マシンについての知識をつけるしかありません。少なくとも、割り込みのタイプと機能の対応ぐらいは、すぐにわかるようにしたほうがよいでしょう(キーボード、CRT 関係ならば 18H などという具合に)。

■自ら定義する

○考え方

割り当てられていない割り込みベクタに、独自の機能を定義して、 わざわざそれを呼び出します。このようなものはふつうどんな解説 書にも記載されていないはずですから、中身を解析するなりの手段 に出るはずです。ただし、CALL命令で呼び出すよりは余程効果 的でしょう。

○実現方法

ふつうにサブルーチンを設計するのと同様、割り込み処理ルーチンを設計し、割り込みベクタの空いているタイプにアドレスを設定してやります。もちろん、割り込み処理ルーチンは IRET 命令によって終るようにします。

○サンプル

加減乗除を行うサブルーチンを、"INT 0D0H"に定義するプログラム INTD0.COM を図 2.3 として示します。サブルーチンへのパラメータは以下のとおりです。

104 ■応用編 I

レジスタ AH ······· ファンクション (0:加算、1:減算、2:乗算、3:除算)

レジスタ BX …… 被加数、被減数、被乗数、被除数 レジスタ CX …… 加数、減数、乗数、除数

結果は、レジスタ AX (DX, 乗算、除算の場合) に返されます。

■図 2.3 INTDO.ASM ソースリスト —

```
INTDO.ASM
      INT ODOHによって加減乗除を実現するサンプル
      このプログラムを実行することによって、INT ODOHを加減乗除を行うソフトウェア割り込みに定義します。
このプログラムを実行したのちは、INT ODOHをプログラム中で
      使用することができます
      COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
      LAST MODIFIED ON FEBRUARY 3RD, 1987
CODE
      SEGMENT
     ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE,SS:CODE
     ORG
INTDO
      PROC
                        ; 割り込みベクタのセット
      MOV
            AH,25H
                        ; 対象の割り込みベクタ
; 割り込み処理ルーチンのアドレス
            AL,0D0H
      MOV
      LEA
            DX, ENTRY
            21H
      INT
                        ; 割り込みベクタに機能を定義した
            DX,MESSAGE
      ΙFΛ
                              旨のメッセージを出力
      MOV
            AH,9
      INT
            21H
            AX,3100H
                        ; 常駐終了
      MOV
      MOV
            DX,100H
      INT
            21H
INTDO
     ENDP
            'INT ODOHを定義しました。'
MESSAGE DB
      DB
            13,10,'$'
ENTRY
     PROC
                        ; INT ODOHに対する割り込み処理
      PIISH
            RX
                        : もとの数は保存する
      PUSH
            CX
      XCHG
            AL,AH
                        ; レジスタAHに応じた処理アドレスを計算
```

```
XOR
                AH, AH
                AX,1
SI,AX
        SHL
        MOV
                CS:ADDR_TABLE[SI]
                                       : 各処理へ分岐
        CALL
        POP
        POP
                BX
        IRET
                                        ; 各処理ルーチンのアドレス
ADDR_TABLE
                DW
                        ADDITION
                DW
                        SUBTRACT
                DW
                        MULTI
                DW
                        DIVISION
ADDITION
                PROC
                        NEAR
                               ; 加算の処理を行う
                AX,BX
        MOV
        ADD
                AX,CX
        RET
                ENDP
ADDITION
                                ; 減算の処理を行う
SUBTRACT
                PROC
                       NEAR
       MOV
                AX,BX
        SUB
                AX,CX
       RET
SUBTRACT
                ENDP
MULTI
        PROC
                NEAR
                                ;乗算の処理を行う
       MOV
                AX, BX
       MUL
                CX
        RET
MULTI
       ENDP
DIVISION
                PROC
                             ;除算の処理を行う
                        NEAR
        MOV
                AX,BX
        XOR
                DX, DX
        DIV
                CX
        RET
DIVISION
                ENDP
ENTRY
        ENDP
CODE
       ENDS
        END
                INTDO
```

■図 2.3 INTDO.COM ダンプリスト

```
00000000 : B4 25 B0 D0
                       8D
                          16 35 01 CD 21 8D 16 1A 01
00000010 : CD 21 B8 00
                       31
                          BA 00 01 CD 21 49 4E 54 20 30 44
                                                             : 4FF
        : 30 48 82 F0 92 E8 8B 60 82 B5 82 DC 82 B5 82 BD
                                                               95A
00000020
         : 81 44 0D 0A 24 53 51 86 C4 32 E4 D1 E0 8B F0 2E
                                                             : 75E
00000030
00000040 : FF 94 47 01 59 5B CF 4F 01 54 01 59 01 5E 01 8B
                                                             : 547
00000050
        : C3 O3 C1 C3 8B C3 2B C1 C3 8B C3 F7 E1 C3 8B C3
                                                               A7E
00000060 : 33 D2 F7 F1 C3
                                                               3B0
```

■図 2.3 INTDO.COM 実行例 -

```
A>INTDO
                                            - 定義する
INT ODOHを定義しました.
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
                                           - 実験用のプログラムを作る
31C6:0100 MOV AH,0
31C6:0102 MOV BX,2
31C6:0105 MOV CX,3
31C6:0108 INT DO
31C6:010A
-G=100,10A
                                            加算を実行
AX=0005 BX=0002 CX=0003 DX=0000 SP=CD29 BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=31C6 ES=31C6 SS=31C6 CS=31C6 IP=010A NV UP EI PL NZ NA PO NC
                              PUSH ES
31C6:010A 06
-E101 (4)
5106:0101 00.01 
-G=100,10A 
AX=EFFF
                                            一引き笛へ
                                            実行
                                             SP=CD29 BP=0000 SI=0002 DI=0000
AX=FFFF BX=0002 CX=0003 DX=0000
DS=31C6 ES=31C6 SS=31C6 CS=31C6
                                            IP=010A NV UP EI PL NZ NA PO NC
31C6:010A 06
                              PUSH ES
-E101 4
                                            -かけ算へ
              01.02
31C6:0101
-G=100,10A
                                            実行
AX=0008 BX=0002 CX=0003 DX=0000 SP=CD29 BP=0000 SI=0004 DI=0000 DS=31C6 ES=31C6 SS=31C6 CS=31C6 IP=010A NV UP EI PL NZ NA PO NC
31C6:010A 06
                             PUSH ES
-E101 (4)
                                            -わり算へ
              02.03
31C6:0101
-G=100,10A
AX=0000 BX=0002 CX=0003 DX=0002 SP=CD29 BP=0000 SI=0006 DI=0000 DS=31C6 ES=31C6 SS=31C6 CS=31C6 IP=010A NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS=31C6
                              PUSH
31C6:010A 06
                                      ES
-Q (4)
```

2.6 ハードウェアを頻繁に アクセス

○考え方

INT 命令以上にシステムについての知識を必要とし、かつ周辺 LSI などに対する知識などを必要とするもので、初心者やハードウェアに疎い場合には、特にわずらわしい存在です。

○実現方法

INT 命令を用いて実現可能な機能も、独自のプログラムで処理してみることです。特にディスクアクセスを独自に行ってみると、INT 1BHを検索されても逃れられますし、キメ細かな処理が可能になります。ただし、ディスクアクセスを独自に行うには、FDC(フロッピディスクコントローラ)やDMAC(DMA コントローラ)、割り込みなどの制御をすべて行わなければならず、かなり面倒です。なお DMAC、タイマ、画面関係、キーボード関係も、INT命令(BIOS)に頼らずに制御できる範囲ですが、同様にその実現は面倒です。

○対処方法

ハードウェアをアクセスする手順はかなり複雑ですので、それなりの弱点ともいうべきものが存在します。たとえば、ディスクアクセスを例にとれば、ディスクアクセスを行うと、かなりの頻度でI/Oポートをアクセスし、逆アセンブルした状態から見ると、かなりの量のI/O命令が並ぶわけです。また、タイミングをとるための NOP 命令も随所に並ぶ可能性があります。ディスクアクセスに用いるI/Oポートというのは有名ですから、INT命令を捜す代りに、OUT~XX, AL などを捜されてしまえば、簡単に見つけられてしまいます。そこで、レジスタを用いて間接的にI/Oポートのアドレスを指定してやる方法が出てきます。これは、I/Oポートのアドレスを一時的にレジスタ DX に入れておき、OUT~DX, AL などを用いて、間接的にI/Oをアクセスするのです。しかしこれでも、この命令を捜されればおしまいです。

また、ディスクアクセスを行うと、割り込みが必ず発生します。 割り込みもタイプが決っていますので、その割り込みがロギングされれば、割り込みの待機位置がわかってしまいます。



目立つ命令をかくす

命令の世界でも、目立つものとそうでないものが必ず存在します。 目立つというのは目を付けられやすいので、目立たないように姿勢 を変えたりかくれたりする必要があります。ここでは、目立つ命令 を目立たないようするテクニックを紹介しましょう。

3.1 INT命令をかくす

INT 命令は、各種のハードウェアの制御を簡便に行ってくれるサービスです。なかでも INT 1BH というのは、プロテクトの世界ではあまりにも有名な、ディスクアクセスのための割り込み命令です。基礎編でも紹介したように、プロテクトをソフト面から解析する場合、まず INT 1BH を捜すのが定石となっています。実際多くのソフトウェアのプロテクトがこれではずせます。

せっかく高度なプロテクトをかけても、ここから、チェックルーチンを見つけられては元も子もありません。この、やたらと目立つINT命令をかくすテクニックを紹介しましょう。

■セグメント外CALLを用いる

○考え方

セグメント外 CALL というのは、INT 命令と似たような動作を

する命令です。INT 命令は、戻りアドレスをスタックに積む前に、フラグもスタックに積みます。これに対し、セグメント外 CALL 命令はフラグをスタックに積みません。大きな違いはこれだけです。よって INT 命令をセグメント外 CALL 命令で代用するには、セグメント外 CALL を行う前に、スタックへフラグを積んでおけばよいわけです。細かな違いもありますがここでは問題としません。

○実現方法

しかし、INT 命令が自動的にジャンプ先のアドレスを求めるのに対し、セグメント外 CALL 命令は、自らジャンプ先のアドレスを名乗らなければなりません。そこで INT 命令の動作を、もう少し詳しく追ってみます。

INT 命令が実行されると、フラグと戻りアドレス (CS, IP) が順番にスタックに積まれます。次に割り込みのタイプに対応する割り込みベクタアドレスを算出します。算出は割り込みタイプを 4 倍すれば OK です。これはアドレスのサイズが 4 バイトだからです。割り込みベクタは、セグメント 0000H に配置されていますから、割り込みタイプを 4 倍したアドレスをオフセットとして、そこから格納される 4 バイトのデータをアドレスとみなし、そこへ CALL すればよいのです。この様子を図 3.1 に示しましょう。

これと同じ動作を、セグメント外 CALL 命令で真似ればよいのです。さっそくコーディングしてみましょう。


PUSHF ; フラグのプッシュ

XOR AX,AX;割り込みベクタテーブルのセグメントをセット

MOV ES,AX

MOV SI,XX; ベクタアドレスを計算(XX は割り込みタイプ)

■図 3.1 INT 命令の動作



SHL I.1

SHL I.1

CALL FAR PTR ES: [SI]; CALL 命令の実行

しかしこれでは多くの命令ステップを必要とし、かつセグメントレジスタを含む多くのレジスタを破壊してしまいます。これを防ぐために、割り込みタイプに対応するベクタアドレスの内容を、プログラム中のデータ領域にあらかじめコピーしておくのです。まず、アドレスの取り出しとコピーは、以下の手順で行えばよいでしょう。

XOR AX,AX;割り込みベクタテーブルのセグメントをセット

MOV ES,AX

MOV SI,XX; ベクタアドレスを計算(XX は割り込みタイプ)

SHL SI,1

SHL SI,1

LES SI,ES: [SI]; ベクタアドレスの取得

MOV WORD PTR COPY_VECT,SI;

オフセットアドレスのコピー

MOV WORD PTR COPY_ VECT, ES;

セグメントアドレスのコピー

COPY-VECTは、以下のようにして定義されている変数です。

COPY_VECT DD

いちどこのようにしておけば、CALL 命令の実行は簡単になります。以下のようにすればよいのです。

PUSHF

CALL COPY-VECT

これですと命令ステップも最小で、かつレジスタの破壊を必要と せずに CALL 命令を実行することができるようになります。

○対処方法

まず思いつくのは、セグメント外 CALL に対応する命令コードを捜してみることです。しかし、セグメント外 CALL に対応する命令コードというのは、本書で紹介した手順を用いる場合、非常に単純で次のようになっています。

FFH,XX,LO,HI

FFH というのは、セグメント外 CALL であることを予感させる命令コードです(このコードで始まる命令には、他に PUSH, POP, INC などありますので、FFH のみを検索するのは無駄が多すぎます)。次の XX というのは FFH に続く命令コードで、これでセグメント外 CALL, PUSH, POP, INC などの命令を区別します。よって、FFH とこの XX の 2 バイトを連続して検索してこそ、意味があるわけです。

さてこの XX ですが、ジャンプ先のアドレスをメモリに格納しておき、これを直接定数で指定するのであれば 1EH に限定することできます。よって、まずは FFH,1EH という並びを捜してみるのも一つの手でしょう。もっともこれでは、ジャンプ先のアドレスを格納してある位置がレジスタによって指定される場合は、まったく効果がありません。アドレスをレジスタによって指定する場合、2 バイト目は 1EH 以外の値になりその値は特定できないからです。

■セグメント外RETを用いる

○考え方


セグメント外 CALL と原理は同様ですが、リターン命令でジャンプするところが異なります。リターン命令でジャンプなどできるのかと思われる方は、応用編 I の 2 を参照してください。

○実現方法

割り込みタイプに対応するベクタアドレスの取り出しまでは、セグメント外 CALL と同様です。しかし、セグメント外 RET を用いた場合、ジャンプ先のアドレスというのは直接指定することがで

きず、スタックに積んでおかなければなりません。またセグメント外 CALLでは、自動的にスタックに積まれる INT 命令処理ルーチンから戻るためのアドレスを、スタックに積んでおかなければなりません。セグメント外 RET を行う時点でのスタックのようすは、次の図 3.2 のようになっています。

■図 3.2 セグメント外 RET 実行時のスタックのようす



まず、セグメント外 RET と同様の手順で、割り込みタイプに対応するベクタアドレスの内容をコピーしておきます。そこで、次の手順で命令を実行します。

PUSHF ; フラグのプッシュ

PUSH CS; 戻リアドレスのスタックへのプッシュ

LEA AX,RET_ADDR

PUSH AX

PUSH WORD PTR COPY_VECT+2

; ジャンプ先アドレスのプッシュ

PUSH WORD PTR COPY_VECT

DUMMY PROC FAR
PET
DUMMY ENDP
RET_ADDR:

ここで、RET 命令を PROC〜ENDP 疑似命令で囲んでいるのは、RET 命令に FAR 属性を持たせるためです。また全体で 5 バイトのデータをスタックに積んでいますが、あとの 2 ワードは RET 命令によって即座に捨てられ、スタックの状態はセグメント外 CALL を行ったときと同じ状態になります。

○対処方法

セグメント外 RET を用いる場合も、セグメント外 RET のコード CBH を捜してみます。しかし、この場合、命令は1バイトだけですので、非常に効率の悪い検索になってしまいます。

3.2 IN/OUT命令をかくす

IN/OUT 命令もハードウェアと密接し、INT 命令と並んで目立つ命令です。最近では INT 命令によるサービスを用いずに、直接ハードウェアを制御するものも見受けられます。ディスク関係のサービスを行う"INT 1BH"を使わずに、直接 FDC(フロッピディスクコントローラ)、DMAC(DMA コントローラ)などを制御して、プログラムの複雑さを増すなどというのは、その一例です。ここでは、この IN/OUT 命令をかくすテクニックについて紹介しましょう。

○考え方

INT 命令のように直接代替となる命令は存在しませんが、工夫次第では、かなり目立たないようにすることも可能です。ここでは間接アドレシングを用いた方法を示します。

○実現方法

レジスタ DX を用いた間接 I/O 指定によって入出力を行います。 直接 I/O 指定によって入力を行った場合、命令コードは一元化されやすくなります。

E4 90 IN AL,90H

たとえば、1MB タイプのフロッピディスクを直接扱う場合には、I/O ポートのアドレスはユーザーズマニュアルなどから明らかですので、このような命令列を捜されるということがあります。

しかし、ここではレジスタ DX による間接指定を用いて、I/O ポートのアドレスをかくすわけです。

EC IN AL,DX

この場合、レジスタ DX に 0090H を設定して命令を実行します。すると、1 命令で上の命令と同じ効果を得ることができます。2 バイトで検索が行われた場合、見つけられる確率は大きくなりますが、1 バイトの場合では見つけられる確率は少なくなります。目くらましのために、コード ECH をプログラム中にばらまいておくのも、解読に対抗する手段としてはよいかも知れません。これは OUT 命令でも同様です。もちろん、解読によってレジスタ DX の内容がわかりにくくなっていなければなりません。



MS-DOS版プロテクト技法

プロテクトというものは、正常であるはずのディスクのフォーマットを異常なものにしてしまうのですから、正常なフォーマットを期待する MS-DOS などの OS では、プロテクトのかかっている箇所は読み書きできないのがふつうです。よってプロテクトをかけたならば、その箇所を、OS が使用しないようにしなければなりません。応用編 I の最後では、プロテクトと OS の関係について紹介しましょう。

4.1 不良クラスタを作る

○考え方

ディスクには、完全というものはありませんから、ときには製品不良や長期間にわたる使用などで、使用できない部分が出てきます。 そのような場合の応急処置として、不良クラスタというものを設定 して、これを OS が使わないようにする方法があります。

プロテクトをかけられた場所は、OSにとって不良クラスタと同じですから、プロテクトをかけた箇所を不良クラスタに設定すれば、OSはアクセスしなくなります。

ところで MS-DOS では、ファイルをディレクトリと FAT(ファイルアロケーションテーブル)というもので管理しています。

ディレクトリとは、ディスク内に納められるファイルの一覧を記録したものです。ここでは、ディレクトリの構造について特に知る

必要はありません。必要なのは FAT の構造です。

FAT は、ディスク内の使用状況を表にまとめたものとみることができます。FAT の 1.5 バイトが、ディスク上の 1 領域と 1 対 1 で対応しています。FAT を見れば、対応するディスク上の領域がどのように扱われているかを知ることができるのです。まずは、MS-DOS のディスクフォーマットを表 4.1 として示しておきます。

ディスクタイプ	256KB	1MB	1MB 160KB		320KB		640KB	
トラック数	77	154	40	40	80	80	160	160
セクタ数/トラック	26	26	8	9	8	9	8	9
バイト/セクタ	128	1024	512	512	512	512	512	512
予約セクタ数	1	1	1	1	1	1	1	1
FATセクタ数	6	2	1	2	1	2	2	3
FAT数	2	2	2	2	2	2	2	2
ディレクトリセクタ	17	6	4	4	7	7	7	7
セクタ数/クラスタ	4	1	1	1	2	2	2	2
FAT ID	FE	FE	FE	FC	FF	FD	FB	F9

■表 4.1 ディスクフォーマット (MS-DOS)

表 4.1 からもわかるように MS-DOS では、メディアによって、ディレクトリや FAT の位置や大きさがまちまちです。そこで、 MS-DOS ではメディアの判別を容易にするため、FAT ID というシンボルを FAT の先頭においています。この FAT ID を参照することで、メディアの判別を容易にしているのです。

ディスクのフォーマット自体はメディアでまちまちですが、 FAT の構造だけは統一されています。基本的には、先ほど説明した 1.5 バイト=1 クラスタ(2 バイト=1 クラスタの場合もある。 しかし、これはハードディスクなど大容量のメディアの場合なので ここでは無視する)ですが、これが FAT を見るときの障害となっています。まず、どのような状況なのかを説明するために、例をあ

げましょう。図 4.2 に示すのは典型的な FAT の例です(システムディスク品番:PS98-125-HMW)。

■図 4.2 典型的な FAT の例 (MS-DOS,1 MB) -

```
A>symdeh
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
          is [8086]
Processor
-10 0 1 1 0
                                   アドレス0. ドライブ0(ドライブA)。セクタ1. セクタ数1
-d0 [4]
30B9:0000 FE FF FF 03 40 00 05 60-00 07 80 00 09 A0 00 0B
          CO OO OD EO OO OF OO 01-11 20 01 13 40 01
30B9:0010
          01 17 80 01 19 A0 01 1B-C0 01 1D E0 01 1F 00 02
30B9:0020
30B9:0030
          21 F0 FF 23 40 02 25 60-02 27 80 02 29 A0 02 2B
                                                              Ip #@ %'
           CO 02 2D EO 02 2F 00 03-31 20 03 33 40 03 35 60
                                                              @.-'./..1
                                                                         .3@.5
30B9:0040
                                                             .7..9 .;@.=p.?..
A .C@.E`.G..I .K
30B9:0050
          03 37 80 03 39 A0 03 3B-C0 03 3D F0 FF 3F 00 04
           41 20 04 43 40 04 45 60-04 47 80 04 49 A0 04 4B
30R9:0060
          CO 04 4D EO 04 4F 00 05-51 20 05 53 40 05 55 FO
                                                             @.M'.O..Q .S@.Up
30B9:0070
        FAT ID
                 ダミー
```

ここで先頭の1バイトは先ほどのFAT IDです。1MBディスクであることを示すために"FE"の値が書き込まれています。続く2バイトの"FF"はダミーです。実体は4バイト目から始まるのです。1.5バイト=1クラスタですから、2クラスタ目からが有効なクラスタ番号ということになります。さて、この2クラスタ目に書き込まれている値を取り出すには、図4.2で示しているように、4バイト目に書き込まれている内容と、続く5バイト目の内容の下位4ビットの値を用います。3クラスタ目に書き込まれている値を取り出すには、5バイト目の内容の上位4ビットと続く6バイト目の内容を用います。このようにMS-DOSでは、偶数クラスタと奇数クラスタとでは対応する値の取り出し方が異なります。ここで、クラスタ番号を0からの値としたバイト位置の算出法の例も兼ねて、値を取り出すためのC言語による関数getfat()を示します。参考にしてください。

getfat()の引数である fat と buffer は、それぞれ、クラスタ番号と FAT の読み出されているバッファへのポインタを表しています。 また getfat()自身は、fat に対応するクラスタ自身の情報を返します。

MS-DOSでは、クラスタに対応した値によって、そのクラスタの状態を示しています。それらの一覧を表 4.3 にまとめておきます。

実際に FAT を操作するには、SYMDEB などのデバッガを用いることができます。例として FAT ID を書き換えたオペレーションを、図 4.4 として示しておきます。

■表 4.3 FAT の値の意味(MS-DOS)

値	意味				
0 0 0 H	そのクラスタは未使用				
0 0 1 H	使用されない値				
0 0 2 H~FF6H	ファイルとして使用中、続くクラスタの番号を示す				
FF7	不良クラスタ				
FF8H~FFFH	ファイルとして使用中、ファイルの末端を表す				

■図 4.4 SYMDEB による FAT 操作 -

```
A>symdeb
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-100112
-е О 🕬
                                    -FAT IDを書き換える
30B9:0000 FE.0 🔊
                                    -nnH ~
-d0 (d)
          確認
30B9:0000 00 FF FF 03 40 00 05 60-00 07 80 00 09 A0 00 0B
30B9:0010
30B9:0020 01 17 80 01 19 A0 01 1B-C0 01 1D E0 01 1F 00 02
30B9:0030
                                                            @.-'./..1 .3@.5'
30B9:0040 CO 02 2D EO 02 2F 00 03-31 20 03 33 40 03 35 60
3089:0050 03 37 80 03 39 A0 03 38-C0 03 3D F0 FF 3F 00 04 .7..9 .:@.=p.?..
3089:0060 41 20 04 43 40 04 45 60-04 47 80 04 49 A0 04 4B A .C@.E'.G..I .K
30B9:0070 CO 04 4D EO 04 4F 00 05-51 20 05 53 40 05 55 FO @.M'.O..Q .S@.Up
-w0 0 1 1 6
- q [네
A>chkdsk a: 🗐
                                   - ディスクを調べる
ディスク MSDOS3_1 は 1986-12-17 15:23 に作成されました
このディスクは扱えません ————FAT ID を破壊したのでこうなる
続行しますか <Y/N>? n
```

しかし、この方法では FAT の読み書きや修正を手動で行うため、かなりの危険を伴います。そこで、FAT の書き換えを行うユーティリティ FAT.COM を紹介します。これはユーザの指定するドライブの、指定するトラックに対応する全クラスタの値を、"FF7"(不良クラスタ)へ書き換えるものです。

■図 4.5 FAT.ASM ソースリスト-

```
FAT.ASM
      指定されたトラックに含まれるクラスタを, 使用不可とする.
      このプログラムは,以下のフォーマットを持つディスクに
      対応しています.
                      1MBディスク:
                                  = 1024
                                  = 512
           640KBディスク:
                       セクタ/トラック=8
      起動は、バラメータを指定せずに行います。 入力は、プログラムの指示に従って下さい。
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 4TH, 1987
: ドライブBを操作する(変更可)
DRIVE
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE,SS:CODE
FAT
     PROC
      LEA
           DX, OPENING_MSG ; 開始メッセージ表示
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
     PUSH
           DS
      MOV
           AH,1CH
                      : ドライブのタイプを判別する
           DL, DRIVE+1
     MOV
      INT
           21H
     PUSH
           DS
     POP
           ES
     POP
           DS
           AL, OFFH
                    ;不正なドライブか?
     CMP
     JNE
           GOOD_DRIVE
                       ; 正しいドライブなら次へ
BAD_DRIVE:
           DX,BAD_DRIVE_MES; ドライブが不正である旨のメッセージを出力
     LEA
     MOV
           AH,9
      INT
           21H
      JMP
           FXIT
GOOD_DRIVE:
                    ; 1MBディスクか?
     CMP
           CX,1024
     JE
           MAIN
     CMP
                       ; 640KBディスクか?
; それ以外のディスクではエラー
           CX .512
      JNE
           BAD_DRIVE
           ES: BYTE PTR [BX], OFBH ; セクタ/トラック=8か?
     CMP
     JNE
           BAD_DRIVE
MAIN:
           ALLOCS I ZE, AL ; セクタ/クラスタをセット
MAX_CLUSTER, DX ; クラスタ数をセット
     MOV
     MOV
```

```
DX,PROMPT_TRACK ; 使用不可にするトラックを入力
       LEA
       MOV
               AH.9
       INT
               21H
       LEA
               DX, IN_BUFFER
       MOV
               AH, 10
       INT
               21H
               BX、IN_BUFFER+2 ; 入力数値をバイナリへ変換
       LEA
       XOR
               DL , DL
GET_NUM_LOOP:
              AL,[BX]
                             ; 数値文字データを取り出す
       MOV
       CMP
       JB
               CHECK_TRACK
                             ; 数字でないなら変換終了
       CMP
               AL,'9'
                             ; 数字でないなら変換終了
       JA
               CHECK_TRACK
                             ; ASCII文字をバイナリへ変換
       SUB
              AL,'0'
              DH, DL
                             ; レジスタDLを10倍する
       MOV
       SHL
              DL,1
       SHL
               DL,1
              DL DH
       ADD
       SHI
              DL,1
                             ; 新たに加える
       ADD
              DL,AL
                             ; 次の桁へ
       INC
              BX
       JMP
              GET_NUM_LOOP
CHECK_TRACK:
       MOV
              AL,DL
       MOV
               TRACK, AL
                             : トラック番号をセット
              AH, AH
       XOR
                             ; レコード番号へ変換
       SHL
               AX,1
       SHL
               AX,1
       SHI
              AX,1
                             ; 1MBか640KBディスクか調べる
       CMP
              ALLOCS IZE, 1
                             ; 640KBディスクとしてチェック
       JNE
              CHECK_640KB
                             ; 1MBディスクとしてチェック
; 予約域であるかチェック
CHECK_1MB:
       CMP
              AX,11
              BAD_TRACK
       JB
              AX.9

AX.MAX_CLUSTER : 最大クラスタ番号を超えていないかチェック

GET_FAT : 越えていなければFAT読み出しへ
       SHR
       CMP
       JB
BAD_TRACK:
              DX,BAD_TRACK_MSG1
       LEA
       MOV
              AH,9
              21H
       INT
              EXIT
       JMP
CHECK_640KB:
                             ; 640KBディスクとしてチェック
                             : 予約域であるかチェック
       CMP
              AX,12
              BAD_TRACK
       JB
                             ; レコード番号をクラスタ番号へ変換
       SUB
              AX,10
       SHR
              AX,1
       ADD
              AX,2
              AX.MAX_CLUSTER ; 最大クラスタ番号を越えていないかチェック
BAD_TRACK ; 越えていればエラーを出力
       CMP
       JNB
GET_FAT:
                              : FAT読み出しを行う
       MOV
              CLUSTER, AX
                                クラスタ番号をセット
              AL DRIVE
                               読み出しドライブ
       MOV
                               orton ロレドノ・ファ
読み出しレコード数(FATセクタ数)
読み出しレコード番号(FAT開始セクタ)
              BX,FAT_BUFFER
       LEA
       MOV
              CX,2
       MOV
              DX,1
```

```
INT
             25H
                           : INT 25Hのためのダミーポップ
      POP
             AX
                           : 読み出しエラーが発生していなければ次へ
             CHECK_FAT
      JNC
                                  ; 読み出しエラーメッセージを出力
      LEA
             DX, READ_ERROR_MSG
             AH,9
      MOV
      INT
             21H
      JMP
             EXIT
                             トラックが使用されているかチェック
CHECK_FAT:
             AX, CLUSTER
                           ; クラスタ番号を取り出す
      MOV
      MOV
             BP,AX
                          ; 1トラックを占めるクラスタ数を算出
      MOV
             AL, ALLOCS IZE
      XOR
             AH, AH
                           ; 結果は1MBディスクなら8,640KBディスクなら4
             AX,11B
      XOR
             AX,1
      SHL
      SHL
             AX,1
      MOV
             CX, AX
CHECK_FAT_LOOP:
      MOV
             AX, BP
                           ; 奇数クラスタか?
      TEST
             AX,1
             ODD_CLUSTER
                           : 奇数クラスタの処理を行う
       JNZ
                             偶数クラスタの処理を行う
EVEN_CLUSTER:
                           ; クラスタに対応するバッファ内の位置を算出
             $1,3
      MOV
      MIII
             SI
      SHR
             AX,1
      MOV
             SI,AX
             AX,FAT_BUFFER[SI]: クラスタに対応する値を取り出す
AX,OFFFH : 上位4ピットを無効とする
CHECK_VALUE : FAT値の調査へ
      MOV
      AND
       JMP
                           ; 奇数クラスタの処理を行う
ODD_CLUSTER:
                           ; クラスタに対応するバッファ内の位置を算出
      DEC
      MOV
             $1,3
      MUL
             SI
       SHR
             AX,1
             AX
       INC
             SI,AX
      MOV
             AX、FAT_BUFFER[SI]; クラスタに対応する値を取り出す
AX、1 ; 下位4ビットを無効とする
       MOV
      SHR
       SHR
              AX,1
      SHR
              AX,1
      SHR
              AX,1
                           ; FAT値の調査
CHECK_VALUE:
                           ; 未使用か?
      OR
              AX,AX
                           : 未使用ならば次のクラスタへ
       JZ
             NEXT_CLUSTER
             DX, BAD_TRACK_MSG2
       IFA
              AH,9
       MOV
       INT
              21H
       JMP
              EXIT
NEXT_CLUSTER:
                            : 次のクラスタへ
              BP
       INC
              CHECK_FAT_LOOP
                           ; 1トラックをチェックする
       LOOP
                              トラックに含まれるクラスタを使用不可へ
SET_FAT:
                             クラスタ番号を取り出す
       MOV
              AX, CLUSTER
              BP,AX
       MOV
                            ; 1トラックを占めるクラスタ数を算出
              AL, ALLOCS IZE
       MOV
       XOR
              AH, AH
                            : 結果は1MBディスクなら8,640KBディスクなら4
       XOR
              AX,11B
```

```
SHI
               AX,1
               AX,1
        SHL
        MOV
               CX,AX
SET_FAT_LOOP:
        MOV
               AX, BP
        TEST
               AX,1
                              ; 奇数クラスタか?
               ODD_CLUSTER1
        JN7
                             ; 奇数クラスタの処理を行う
EVEN_CLUSTER1:
                              ; 偶数クラスタの処理を行う
               S1,3
                              : クラスタに対応するパッファ内の位置を算出
       MOV
       MIII
               SI
       SHR
               AX,1
       MOV
               SI,AX
              AX,FAT_BUFFER[SI] ; クラスタに対応する値を取り出す
AX,0F000H ; 上位4ピットを残して無効とする
AX,0FF7H ; 使用不可クラスタ情報をセット
       MOV
       AND
       OR
       JMP
               SET_VALUE
                             ; FAT値のセット
ODD_CLUSTER1:
                              ; 奇数クラスタの処理を行う
                              : クラスタに対応するバッファ内の位置を算出
       DEC
               AX
       MOV
               81,3
       MIII
               SI
       SHR
               AX,1
       INC
               AX
       MOV
               SI,AX
              AX、FAT_BUFFER[SI]: クラスタに対応する値を取り出す
AX、OFH : 下位4ビットを残して無効とする
AX、OFF70H : 使用不可クラスタ情報をセット
       MOV
       AND
              AX, OFF70H
       OR
SET_VALUE:
                              ; FAT値のセット
              FAT_BUFFER[SI],AX
       MOV
                             ; 次のクラスタへ
       INC
               BP
       LOOP
               SET_FAT_LOOP
                                1 トラックをセットする
GET_SURE:
       LEA
               DX、PROMPT_SURE ; FAT書き込み確認のメッセージを出力
       MOV
               AH,9
       INT
               21H
               DX,IN_BUFFER ; 応答を入力
       LEA
       MOV
               AH, 10
       INT
               21H
              AL,IN_BUFFER+2 ; パッファから取り出す
AL,ODFH ; 大文字へ変換
       MOV
       AND
               AL,ODFH
              AL,'Y'
PUT_FAT
       CMP
       JE
                             ; YESならばFATを書き戻す
       CMP
              AL,'N'
       JNE
              GET_SURE
PUT_FAT:
                              ; FATを書き戻す
                             : 書き込みドライブ
: 書き込みパッファ
: 書き込みレコード数 (FATセクタ数)
       MOV
               AL, DRIVE
       LEA
               BX, FAT_BUFFER
       MOV
               CX,2
                             ;書き込み開始レコード番号 (FAT開始セクタ)
       MOV
               DX,1
       INT
               26H
       POP
               AX
                              ; INT 26Hのためのダミーポップ
                              ; 書き込みエラーが発生していなければ終了
       JNC
               EXIT
       LEA
              DX, WRITE_ERROR_MSG
                                    ; 書き込みエラーメッセージを出力
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
EXIT:
```

```
; 非常駐終了
       MOV
              AX,4COOH
              21H
       INT
                             セクタ/クラスタ (1MBディスクでは1,
ALLOCSIZE
                             640KBディスクでは2)
クラスタ数(最大クラスタ番号+1)
MAX_CLUSTER
              DW
              DB
                            ; トラック
TRACK
                           ; クラスタ番号
CLUSTER
              DW
                     7
                            ; キー入力用パッファ
IN_BUFFER
              DB
                     10,?
                     10 DUP (?)
              DB
                     13,10
・ドライブ B: の指定トラックを使用不可にします。・
OPENING_MSG
              DB
                     13,10,'$'
              DB
BAD_DRIVE_MES
                     'ドライブは操作できません。'
              DR
                     13,10,'$'
              DB
PROMPT_TRACK
              DR
                     13,10
                     '使用不可にするトラックを入力して下さい: '
              DB
                     '$'
                     .3,10
'指定トラックはファイル領域ではありません。'
13,10,7,'$'
              DB
BAD_TRACK_MSG1
              DB
              DB
BAD_TRACK_MSG2
              DR
                     13,10
                     '指定トラックはファイルに割り当てられています。'
              DB
                     13,10,7,'$'
              DB
READ_ERROR_MSG
              DB
                     13,10
                     'FATを読み出せません。'
              DB
              DB
                     13,10,7,'$'
WRITE_ERROR_MSG DB
                     13,10
                     'FATを書き戻せません.'
              DB
              DB
                     13,10,7,'$'
PROMPT_SURE
              DB
                     13,10
                     '指定トラックを使用不可にします。
              DB
              DB
                     13,10
                     'よろしいですか(Y/N)?'
              DB
                     '$'
              DB
                     1024 DUP(?)
                                   ; FAT読み出し用バッファ
FAT_BUFFER
              DW
FAT
       ENDP
CODE
       ENDS
       END
             FAT
```

■図 4.5 FAT.COM ダンプリスト-

```
00000000 : 80 16 B9 02 B4 09 CD 21 1E B4 1C B2 02 CD 21 1E
                                                             : 5B7
00000010
           07 1F 3C FF 75 0B 8D
                                16 EC 02 B4 09 CD 21 E9 81
                                                               687
00000020
         : 01 81 F9 00 04 74 0C 81 F9 00 02 75 E9 26 80 3F
                                                               5BE
00000030
         : FB 75 E3 A2 A7 02 89
                                16 A8 02 8D 16 09 03 B4 09
                                                               653
00000040
         : CD 21 8D 16 AD 02 84 0A CD 21 8D 1E AF 02 32 D2
                                                               64C
00000050
        : 8A 07 3C 30 72 15 3C 39 77 11 2C 30 8A F2 D0 E2
                                                               60B
00000060 : D0 E2 02 D6 D0 E2 02 D0 43 EB E5 8A C2 A2 AA 02
                                                               988
```

```
00000070 : 32 E4 D1 E0 D1 E0 D1
                                    E0 80
                                          3E A7 02 01 75 19 3D
                                                                      85C
00000080 : 08 00 72 09 2D 09 00 3B 06
                                           A8 02
                                                 72
                                                     1 E
                                                        8D
                                                            16
                                                               34
                                                                      30E
00000090
          : 03 B4 09 CD
                         21 E9 0A 01
                                        30
                                           OC 00
                                                 72
                                                    FO
ΠΩΠΩΠΩΑΩ
            D1
                E8
                   05
                       02
                          ΩΩ
                             3B
                                06
                                    A8
                                       02
                                           73
                                              F2
                                                     AB
                                                 A3
                                                        02
                                                            BO
                                                               0.1
                                                                      601
000000B0 :
            8D
               1E 08
                      04 B9
                             02 00 BA 01
                                           00
                                             CD
                                                 25
                                                     58
                                                        73
                                                            ΩR
                                                               80
                                                                      482
00000000
            16
                98
                   03 B4
                          09
                             CD 21
                                    F9 D8
                                           nn
                                                 AB 02 8B
                                                                      77E
                                              A 1
                                                           E8
. 00000000
            Δ7
               02
                   32 E4
                          35
                             03 00
                                    D1
                                       EO
                                           D1
                                              ΕO
                                                  88
                                                        88
                                                            C5
                                                               ΔQ
                                                                      8A5
OOOOOFO .
            01
                00
                   75
                      13 BE 03 00 F7
                                       F6
                                           D<sub>1</sub>
                                              F8
                                                 88
                                                    FQ 8B 84
                                                               0.8
                                                                      772
OOOOOFO
            04
                25
                   FF
                       OF
                          FR
                             18
                                90
                                    48
                                       BE
                                           03
                                              00
                                                 F7
                                                     F6 D1
                                                           F8
                                                               40
                                                                      7A9
00000100 :
            8B F0
                  88
                      84 08 04 D1
                                    E8 D1
                                           F8
                                              D<sub>1</sub>
                                                 F8
                                                     D<sub>1</sub>
                                                        FR
                                                           ΩR
                                                               CO
                                                                      A45
00000110
            74 OB
                   8D
                      16
                          64 03 B4 09 CD
                                          21
                                              E9 85 00
                                                        45
                                                           E2
00000120 :
                                       32
            A 1
                AR 02
                      8B E8 A0
                                A7 02
                                           E4
                                              35
                                                 03
                                                            EO
                                                               D 1
                                                                      7DA
00000130 : E0 8B C8 8B C5 A9 01 00
                                              BE 03
                                       75
                                          16
                                                     00
                                                       F7
                                                           F6
                                                               D<sub>1</sub>
                                                                      827
00000140
          : F8
               88
                  F0
                      8B 84 08 04 25 00 F0
                                              OD
                                                 F7
                                                     OF
                                                        FB
                                                           16
                                                              90
                                                                      737
00000150 : 48 BE 03 00 F7
                             E6
                                D1
                                    E8
                                       40
                                          88
                                              FO
                                                 8B
                                                     84
                                                        08
                                                            04
                                                                      794
00000160 : OF
               00 OD 70 FF
                             89 84 08 04
                                          45
                                              E2
                                                     80
                                                 C7
                                                       16
                                                           CE 03
                                                                      606
00000170
            B4
               09
                   CD
                      21
                          8D
                             16
                                AD
                                   02
                                       R4
                                          ΩΔ
                                                 21
                                                     \Delta \cap
                                                        ΔF
                                                               21
                                                                      61E
00000180 : DF
               3 C
                  59
                      74 04 3C
                                4F
                                   75
                                       F3
                                          RO
                                              0.1
                                                 80
                                                     1 F
                                                        08
                                                           04
                                                               B9
                                                                      5EF
00000190
         : 02 00
                   BA 01 00 CD
                                26 58
                                       73
                                          08
                                              8D
                                                 16
                                                    В3
                                                        03 84 09
                                                                      499
00000140 .
            CD
               21
                   B8
                      0.0
                         4 C
                             CD
                                21
                                    00
                                       00
                                          00
                                              00
                                                 00
                                                        OΑ
                                                           00
                                                                      2EA
000001B0 : 00 00
                   00 00 00 00 00 00 00
                                          OD
                                             OA
                                                 83 68
                                                               83
                                                       83 89
                                                                      291
000001C0
            43
               83
                   75
                      20
                         42
                             ЗА
                                20
                                    82
                                       CC
                                          8E
                                              77
                                                 92
                                                    E8 83 67
                                                               83
                                                                      731
000001D0 : 89 83
                  62 83 4E
                            82 FO 8E 67
                                          97
                                              70
                                                 95
                                                    73
                                                        89 C2
                                                              82
                                                                      882
000001E0 : C9 82
                   B5 82 DC 82 B7 81 44 0D 0A
                                                 24 83 68 83 89
                                                                      78E
000001F0 : 83 43
                   83
                      75
                         82 CD
                                91
                                    80
                                       80
                                          EC
                                              82
                                                 C5
                                                     82
                                                        ΔR
                                                           82
                                                               DC
                                                                      969
00000200 : 82 B9 82 F1
                         81
                             44 OD OA 24 OD OA
                                                    67
                                                           70
                                                 8E
                                                        97
                                                              95
                                                                      656
00000210 :
            73 89
                  C2
                      82
                         C9
                            82 B7
                                   82 F9 83 67
                                                 83
                                                    89 83 62
                                                              83
                                                                     90B
00000220 : 4E 82 F0
                     93 FC
                            97
                                CD
                                   82
                                       B5
                                          82
                                              C4
                                                 89
                                                    BA
                                                        82
                                                           ВЗ
                                                                      A2A
00000230 : A2 3A
                  20 24 0D 0A 8E 77 92 E8 83
                                                    83 89
                                                 67
                                                           83 62
                                                                     691
00000240
            83
               4E
                   82
                      CD
                         83
                             74
                                83
                                    40 83
                                          43 83
                                                 88
                                                    97
                                                        CC
                                                           88 F6
                                                                     87F
00000250 : 82 C5 82
                      CD 82
                             AO 82 E8 82
                                          DC 82
                                                 B9
                                                    82
                                                           81
                                                               44
                                                                      9F3
00000260 : OD OA 07
                      24 OD
                             OA
                                8E
                                   77
                                       92 E8 83
                                                 67
                                                    83
                                                       89 83
                                                              62
                                                                     5B3
00000270
            83
               4E
                  82
                      CD
                         83
                             74
                                83
                                    40
                                       83
                                          43
                                              83
                                                 88
                                                        C9
                                                           84
                                                               84
                                                                     807
00000280 : 82 E8 93
                      96
                             C4 82 E7 82 EA 82 C4
                         82
                                                    82
                                                       Δ2
                                                           82 DC
                                                                     476
00000290
            82
               B7
                   81
                      44
                         OD
                             OA 07
                                    24
                                       OD 04 46
                                                 41
                                                    54
                                                        82 FO
                                                               93
                                                                     537
000002A0
            C7
               82 DD
                      8F
                         6F
                             82 B9 82 DC
                                          82
                                             B9 82
                                                    E 1
                                                        81
                                                           44
                                                               OD
000002B0 : 0A 07
                  24
                      OD
                         OA
                             46
                                41
                                   54
                                      82 FO
                                              8F
                                                 91
                                                    82
                                                       AR
                                                           96
                                                              DE
                                                                     65B
000002C0
            82
               B9
                   82
                      DC
                         82
                             B9
                                82
                                   F 1
                                       81
                                          44
                                             OD OA
                                                    07
                                                        24
                                                           OD
                                                                     665
                                                               OA
00000200
         : 8F
               77
                  92
                         83
                             67
                      E8
                                83 89
                                      83 62
                                             83
                                                 4F
                                                    82
                                                        FΩ
                                                           8F
                                                               67
                                                                     892
000002E0
         : 97
               70 95
                      73
                         89
                             C2 82
                                   0.9
                                      82 B5
                                             82 DC
                                                    82
                                                       B7
                                                                     938
                                                           81
                                                               44
00000250
         : OD OA 82 E6
                         82
                             EB
                                82 B5
                                       82
                                                 C5
                                          A2
                                              82
                                                    82
                                                        B7
                                                           82
                                                               49
                                                                     8F2
00000300 : 28 59 2F
                      4E 29
                            3F
                                20 24 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                     1AA
```

FAT.COM はパラメータを与えずに実行します。あとは、FAT.COM の指示に従ってパラメータを入力してください。FAT.COM は、指定されたトラックに含まれるクラスタのうち、1個でもすでに使用されている場合には、エラーを出力して動作を停止します。

FAT.COM の使用例を示しましょう。ここではシステムディスク (PS98-125-HMW) において使用されていない最終トラックに、セクタ長を変化させる(1セクタ=256 バイト)というプロテクトをかけるものです。

■図 4.6 最終トラックにプロテクトをかける例 -

```
-- まずディスクをチェックしておく
  A>CHKDSK B:
    1250304 パイト: 全ディスク容量
61440 パイト: 2 個のシステムファイル
1154048 パイト: 47 個のユーザーファイル
34816 パイト: 使用可能ディスク容量
     655360 バイト : 全メモリ
497664 バイト : 使用可能メモリ
  A>FAT J -
   ドライブ B: の指定トラックを使用不可にします。
  使用不可にするトラックを入力して下さい:153 ―
指定トラックを使用不可にします。
よろしいですか(Y/N)? Yell
  A>CHKDSK B:
                                          - 再びディスクをチェック
    1250304 パイト: 全ディスク容量
61440 パイト: 2 個のシステムファイル
1154048 パイト: 47 個のユーザーファイル
8192 パイト: 不良セクタ
26624 パイト: 使用可能ディスク容量
                                                  - 不良セクタが確認できる
     655360 バイト : 全メモリ
497664 バイト : 使用可能メモリ
  A>SYMDEB
  Microsoft Symbolic Debug Utility
  Version 3.01
   (C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
  Processor is [8086]
  -A (4)
                                          ープログラムを入力
  2F6D:0100 MOV AH,5D
  2F6D:0102 MOV AL,91
  2F6D:0104 MOV BX,4
  2F6D:0107 MOV CH,1
                                          - セクタ長」(=256バイト)のプロテクトをかける
  2F6D:0109 MOV CL,4C
  2F6D:010B MOV DH,1
  2F6D:010D MOV DL,FF
  2F6D:010F MOV BP,200
  2F6D:0112 INT 1B
  2F6D:0114
  -E 200 4C 01 01 01 0
                                          -IDをセット
  -G=100,114 🗐
                                          - 実行
  AX=0091 BX=0004 CX=014C DX=01FF SP=CF82 BP=0200 SI=0000 DI=0000 DS=2F6D ES=2F6D SS=2F6D CS=2F6D IP=0114 NV UP EI PL NZ NA PO NC
                              PUSH ES
  2F6D:0114 06
  -Q (4)
A>DISKCOPY A: B: /V 🔊 — もとのディスクと比較
  DISKCOPY version 2.1
  ディスクの照合を行います
  送り側ディスクをドライブ A: に挿入してください
受け側ディスクをドライブ B: に挿入してください
準備ができたらどれかのキーを押してください
    トラック 0 の内容が異っています
  中止 <A>,強行 <I>? []
                                         - FATが異なっている
   トラック 153 で読み込みを失敗しました
   中止 <A> ,再試行 <R> ,強行 <I> ? A 到—
                                                一プロテクトがかかっている
```

照合は失敗しました 別のディスクを照合しますか <Y/N>? N 🕘

4.2 ダミーファイルを作る


4.1 では、FATを操作して使用不可能なクラスタを設け、そこにプロテクトをかけるという方法を説明しましたが、次に、FATを操作するという点では同じで、さらにディレクトリを操作してダミーファイルを作るという方法を説明しましょう。

不良クラスタを設ける方法では FAT 内を眺めると、不自然なことがはっきりとわかってしまって、プロテクト向きではありません。そこで、ダミーファイルを設け、ファイルの一部にプロテクトをかけてしまうのです。もちろんそのファイルは、OS から読み書きすることはできません。極端な話、あらゆるアクセスを禁止しなければなりません(アクセスさせ、エラーの発生を確認するという逆説的使用法もあります)。

ダミーファイルにプロテクトをかけるには、すでに存在するファイルにプロテクトをかけるほうが楽でもあるし自然です。なぜなら、MS-DOSが新たにファイルを作るとき、作られる位置は外からはわからないからです。また、FATを操作して、強引にプロテクトをかけたトラックにファイルの位置を持ってきても、何となく不自然です。そこで、すでに存在するファイルの位置を捜して、そこにプロテクトをかけてしまうのです。

ファイルの位置を見つけるには、FAT のほかにディレクトリも 参照します。ディレクトリの位置については、4.1 を参照してくだ さい。ここではディレクトリの構造について説明します。

■図 4.7 MS-DOS のディレクトリ



MS-DOS のディレクトリは、1個のファイルについて 32 バイトで構成され、そこにファイル名や属性、サイズなどの情報が格納されています。図 4.7 からもわかるように、ディレクトリから目的のファイル名を捜し、そのファイルに対応する先頭のクラスタを見つけ、そのクラスタを含むトラックに対してプロテクトをかければよいのです。

4.3 チェックの方法

さて、はじめにも触れたようにプロテクトというものは、それを チェックして初めてその効果が現れます。初期のプロテクトと異な リ、現在ではコピープログラムを停止させるのが目的ではないので、 きちんとコピーされているかどうかをチェックすることは、どうし ても必要なわけです。

チェックを行うにはいくつかの方法があります。まずプログラムの先頭においてチェックを行い、チェックに失敗したら、そこでプログラムを終了させてしまうものです。しかしこれはプログラムの先頭でチェックを済ませてしまうため、解読によってチェックルーチンが見つけられやすいという欠点を持ちます。この方法は、現在では姿を消す傾向にあり、次に示すようなチェックルーチンをばらまくという方法に移っています。

プログラムの要所要所でチェックを行い、チェックに成功したことを確認してから、実行を継続させるというものです。最初はうまく動いていても、途中で動かなくなる可能性があるわけで、チェックルーチンが見つかりにくく、現在ではこの方法が主流になりつつあります。

しかし、プロテクトモジュールを外部で作成している場合、それを組み込む都合上、どうしてもプログラムの先頭にチェックルーチンを置く必要が出てくる場合があります。また、チェックルーチンによるディスクアクセスによって、本当に必要であるディスク操作が遅くなるなどの支障の出てくる場合もあります。

応用編II

応用編II

- 1. ツールに対抗する
- 2. 暗号化のテクニック
- 3. プログラムをかくす
- 4. 錯乱のためのテクニック
- 5. ワナをかける
- 6. 既存の知識を破棄させる
- 7. プログラム実行のテクニック

応用編Iでは、プロテクトをかける側に立った手法として、比較的初歩的なものを扱ってきました。続けて応用編IIでは、マシンや CPU の知識を限りなく活かす、かなり高度ともいえるテクニックを紹介していきます。



1

ツールに対抗する

DEBUG, SYMDEB をはじめとするデバッガは、プログラム解析の際によく用いられるツールですが、これにはそれなりの弱点があります。なぜなら、これらは MS-DOS の環境に合わせて動作するプログラムのためにあるので、ふだんプログラム解析に用いられるようなものではないからです。現在、多くのユーザがこれらを用いて解析しているとなれば、それを封じることは簡単です。

ここでは、このSYMDEBをはじめとする、解析ツールの機能に対抗するようなテクニックを集めて紹介します。

なお、いずれもプログラムが実行された場合にのみ効果を持つものですので、プログラムを実行させない、すなわち逆アセンブルリストの解読に対抗するには、応用編Iに紹介したテクニックを用い、できるだけプログラムを実行させる手段に出る必要があります。

1.1 ツールの命を無効にする

■INT3命令を無効にする

○考え方

ブレークポイントを置いてプログラムの実行を追っている場合に効果があります。ふつう、ブレークポイントを置くということは、INT3 命令を置くことなのです。INT3 命令は INT 命令の特殊なものであり、1 バイトで1 命令を構成することができます。INT 命令は 2 バイトで構成されますから、ブレークポイントとして適しているのです(もっとも、この目的で用意された命令なのですが)。

○実現方法

SYMDEBでは、次のようにプログラムの実行コマンドが入力されると、以下のようなことを行います。

-g = 100,13f

まず実行開始アドレス(待避してあるレジスタ IP の内容)を 0100H に設定し、ワークエリアに待避してあるレジスタの内容 (Rコマンドで表示されるもの)を実際のレジスタの内容とし、実 行終了アドレス (013FH) に INT3 命令を置いてから、実行開始 アドレスヘジャンプします。あとは、メモリ上にある指定されたアドレスからのプログラムが実行されるわけですが、実行がブレークポイントの設定されている 013FH にくると、INT3 命令が実行されます。

INT3 命令が実行されると、INT 1BH などと同様、対応する割り込みベクタに格納されているアドレスにジャンプしますが、ここにはブレークポイント処理ルーチンとして、レジスタの内容をワークエリアにセーブし実行をデバッガに戻すルーチンを、デバッガ自身が置いています。要するに、INT3 に対する処理ルーチンはデバッガが置いているのですから、INT3 が実行される前に解析されるプログラムのほうで、INT3 割り込みを封じてしまえばよいのです。INT3 が入ったとたんにプログラムを暴走させてしまうのが、もっとも単純ともいえる方法でしょう。

INT3 に対する処理ルーチンは、解析されるプログラムが自分で持っています。プログラムの冒頭で INT3 のベクタをこの新しいルーチンのアドレスに書き換えれば O K です。

INT3 を封じるには、プログラムを書き換えながら実行するという手もあります。すなわちブレークポイントを設定するような場所

を書き換えながら実行すれば、ブレークポイントは抹消され、実行 は停止されないわけです。

○対処法

INT3 に対応する割り込みベクタを書き換える部分を、実行させないようにするのが一番です。とりあえずプログラムを走らせて、まともに動作しなくなる区間を絞ります。

また、INT3 に対応する割り込みベクタを書き換えるという手段がありますが、プログラムの実行中に書き換えられてしまうのでは手の打ちようがありません。しかし、多少手のこんだ方法ですが、シングルステップ割り込みを用いるという方法があります。

8086 は、トレースフラグ(TF)が 1 であるときには、 1 命令実行するごとに INT 01H と等価な割り込みを発生させます。通常、この割り込みはプログラムのトレースに用いられているのですが、ブレークポイントを設定している場合には、とりあえずトレースは行う必要がないのですから、ここで、シングルステップ割り込みをINT3 ベクタの復帰に用いるのです。するとプログラムの実行において、 1 命令ごとに INT 01H の割り込みが入りますが、ここで常に INT3 に対するベクタを書き改めるのです。そうすれば、たとえある命令において割り込みベクタが書き換えられても、次の命令を実行する時点においては、割り込みベクタは元の状態に戻っているわけです。

ただし、この対処法は完璧ではありません。後述するようにシングルステップ割り込みを封じられたら、ひとたまりもありません。別の手段として、インターバルタイマを用いて、割り込みベクタを定期的に書き改めるというのもありますが、インターバルタイマを封じられたら使用できませんし、また、シングルステップ割り込みを行うほどのキメ細かな操作もできません。また、SYMDEBにこ

のような機能を付加するのは困難です。新たに解析用プログラムを 作成するという場合の、参考程度にとどめておけばよいでしょう。

○サンプル

INT3 に対応する割り込みベクタを、プログラムの先頭で書き換えて、INT3 に出会うと、即座に SYMDEB を終了してしまうサンプルプログラム INT3. COM を、図 1.1 として示します。実行例もSYMDEB 上で動作させて示してあります。

■図 1.1 INT3. ASM ソースリスト-

```
INT3 ASM
   SYMDEBの機能を無効にするサンプル (1)
      このプログラムを実行することによって, INT3によるブレークポイントの機能を無効にできます.
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 4TH, 1987
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE
     ORG
           100H
_INT3
     PROC
     LEA
           DX, MESSAGE
                        警告の表示
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
           AX,2503H
     MOV
                       ; 割り込みベクタの設定
           DX, ENTRY
     LEA
     INT
           21H
     LEA
           DX, ENDING
                        ぶじに終了したことを告げるメッセージ
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
     MOV
           AX,4COOH
     INT
           21H
ENTRY
     PROC
           FAR
     LEA
           DX, ESCAPE
                        終了メッセージの表示
     MOV
           AH,9
```

```
INT
                21H
                ES,DS:[OAH] ; プログラム終了アドレスを取得
AX,ES:[OAH] ; 親のプログラム終了アドレスを取得
DS:WORD PTR [OAH],AX ; プログラム終了アドレスをコピー
        MOV
        LES
        MOV
                DS: WORD PTR [OCH], ES
        MOV
                                ; プログラム終了 (Int trap haltが発生)
        MOV
                AX,4C01H
        INT
                21H
FNTRY
       ENDP
MESSAGE DB
                13,10
                'ここから先は危険ですよ!!'
        DB
                13,10,'$'
        DR
ENDING
       DB
                'ぶじプログラムは実行されました.'
        DB
                13,10,'$'
        DR
ESCAPE
        DB
                13,10
'さようなら..., SYMDEB...'
        DB
                13,10,'$'
        DB
        ENDP
INT3
CODE
        ENDS
                _INT3
        END
```

■図 1.1 INT3. COM ダンプリストー

```
00000000 : 8D 16 3B 01 B4 09 CD 21 B8 03 25 8D 16 1E 01 CD
                                                                   : 4F9
00000010 : 21 8D 16 5A 01 B4 09 CD 21 B8 00 4C CD 21 8D 16
                                                                   : 55F
00000020 : 7F 01 B4 09 CD 21 8E 06 0A 00 26 C4 06 0A 00 A3
                                                                   : 466
00000030 : 0A 00 8C 06 0C 00 B8 01 4C CD 21 0D 0A 82 B1 82
                                                                   : 467
00000040 : B1 82 A9 82 E7 90 E6 82 CD 8A EB 8C AF 82 C5 82
                                                                     A83
00000050 : B7 82 E6 81 49 81 49 0D 0A 24 0D 0A 82 D4 82 B6
                                                                   : 693
00000060 : 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 CD 8E CO 8D
                                                              73
                                                                   : 887
00000070 : 82 B3 82 EA 82 DC 82 B5 82 BD 81 44 0D 0A 24 0D
                                                                   : 782
00000080 : 0A 82 B3 82 E6 82 A4 82 C8 82 E7 81 44 81 44 81 00000090 : 44 81 43 53 59 4D 44 45 42 81 44 81 44 81 44 0D
                                                                   : 88B
                                                                     528
000000A0 : 0A 24
                                                                   : 02E
```

■図 1.1 INT3. COM 実行例 ——

A>INT3個

グイレクトに実行

ここから先は危険ですよ!!

おじプログラムは実行されました。——実行された

A>SYMDEB B:*CMDS*INT3.COM @ デバッガで動作させてみる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]

```
- U [d]
                                     確認のため逆アセンブル
30C1:0100 8D163B01
                          LEA
                                 DX,[013B]
30C1:0104 B409
                         MOV
                                 AH,09
                                 21
30C1:0106 CD21
                          INT
30C1:0108 B80325
                          MOV
                                 AX,2503
30C1:010B 8D161E01
                          LEA
                                 DX,[011E]
30C1:010F CD21
                          INT
                                 21
30C1:0111 8D165A01
                          LEA
                                 DX,[015A]
30C1:0115 B409
                          MOV
                                 AH,09
-G=100,108 🔊
                                    - 最初のメッセージを表示させてみる
ここから先は危険ですよ!!
AX=0924 BX=0000 CX=00A2 DX=013B SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=0108 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:0108 B80325
                         MOV
                                AX,2503
-U (d)
30C1:010B 8D161E01
                          LEA
                                 DX,[011E]
30C1:010F CD21
                          INT
30C1:0111 8D165A01
                          LEA
                                 DX,[015A]
30C1:0115 B409
                          MOV
                                 AH,09
30C1:0117 CD21
                          INT
                                 21
30C1:0119 B8004C
                          MOV
                                 AX,4C00
30C1:011C CD21
                          INT
                                 21
30C1:011E 8D167F01
                                 DX,[017F]
                          LEA
-G119 4
                                    一終りまで実行
ぶじプログラムは実行されました.
```

■システムコールを無効にする

○考え方

デバッガは、入力や出力を MS-DOS のシステムコールを用いて行っています。プログラムをトレースする際にもシステムコールを用いて、レジスタの内容や命令を表示しているのです。このシステムコールが機能しなければ、デバッガは何の情報も提供できなくなるのです。

○実現方法

基本的には INT3 の封じ込めと同じです。システムコールに対応する割り込みベクタは 21H ですから、ここを、自らが用意するルーチンへ書き換えてもよいでしょう。

○対処法

INT3 の封じ込めに対処するのと同様に、割り込みベクタを書き換えている箇所を潰すか、シングルステップ割り込みやインターバルタイマを用いて、割り込みベクタを書き改めます。

■シングルステップ割り込みを無効にする

○考え方

SYMDEBを用いてプログラムの実行を追跡する際に、前述のブレークポイントを置くものと、シングルステップ割り込みを用いた2通りの方法が考えられます。ここでは、後者の方法を封じる手段について紹介します。

○実現方法

SYMDEBは、随時、シングルステップ割り込みに対応するベクタを、正常なものへ書き戻すようなことを行っています。ですから、プログラム中でシングルステップに対抗した割り込みベクタを書き改めても、すぐに元に戻されて、トレースを停止させることができません。しかしこれを逆手にとって、書き戻すことをチェックするようにすれば、プログラムがSYMDEB上で実行されていることを判断することができます。

実現のための方法はいたって簡単です。まずプログラムの先頭がある位置で、シングルステップ割り込みに対応したベクタ(INT 01H)を書き換えてみます。そしてしばらくした後に、そこが書き換えた内容と異なっていれば、SYMDEB上で実行されていると判断することができるわけです。

○対処方法

SYMDEBを改造し、書き戻すという処理をキャンセルさせるしかありませんが、これでは、ほんとうにシングルステップ割り込みを封じる操作に出られてしまうこともあり、なかなか両方に対応する策というものはありません。しかし、書き戻す前に書き戻す操作が必要かということを調べれば、書き戻す操作が必要なときには、プログラム中で書き換えが行われたことがわかるわけですし、また必要でないときには、書き換えが行われていないことになります。よって、先手を打って相手の出方をうかがうという方法が考えられるのですが、SYMDEB自体にパッチをあてるなど、多少実現には手間どります。

○サンプル

シングルステップ割り込みに対応した割り込みベクタを書き換え、 きちんと書き換わったままになっているかどうかをチェックするプログラム TF. COM を、実行例と共に図 1.2 として示します。

■図 1.2 TF. ASM ソースリスト・

```
DX,MESSAGE
      LEA
                            ; 警告を表示
      MOV
             AH,9
             21H
      INT
             AX,2501H
      MOV
      LEA
             DX, ENTRY
      INT
             21H
                            ; トレースされていないかチェック
      XOR
             AX,AX
      MOV
             ES,AX
                            ; シングルステップ割り込みの割り込みタイプ
             BX , 1
      MOV
             BX,1
      SHL
      SHL
             BX,1
      MOV
             AX,ES:[BX]
                            ; オフセットをチェック
              AX,OFFSET ENTRY
      SUB
      MOV
             DX,AX
                            ; セグメントをチェック
              AX,ES:[BX+2]
      MOV
      MOV
              CX,CS
      SUB
             AX,CX
              AX,DX
       OR
       JΖ
              NORMAL
                            ; トレースしていることを叱るメッセージ
              DX,BAD
      LEA
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
       JMP
              EXIT
NORMAL:
              DX, ENDING
                            : ぶじに終了したことを告げるメッセージ
       LEA
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
EXIT:
                            ; プログラム終了
       MOV
              AX,4COOH
       INT
              21H
                            : シングルステップ割り込み処理ルーチン
ENTRY
       PROC
              FAR
                            : 4 3 -
       IRET
ENTRY
       ENDP
MESSAGE DB
              13,10
              ・トレースはしていないでしょうね?!
       DB
              13,10,'$'
       DB
ENDING
       DB
              13,10
'プログラムは正規に実行されていました。'
       DB
              13,10,'$'
       DB
BAD
       DB
              13,10
              'あなたはトレースしていますね?'
       DB
       DB
              13,10,'$'
TF
       ENDP
CODE
       ENDS
       E N.D.
              TF
```

■図 1.2 TF. COM ダンプリストー

```
00000000 : 8D 16 49 01 B4 09 CD 21 B8 01 25 8D 16 48 01 CD : 52F
00000010 : 21 33 CO 8E CO BB 01 00 D1 E3 D1 E3 26 8B 07 2D 00000020 : 48 01 8B D0 26 8B 47 02 8C C9 2B C1 0B C2 74 0B
                                                                 : 76B
                                                                    62R
                                                                 : 632
00000030 : 8D 16 99 01 B4 09 CD 21 EB 09 90 8D 16 6E 01 B4
00000040 : 09 CD 21 B8 00 4C CD 21 CF 0D 0A 83 67 83 8C
00000050 : 58 83 58 82 CD 82 B5 82 C4 82 A2 82 C8 82 A2 82
                                                                 : 916
                                                                 : 6F1
00000060 : C5 82 B5 82 E5 82 A4 82 CB 81 48 OD OA 24 OD OA
00000070 : 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 CD 90 B3 8B 4B
                                                                 : 852
00000080 : 82 C9 8E C0 8D 73 82 B3 82 EA 82 C4 82 A2 82 DC
00000090 : 82 B5 82 BD 81 44 0D 0A 24 0D 0A 82 A0 82 C8 82
                                                                 : 67R
000000A0 : BD 82 CD 83 67 83 8C 81 5B 83 58 82 B5 82 C4 82
                                                                 : 8RR
                                                                 : 584
000000B0 : A2 82 DC 82 B7 82 CB 81 48 0D 0A 24
```

■図 1.2 TF. COM 実行例 -

```
A>TF
                                               ーダイレクトに実行
 トレースはしていないでしょうね?
 プログラムは正規に実行されていました.
                                                          ― 正常に実行される
A>SYMDEB B: ¥CMDS¥TF COM 6 -
                                                ーデバッガで実行させてみる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3 01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
- U (d)
                                                - 今のナーめ確認
                             LEA DX,[0149]
MOV AH,09
INT 21
30C1:0100 8D164901
30C1:0104 B409
30C1:0106 CD21
30C1:0108 B80125
                                  MOV
                                        AX,2501
DX,[0148]
30C1:010B 8D164801
                                 LEA
30C1:010F CD21
30C1:0111 33C0
                                  INT
                                          21
                             XOR AX,AX
MOV ES,AX
30C1:0113 8EC0
 -T100 (4)
                                             ----トレースしてみる
AX=0000 BX=0000 CX=00BC DX=0149 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=0104 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:0104 B409
                                  MOV
                                          AH,09
3001:0104 5409 Mov ARJ09

AX=0900 BX=0000 CX=00BC DX=0149 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000

DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=0106 NV UP EI PL NZ NA PO NC

30C1:0106 CD21 INT 21 ;Display String
トレース はしていないでしょうね?
AX=0924 BX=0000 CX=00BC DX=0149 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=0108 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:0108 B80125
                                 MOV AX,2501
AX=2501 BX=0000 CX=00BC DX=0149 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=30C1 CS=30C1 IP=010B NV UP EI PL NZ NA PO NC
                                                IP=010B NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:010B 8D164801
                                 LEA DX,[0148]
                                                                                        DS:0148=0DC
AX=2501 BX=0000 CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=010F NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:010F CD21
                                  INT 21
                                                ;Set Vector
AX=2501 BX=0000 CX=00BC DX=0148 SP=FFFE
DS=30C1 ES=30C1 SS=30C1 CS=30C1 IP=0111
                                                SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
IP=0111 NV UP EI PL NZ NA PO NC
                                  XOR AX,AX
3001:0111 3300
AX=0000 BX=0000 CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30CI ES=30CI SS=30CI CS=30CI IP=0113 NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C1:0113 8EC0
                                MOV ES,AX
AX=0000 BX=0001 CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0118 NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C1:0118 D1E3
                                 SHL
                                          BX.1
```

```
AX=0000 BX=0002 CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=011A NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:011A D1E3
                                SHL
                                        BX,1
                      CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=011C NV UP EI PL NZ NA PO NC
AX=0000 BX=0004
DS=30C1 FS=0000
30C1:011C 268B07
                               MOV
                                        AX, FS: [BX]
                                                                                  ES:0004=014
AX=2B45 BX=0004 CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=011F NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C1:011F 2D4801
                                SUB AX,0148
AX=29FD BX=0004 CX=00BC DX=0148 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0122 NV UP EI PL NZ AC PO NC
                                              IP=0122
                                                          NV UP EI PL NZ AC PO NC
30C1:0122 8BD0
                                MOV
                                         DX,AX
AX=29FD BX=0004 CX=00BC DX=29FD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0124 NV UP FI PL N7 AC PO NC
                                                          NV UP EI PL NZ AC PO NC
30C1:0124 268B4702
                                MOV
                                        AX,ES:[BX+02]
                                                                                  ES:0006=270
AX=27D8 BX=0004 CX=00BC DX=29FD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0128
                                                         NV UP EI PL NZ AC PO NC
30C1:0128 8CC9
                               MOV
                                        CX,CS
AX=F717 BX=0004 CX=30C1
DS=30C1 ES=0000 SS=30C1
                      CX=30C1 DX=29FD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                  CS=30C1
                                              IP=012C
                                                          NV UP EI NG NZ NA PE CY
30C1:012C OBC2
                                OR
                                        AX,DX
AX=FFFF BX=0004 CX=30C1 DX=29FD SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=012E NV UP EI NG NZ NA PF NC
                                                         NV UP EI NG NZ NA PE NC
30C1:0130 8D169901
                               LEA DX,[0199]
                                                                                  DS:0199=040
AX=FFFF BX=0004 CX=30C1 DX=0199 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0134 NV UP EI NG NZ NA PE NC
30C1:0134 B409
                               MOV AH,09
AX=09FF BX=0004 CX=30C1 DX=0199 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0136 NV UP EI NG NZ NA PE NC
30C1:0136 CD21
                                INT
                                       21 ; Display String
あなたはトレースしていますね?-
                                           ---トレースしているのがわかってしまう
AX=0924 BX=0004 CX=30C1 DX=0199 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0138 NV UP EI NG NZ NA PE NC
                               JMP
30C1:0138 EB09
                                       0143
AX=0924 BX=0004 CX=30C1 DX=0199 SR=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0143 NV UP EI NG NZ NA PE NC
30C1:0143 B8004C
                               MOV
                                      AX,4C00
AX=4C00 BX=0004 CX=30C1 DX=0199 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C1 ES=0000 SS=30C1 CS=30C1 IP=0146 NV UP EI NG NZ NA PE NC
30C1:0146 CD21
                                       21 :Terminate a Process
                                INT
Program terminated normally (0)
```

Α>

-Q (0)

1.2 親をチェックする

○考え方

MS-DOSでは、プログラムはプロセスとして起動しています。このときプロセスを起動したほうを親プロセス、起動されたほうを子プロセスといいます。一般的には、アプリケーションは COM-MAND.COM が子プロセスとして起動するのですから、親がCOMMAND.COM であるかどうかをチェックすると、デバッガで起動した場合には、チェック失敗ということになって、アプリケーション側では、何かしらの手が打てることになります。

○実現方法

実際に親を調べるには、親の環境をチェックする方法があります。 環境というのは、各プロセスに個別に用意されている文字列の集合 体ですが、その内容は SET コマンドで見ることができます。SET コマンドを実行すると、だいたい、次のように環境の内容が表示されるはずです。


A>set ②

COMSPEC =\(\forall COMMAND.COM\)

PATH =


この場合、表示されるのは COMMAND.COM の環境ですが、 この表示は COMMAND.COM が自らの環境を表示しているから にほかなりません。同様にあらゆるプロセスが、自らの環境を表示 しないまでも、参照することができるのです。 環境の位置というのは PSP に格納されています。プロセスが起動したときにはレジスタ DS, ES は、PSP のセグメント(オフセットは 0000H)を指していますから、環境セグメント(オフセットは 0000H)が格納してあるオフセット 002CH を参照すればよいわけです(図 1.3 参照)。

■図 1.3 環境



しかし、自らが参照できる環境は自らの PSP に入っているものですから、環境をチェックしたところで親を知る術はありません。そこで、PSP に格納されている別の情報、プログラム終了アドレス(子プロセスが終了したときに戻るべき、親プロセスでの位置が記録されている)を参照して、親の PSP の位置を求めます。具体的には、PSP のオフセット 0000AH を参照すればよく、そこにプロセスが終了したときに戻るべきアドレスが、セグメント:オフセットと対で格納されていますから、そこのセグメント部分を参照すれば親のセグメントがわかるわけです。親が COMMAND.COMならば、戻リアドレスのセグメントを、そのまま PSP のセグメントとみなすことができるのです(図 1.4 参照)。

■図 1.4 プログラム終了アドレス



さて親の PSP の位置がわかったら、自らの環境を参照するのと同じ手順で環境を参照してみましょう(オフセット 002CH を見てみます)。ここが 0000H であれば親は最初に起動された COMMAND.COM です。SYMDEB などのデバッガから起動すると親のプロセスの環境は、デバッガが故意にオフセット 002CH を0000H にしていない限り、デバッガから起動されていることを見抜かれてしまうわけです。

ここで、親の環境をチェックする簡単なサブルーチン GET - PARENT - ENV を紹介します。これは、自らの PSP のセグメントがレジスタ DS に入っているものとして、親の環境セグメントをレジスタ AX に持ってくるものです。

GET_PARENT_ENV PROC NEAR

PUSH ES

MOV ES,DS: [OAH+2]; プログラム中断アドレスを取得

MOV AX,ES: [2CH] ; 親の環境セグメントを取得

POP ES

RET

GET_PARENT_ENV ENDP

非常に簡単なプログラムですが、このプログラムをサブルーチンとして CALL したあと、レジスタ AX の内容をチェックすれば、親が COMMAND.COM(それも大元の)であるかどうかを容易にチェックすることができます。

○対処方法

SYMDEBには環境は特に必要ないのですから、自らの PSP において、環境アドレスを強引に 0000H に設定してしまいましょう。 方法は、GET - PARENT - ENV と同様の原理で逆のことを行います。すなわち、SYMDEB 起動直後にプロンプトが表示されている状態で、

-D 000A ❷

(子の PSP におけるプログラム終了アドレスがダンプされる)

とすればOKです。

○サンプル

親の環境をチェックし、COMMAND.COM でなければ、その旨のメッセージを表示して終了するプログラム、CHKPAR.COM を図 1.5 として示します。

■図 1.5 CHKPAR. ASM ソースリストー

```
CHKPAR . ASM
     SYMDEBの機能を無効にするサンプル(3)
      このプログラムは、親がおおもとのCOMMAND.COMであるかどうか
      チェックします.
     COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 4TH, 1987
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE
     ORG
           100H
CHKPAR
     PROC
     LEA
           DX, MESSAGE
                       : 警告を表示
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
     MOV
           ES,DS:[OCH]
           AX,ES:[2CH]
     MOV
     OR
           AX,AX
     JZ
           NORMAL
                         デバッガから起動したことを叱るメッセージ
     LEA
           DX, BAD
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
      JMP
           EXIT
NORMAL :
                       ; ぶじに終了したことを告げるメッセージ
     LEA
           DX, ENDING
     MOV
           AH,9
           21H
     INT
EXIT:
     MOV
           AX,4COOH
                       ; プログラム終了
     INT
           21H
MESSAGE DB
            'デバッガから動かしていないでしょうね?'
     DR
           13,10,'$'
     DB
ENDING
     DR
            13.10
'プログラムは正規に実行されました。'
     DB
           13,10,'$'
     DB
BAD
     DB
            13,10
            'あなたはデバッガから動かしていますね?'
     DR
           13,10,'$'
     DB
CHKPAR
     ENDP
CODE
     ENDS
     FND
           CHKPAR
```

■図 1.5 CHKPAR. COM ダンプリストー

```
00000000 : 8D 16 2C 01 B4 09 CD 21 8E 06 0C 00 26 A1 2C 00
                                                            : 40E
00000010 : 0B CO 74 OB 8D 16 7E 01 B4 09 CD 21 EB 09 90 8D
00000020 : 16 57 01 B4 09 CD 21 B8 00 4C CD 21 0D 0A 83 66
                                                            : 50B
00000030 : 83 6F 83 62 83 4B 82 A9 82 E7 93 AE 82 A9 82 B5
                                                            : 8DC
00000040 : 82 C4 82 A2 82 C8 82 A2 82 C5 82 B5 82 E5 82 A4
                                                            : 9E3
00000050
        : 82 CB 81 48
                      OD OA 24 OD OA 83 76 83 8D
                                                  83 4F
                                                        83
00000060 : 89 83 80 82 CD 90 B3 8B 4B 82 C9 8E C0 8D 73 82
00000070 : B3 82 EA 82 DC 82 B5 82 BD 81 44 0D 0A 24 0D 0A
                                                            : 70A
00000080 : 82 A0 82 C8 82 BD 82 CD 83 66 83 6F 83 62 83 4B
                                                            : 888
00000090 : 82 A9 82 E7 93 AE 82 A9 82 B5 82 C4 82 A2 82 DC
000000A0 : 82 B7 82 CB 81 48 OD 0A 24
                                                             : 38A
```

■図 1.5 CHKPAR. COM 実行例 -

```
-ダイレクトに実行させる
A>CHKPAR (d)
デバッガから動かしていないでしょうね?
ブログラムは正規に実行されました. 一正常に実行される
A>SYMDEB B:¥CMDS¥CHKPAR.COM 4
                                  デバッガで動作させてみる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-U (4)
30C1:0100 8D162C01
                        LEA
                                DX,[012C]
30C1:0104 B409
                         MOV
                                AH,09
30C1:0106 CD21
                         INT
                                21
30C1:0108 8E060C00
                         MOV
                                ES,[000C]
30C1:010C 26A12C00
                         MOV
                                AX,ES:[002C]
                         OR
30C1:0110 OBC0
30C1:0112 740B
                                AX,AX
                         .17
                                011F
30C1:0114 8D167E01
                        LEA
                                DX,[017E]
- U (4)
                         MOV
30C1:0118 B409
                                AH, 09
30C1:011A CD21
                         INT
                                21
                         JMP
                                0127
30C1:011C EB09
30C1:011E 90
                         NOP
30C1:011F 8D165701
                                DX,[0157]
                         LEA
30C1:0123 B409
                         MOV
                                AH,09
30C1:0125 CD21
                                21
                         INT
30C1:0127 B8004C
                         MOV
                                AX,4C00
-G=100,127 €
                                  --気に実行
```

デバッガから動かしていないでしょうね?

```
あなたはデバッガから動かしていますね?―― ぱれてしまう
AX=0924 BX=0000 CX=00A9 DX=017E SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=30C1 ES=270B SS=30C1 CS=30C1 IP=0127 NV UP EI PL NZ NA PE NC
30C1:0127 B8004C MOV AX,4C00
```

Α>

1.3 実行時間をチェックする

■カレンダ時計を用いる

○考え方

デバッガでプログラムを起動し、それをトレースしたリブレークポイントを置いて実行を追っていると、実際に実行される時間より長めに時間が費やされます。これはトレースの際にレジスタの内容や命令を表示したり、またブレークポイントが置かれることによって実行が小刻みに行われ、実行時間に隙間ができるからです。

これを利用すれば、デバッガによる実行追跡をチェックすること ができます。

○実現方法

プログラム中の2箇所のポイントにおいて、まず最初のポイントで日付と時刻を記録し、終りのポイントで日付と時刻から先ほど記録しておいた日付と時刻を引き算します。得られた結果が規定範囲外にあれば、なんらかの実行中断があったと判断できるわけです。

具体的には日付と時刻を取得するサブルーチン、それらを秒などの単位に換算するサブルーチン、引き算するサブルーチンがあれば 実現できます。

○対処方法

チェックを行っている箇所を捜し出して潰すしかないでしょう。 日時の読み取りを BIOS を用いて行っているとすれば、そこをロギングする方法もあります。

○サンプル

プログラムの実行開始時刻と実行終了時刻を比較し、規定値内に入っていなければ無限ループに陥るプログラム CHKEXE1.COMを、実行例とともに図 1.6 として示します。トレースを行ったリブレークポイントを置いて実行した場合には、必ず無限ループに陥りますので注意してください。

■図 1.6 CHKEXE1. ASM ソースリスト -

```
CHKEXE1.ASM
     SYMDEBの機能を無効にするサンプル (4)
     このプログラムは、実行時間をカレンダ時計によって計測し、
     実行が正規に行われているかチェックします.
     注意!
     〇実行が正規に行われていない場合、無限ループに陥ります。
     OCPUは80286を使用しないで下さい。
     ○動作中にクロック周波数を切り替えるのはやめてください。
○インターバルタイマなどを多用している場合,正常に動作しない
     場合が考えられます (PRINTなど)
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 4TH, 1987
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE
     ORG
           100H
CHKEXE1 PROC
           GET_RANGE
                      ;許容範囲を得る
     CALL
     MOV
                      ; 開始時の時刻を読取る
           AH,2CH
     INT
           21H
     MOV
           BEGIN_MIN,CL
                      ; 時刻をセーブ
     MOV
           BEGIN_SEC, DH
     LEA
          DX,MESSAGE
                      ; 警告を表示
     MOV
           AH,9
     INT
           21H
     MOV
          CX,200
                      ; ダミーループ
DUMMY_LOOP:
     PUSH
           CX
     XOR
          CX,CX
           $
     POP
           CX
     LOOP
          DUMMY_LOOP
```

```
MOV
                              ;終了時の時刻を読み取る
               AH,2CH
       INT
               21H
       PUSH
                                秒を待避
               DX
                                分を秒に換算
               AL, CL
       MOV
       XOR
               AH, AH
       MOV
               DX,60
               DX
       MUL
       POP
               DX
       XCHG
               DL , DH
               AX,DX
       ADD
                              ; 分と秒を加える
       PUSH
               AX
       MOV
               AL, BEGIN_MIN
                              ; 分を秒に換算
       XOR
               AH, AH
       MOV
               DX,60
       MUL
               DX
       MOV
               DL BEGIN_SEC
       XOR
               DH, DH
       ADD
               DX, AX
                              ; 秒を加える
       POP
               AX
                                所要時間を算出
               AX,DX
       SUB
                                規定値内に入るか見る大きすぎたらだめ
               AX, RANGE_TOP
       CME
               ABNORMAL
       JA
       CMP
               AX, RANGE_BOTTOM
               NORMAL
                              ; 小さすぎてもだめ
       JNB
ABNORMAL:
                                プログラムを小刻みに実行したことを
       LEA
               DX, BAD
                                                     叱るメッセージ
       MOV
               AH,9
               21H
       INT
                                無限ループ
       JMP
               $
NORMAL:
                                ぶじに終了したことを告げるメッセージ
       LEA
               DX, ENDING
       MOV
               AH,9
       INT
               21H
EXIT:
                              ; プログラム終了
       MOV
               AX,4COOH
       INT
               21H
                              : 許容範囲を算出
               PROC
                       NEAR
GET_RANGE
       PUSH
               ES
       XOR
               AX, AX
               ES,AX
       MOV
                              ; システム情報を取り出す
               AL,ES:[501H]
       MOV
                              ; クロック周波数・CPUを判別する
       AND
               AL,11000000B
               AL,01000000B
                              ; V30,10MHz $ ?
       CMP
               GET_RANGE_EXIT
       JE
               AL,11000000B
                              ; V30,8MHz / ?
       CMP
       JNE
               GET_RANGE_1
                              ; V30,8MHz用の定数をセット
               RANGE_TOP,39
       MOV
               RANGE_BOTTOM, 36
       MOV
        JMP
               GET_RANGE_EXIT
GET_RANGE_1:
               AL,10000000B
                              ; 8086,8MHz / ?
       CMP
        JNE
               GET_RANGE_2
                              ; 8086,8MHz用の定数をセット
       MOV
               RANGE_TOP,39
RANGE_BOTTOM,35
       MOV
        IMP
               GET_RANGE_EXIT
```

```
GET_RANGE_2:
       MOV
              RANGE_TOP,53
                           ; 8086,5MHz用の定数をセット
              RANGE_BOTTOM, 49
       MOV
GET_RANGE_EXIT:
      POP
              FS
       RET
GET_RANGE
              ENDP
RANGE_TOP
                              実行に要する最大秒 (初期値V30/10MHz)
              DW
                     32
                              実行に要する最小秒 (初期値V30/10MHz)
RANGE_BOTTOM
              DW
                     28
                                ェック開始分を格納
BEGIN_MIN
              DB
                              チェック開始秒を格納
BEGIN_SEC
              DR
              13,10
'プログラムは一気に実行させて下さいね.'
MESSAGE DB
       DR.
              13,10,'$'
       DB
              13,10
'プログラムは正規に実行されました。'
FNDING
       DB
       DB
       DB
              13,10,'$'
BAD
       DB
              13,10
'あなたはプログラムを止めましたね?'
       DR
       DB
              13,10,'$'
CHKEXE1 ENDP
CODE
      ENDS
       FND
              CHKEXE1
```

■図 1.6 CHKEXE1. COM ダンプリストー

```
00000000 : E8 6B 00 B4 2C CD 21 88 0E B5 01 88 36 B6 01 8D
                                                                66F
                                                                780
00000010
           16 B7 01 B4 09 CD
                             21
                                B9 C8 OO 51 33 C9 E2 FE 59
00000020
           E2 F8 B4 2C CD 21
                             52
                                8A C1 32 E4 BA 3C 00 F7 E2
                                                                92A
                                                                806
00000030
        : 5A 86 D6 03 C2 50 A0
                                B5 01 32 E4 BA 3C 00 F7
           8A 16 B6 01 32 F6 03 D0 58 2B C2 3B 06 B1 01
                                                          77
                                                                601
00000040
                                                                4RC
00000050
         : 06 3B 06 B3 01 73 0A 8D 16 09 02 B4 09 CD 21
                                                         FR
00000060
        : FE 8D 16 E2 01
                           В4
                             09
                                CD 21
                                       B8 00
                                             4C
                                                CD
                                                   21
                                                      06
                                                         33
                                                                65A
                                                                651
                                24 CO 3C 40 74 32 3C CO
                                                         75
00000070
         : CO 8E CO 26 AO 01
                             05
                                                                4F5
                             00 C7 06 B3 01 24 00 EB 20
                                                         90
08000000
        : OF C7 O6 B1 O1 27
           3C 80 75 OF C7
                                                                48A
00000090
                          06
                             B 1
                                 01
                                    27
                                       00 C7 06 B3 01 23 00
000000A0
         : EB OD 90 C7 06 B1
                             01
                                35 00 C7 06 B3 01 31 00 07
                                                                4F5
                             0.0
                                OD OA 83
                                          76
                                             83 8D 83 4F
                                                          83
                                                                474
        : C3 20 00 1C 00 00
00000080
           89 83 80 82 CD 88 EA 8B 43 82 C9 8E C0 8D 73 82
                                                                936
00000000
         : B3 82 B9 82 C4 89 BA 82 B3 82 A2 82 CB 81 44 OD
                                                                SEE
000000E0
           OA 24 OD OA 83
                          76
                             83
                                8D
                                    83
                                      4F
                                          83
                                             89 83 80 82
                                                         CD
                                                                67F
                             8E
                                CO 8D 73 82 B3 82 EA 82 DC
                                                                9B1
000000F0
         : 90 B3 8B 4B 82 C9
                          44 OD OA 24 OD OA 82 AO 82 C8 82
                                                                67B
00000100
        : 82 B5 82 BD 81
           BD 82 CD 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 FO 8E
                                                              : 8F6
00000110
                                                              . 804
00000120 : 7E 82 DF 82 DC 82 B5 82 BD 82 CB 81 48 0D 0A 24
```

■図 1.6 CHKEXE1. COM 実行例 -

```
A>CHKEXE1
プログラムは一気に実行させて下さいね.
プログラムは正規に実行されました。――規定時間内に実行できる
A>SYMDEB B: ¥CMDS¥CHKEXE1.COM @ - デバッガで動作させてみる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-U (d)
                                                       CALL
30C5:0100 E86B00
                                                                      0165
                                         MOV
30C5:0103 B42C
                                                                       AH,2C
30C5:0105 CD21
                                                       INT
                                                                       21
30C5:0107 880EB501
                                                                       [01B5],CL
                                                       MOV
                                            MOV
LEA
                                                       MOV
                                                                       [01B61,DH
30C5:010B 8836B601
                                                                  DX,[01B7]
30C5:010F 8D16B701
                                                MOV
30C5:0113 B409
                                                                 AH,09
30C5:0115 CD21
                                                       INT
                                                                      21
- U (d)
                                             MOV CX.00C8
PUSH CX
XOR CX.CX
LOOP 011D
POP CX
LOOP 011A
MOV AH.2C
INT 21
30C5:0117 B9C800
30C5:011A 51
30C5:011B 33C9
30C5:011D E2FE
30C5:011F 59
30C5:0120 E2F8
30C5:0122 B42C
30C5:0124 CD21
                                                                               トレースしながら実行
-T100 2
AX=0000 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 IP=016E NV UP EI PL NZ NA PO NC
                                                       PUSH ES
30C5:016E 06
XX=0000 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=30C5 CS=30C5 IP=016F NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C5:016F 33C0
                                                       XOR AX,AX
AX=0000 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=0171 NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0171 8EC0
                                                      MOV ES,AX
AX=0064 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=0000 SS=30C5 CS=30C5 IP=0177 NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0177 24C0
                                                      AND AL,CO
AX=0040 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=0000 SS=30C5 CS=30C5 IP=0179 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30C5:0179 3C40
                                                    CMP AL,40
AX=0040 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=0000 SS=30C5 CS=30C5 IP=017B NV UP EI PL ZR NA PE NC
                                                      JZ 01AF
30C5:017B 7432
AX=0040 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=0000 SS=30C5 CS=30C5 IP=01AF NV UP EI PL ZR NA PE NC 30C5 CD=30C5 CD=30C5 DE=01AF NV UP EI PL ZR NA PE NC 30C5 CD=30C5 CD=3
30C5:01AF 07
                                                       POP
                                                                     FS
AX=0040 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=0103 NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0103 B42C
                                                      MOV AH,2C
AX=2C40 BX=0000 CX=0130 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=0105 NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0105 CD21
                                                       INT
                                                                      21
                                                                                 Get Time
30c5 ES=30c5 CS=30c5 | P=0107 | NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0107 880EB501
                                                    MOV [01B5],CL
                                                                                                                                                 DS:01B5=00
AX=2C00 BX=0000 CX=0D05 DX=0500 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=010B NV UP EI PL ZR NA PE NC
                                                                               IP=010B NV UP EI PL ZR NA PE NC
                                                     MOV [01B6], DH
                                                                                                                                                 DS:01B6=00
30C5:010B 8836B601
AX=2C00 BX=0000 CX=0D05 DX=0500 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=010F NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:010F 8D16B701
                                                LEA DX,[01B7]
                                                                                                                                               DS:01B7=0A0
```

```
AX=2C00 BX=0000 CX=0D05 DX=01B7 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5
                                    IP=0113
                                              NV UP EI PL ZR NA PE NC
                           CS=30C5
30C5:0113 B409
                         MOV
                                AH,09
AX=0900 BX=0000 CX=0D05 DX=01B7
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5
                  CX=0D05 DX=01B7
                                    SP=FFFE
                                             BP=0000
                                                       SI=0000
                                    IP=0115
                                              NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0115 CD21
                         INT
                                21
                                    ;Display String
プログラムは一気に実行させて下さいね。
AX=0924 BX=0000 CX=0D05 DX=01B7 SP=FFFE BP=0000
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=0117 NV UP E
                                                       SI=0000 DI=0000
                                              NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0117 B9C800
                         MOV
                                 CX.DDC8
                                    SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=0924 BX=0000 CX=00C8 DX=01B7
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5
                                    IP=011A
                                              NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:011A 51
                         PUSH
                                CX
AX=0924 BX=0000
                  CX=00C8 DX=01B7
                                    SP=FFFC BP=0000
                                                       SI = 0000
                                                                DI = 0000
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=011B NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:011B 33C9
                         XOR
                                 CX,CX
                 CX=0000 DX=01B7 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=0924 BX=0000
                                    IP=011D
                                              NV UP EI PL ZR NA PE NC
DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5
30C5:011D E2FE
                         LOOP
                               011D
^ C 🔊
                                    ーループを切る
- U (如
30C5:011F 59
                         POP
                                 CX
30C5:0120 E2F8
                         LOOP
                                 011A
30C5:0122 B42C
                         MOV
                                 AH, 20
30C5:0124 CD21
                         INT
                                 21
3005:0126 52
                         PUSH
                                 DX
30C5:0127 8AC1
                         MOV
                                 AL,CL
30C5:0129 32E4
                         XOR
                                 AH, AH
30C5:012B BA3C00
                         MOV
                                 DX,003C
-G122 4
                                   --終わりまで一気に実行
         BX=0000 CX=0000 DX=01B7
                 CX=0000 DX=01B7 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=000 SS=30C5 CS=30C5 IP=0122 NV UP EI PL ZR NA PE NC
                                                       SI=0000 DI=0000
AX = 0.924
DS=30C5 ES=30C5
                         MOV
30C5:0122 B42C
                                AH,2C
- G 🗐
あなたはプログラムを止めましたね?――時間がかかりすぎた
```

■インターバルタイマを用いる

○考え方

日付と時刻を読み取って時間差を求めるという静的な方法に対して、こちらは動的に時間を計測するものです。カレンダ時計を用いる場合と同様に、実際に、実行される時間が長いため、指定時間内にはプログラムが実行できないことを利用します。

○実現方法

周期的に入る割り込み (インターバルタイマ割り込み) を検出し、 プログラム中の 2 箇所以上のポイントで、実行中に何回割り込みが 入ったかをカウントします。回数が規定範囲外にあれば実行中断と みなせます。

具体的には、プログラムの先頭でタイマを初期化しておき、割り 込みの入るたびにカウンタを増加します。次に、チェックポイント で割り込みを停止させカウンタの内容を参照します。以上の手順を 書き表せば、次のようになるでしょう。

UPPER EQU

100

LOWER EQU

200

TIME_COUNT DW 0

; タイムカウンタ

VOM

TIME_COUNT.O: カウンタのクリア

CALL

INIT_TIMER ; タイマの初期化

: チェックアウト前に行うへき処理

CALL

ABORT_TIMER:タイマの停止

CMP

COUNT,LOWER; 少ないか?

JB

ABORT

CMP

COUNT.UPPER;多いか?

JA

ABORT

; 引続き正常な処理を行う

ABORT:

JMP

BORT

:無限ループに陥る

プログラムの流れを特に説明する必要はないでしょうが、いちおう説明しておきますと、まず設けられている変数 TIME- COUNT は、インターバルタイマが入るたびに増加し、時間経過をダイナミック に計測 します。処理が終ればタイマは停止され TIME-COUNT が参照されます。このとき、TIME-COUNT が UPPER と LOWER の範囲になければ、無限ループに陥ります。

○対処方法

カレンダ時計を用いている場合と同様、チェックを行っている箇所を捜し出し潰すしかないでしょう。インターバルタイマの動作を停止させてしまうという方法もあります。

○サンプル

インターバルタイマによって時間を計測し、規定時間に入っているかどうかを調べ、入っていなければ無限ループに陥るプログラム CHKEXE2.COM を、実行例と共に図 1.7 として示します。

トレースを行ったリブレークポイントを置いて実行した場合には、 間違いなく無限ループに陥りますので注意してください。

■図 1.7 CHKEXE2. ASM ソースリスト・

CHKEXE2.ASM

SYMDEBの機能を無効にするサンプル (5)

このプログラムは、実行時間をインターバルタイマによって計測し、 実行が正規に行われているかチェックします.

○実行が正規に行われていない場合、無限ルーブに陥ります。

O CPUは80286を使用しないで下さい。 〇動作中にクロック周波数を切り替えるようなことはしないで

下さい。 〇インターバルタイマなどを多用した場合には、正常に動作しない ことがあります。

COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.

```
; LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
 VECTORS SEGMENT AT 0
        ORG
                7*4
 VECTORT DD
                               タイムアウト時に呼ばれるエントリ
                7
                              ; ハードウェアによって発生するタイマ割り込み
 VECTOR8 DD
 VECTORS ENDS
 CODE
        SEGMENT
        ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
        ORG
                100H
 CHKEXE2 PROC
        JMP
                MAIN
 VECTOR_SAVE7
                                本来のINT 07Hベクタ
本来のINT 08Hベクタ
                DD
 VECTOR_SAVE8
                DD
 TIME_COUNT
                                秒カウンタ
                DW
                       32*100 ; 実行に要する最大秒 (10ms,初期値V30/10MHz) 28*100 ; 実行に要する最小秒 (10ms,初期値V30/10MHz)
 RANGE_TOP
                DW
 RANGE_BOTTOM
                DW
 MAIN:
                              ; 許容範囲を得る
                GET_RANGE
        CALL
                              : 秒カウンタを初期化する
: インターパルタイマを初期化する
        MOV
                TIME_COUNT,O
        CALL
:
        LEA
                DX, MESSAGE
                              ;警告を表示
        MOV
                AH,9
         INT
                21H
        MOV
                CX,200
                              ; ダミーループ
 DUMMY_LOOP:
         PUSH
                CX
                CX,CX
        XOR
        LOOP
                $
        POP
                CX
                DUMMY_LOOP
        LOOP
                              ; インターパルタイマの停止
         CALL
                ABORT_TIMER
         MOV
                AX,TIME_COUNT ; 所要時間を取り出す
         CMP
                AX, RANGE_TOP
                              ; 規定値内に入るか見る
; 大きすぎたらだめ
         JA
                ABNORMAL
         CMP
                AX, RANGE_BOTTOM
         JNB
                NORMAL
                              : 小さすぎてもだめ
 ABNORMAL:
                              : プログラムを小刻みに実行したことを
         LEA
                DX, BAD
        MOV
                AH,9
                                                   叱るメッセージ
         INT
                21H
         JMP
                $
                              ; 無限ループ
 NORMAL:
        LEA
                DX, ENDING
                              ; ぶじに終了したことを告げるメッセージ
        MOV
                AH,9
         INT
                21H
```

```
EXIT:
       MOV
              AX,4COOH
                       : プログラム終了
       INT
              21H
                     NEAR : インターパルタイマの初期化
INIT_TIMER
              PROC
       ASSUME DS: VECTORS, ES: NOTHING
       STI
       PUSH
       PUSH
              FS
       XOR
              AX,AX
       MOV
              DS,AX
              AX, VECTOR8 ; 本来のINT 08Hに対する割り込みベクタを取り出
       LES
す
                                           ; オフセットをセーブ
       MOV
              WORD PTR VECTOR_SAVE8,AX
                                           ; セグメントをセーブ
              WORD PTR VECTOR_SAVE8+2,ES
       MOV
                            : 本来のINT O7Hに対する割り込みベクタを取り出
              AX, VECTOR7
       LES
b
                                       ; オフセットをセーブ
: セグメントをセーブ
              WORD PTR VECTOR_SAVE7,AX
       MOV
              WORD PTR VECTOR_SAVE7+2,ES
       MOV
                                            ; ベクタを設定する
              WORD PTR VECTOR8, OFFSET COUNT_UP
       MOV
              WORD PTR VECTOR8+2,CS
       MOV
       POP
              FS
                            ; インターパルタイマの起動
       MOV
              AH,2
                            , ダミー (時間を最大に設定)
; ダミー
       MOV
              CX,0
       LEA
              BX, NULL
       INT
              1 CH
       POP
              DS
       RFT
INIT_TIMER
              ENDP
                    NEAR : インターパルタイマの停止
ABORT_TIMER
              PROC
       ASSUME DS: VECTORS, ES: NOTHING
       STI
       PUSH
              DS
       PUSH
              FS
                            : クイマ割り込みを禁止
       IN
              AL,02H
       OR
              AL,1
       OUT
              02H,AL
       XOR
              AX,AX
       MOV
              DS,AX
              AX, VECTOR_SAVE7 ; 本来のベクタに値を戻す
WORD PTR VECTOR7, AX
       LES
       MOV
              WORD PTR VECTOR7+2,ES
       MOV
              AX, VECTOR_SAVE8; 本来のベクタに値を戻す
       LES
              WORD PTR VECTOR8, AX
       MOV
              WORD PTR VECTOR8+2,ES
       MOV
       POP
              ES
       POP
              DS
       RET
ABORT_TIMER
              FNDP
                             ; 1秒ごとに呼ばれるルーチン
COUNT_UP
              PROC
       ASSUME
              DS: NOTHING, ES: NOTHING, SS: NOTHING
       STI
       PUSH
              \Delta X
              TIME_COUNT
                            ; 秒カウンタをアップさせる
       INC
       MOV
              AL,20H
       OUT
              OOH, AL
                             ; EOI 処理
       POP
              AX
       IRET
COUNT_UP
              ENDP
NULL
       PROC
                             ; タイムアウト時に呼ばれる (INT O7H) が無視
```

```
IRET
                                ; ダミー処理
NULL
        ENDP
                                ; 許容範囲を算出
GET_RANGE
                PROC
                        NEAR
        PUSH
                ES
        XOR
                AX, AX
        MOV
                ES, AX
                               ; システム情報を取り出す
; クロック周波数 • C P U を判別する
        MOV
                AL,ES:[501H]
        AND
                AL,11000000B
                                ; V30,10MHz 1 ?
        CMP
                AL,01000000B
        JE
                GET_RANGE_EXIT
        CMP
                AL,11000000B
                                ; V30,8MHz b ?
        JNE
                GET_RANGE_1
                RANGE_TOP,39*100
                                   ; V30,8MHz用の定数をセット
        MOV
                RANGE_BOTTOM, 36*100
        MOV
        JMP
                GET_RANGE_EXIT
GET_RANGE_1:
                AL,10000000B
                               ; 8086,8MHz b ?
        CMP
        JNE
                GET_RANGE_2
                RANGE_TOP,39*100
RANGE_BOTTOM,35*100
                                       ; 8086,8MHz用の定数をセット
        MOV
        MOV
        JMP
                GET_RANGE_EXIT
GET_RANGE_2:
                RANGE_TOP,53*100
                                        ; 8086,5MHz用の定数をセット
        MOV
        MOV
                RANGE_BOTTOM, 49*100
GET_RANGE_EXIT:
        POP
                ES
        RET
GET_RANGE
                ENDP
MESSAGE DB
                13,10
'プログラムは一気に実行させて下さいね。'
        DB
                13,10,'$'
        DB
ENDING
        DB
                13,10
'プログラムは正規に実行されました。'
        DB
                13,10,'$'
        DB
BAD
        DB
        DB
                'あなたはプログラムを止めましたね?'
        DB
                13,10,'$'
CHKEXE2 ENDP
CODE
        ENDS
        END
                CHKEXE2
```

■図 1.7 CHKEXE2. COM ダンプリスト -

```
00000000 : EB OF 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 OC FO
                                                             : 306
00000010 : 0A E8 B4 00 C7 06 0B 01 00 00 E8 3C 00 8D 16 11
                                                               457
00000020 : 02 B4 09 CD 21 B9 C8 00 51 33 C9 E2 FE 59 E2 F8
                                                             : 88F
00000030 : E8 5F 00 A1 0B 01 3B 06 0D 01 77
                                            06
                                               3 B
                                                  06 OF 01
                                                               311
00000040 : 73 0A 8D 16 63 02 B4 09 CD 21 EB FE
                                                  16 3C 02
                                               8D
00000050 : B4 09 CD
                    21
                       B8 00
                             4C CD 21 FB
                                         1E 06
                                               33 CO 8E D8
                                                             : 715
00000060 : C4 06 20 00 36 A3 07 01 36 8C 06 09 01
                                                  C4 06 1C
                                                             . 383
00000070 : 00 36 A3 03 01 36 8C 06 05 01 C7 06 20 00 BA 01
00000080 : 8C OF 22 00 07
                          B4 02 B9 00 00 8D
                                            1 E
                                                C7
                                                   01
00000090 : 1F C3 FB
                    1E 06 E4 02 0C 01 E6 02 33 C0 8E D8 36
                                                             : 66B
000000A0 : C4 06 03 01 A3
                          1C 00 8C 06 1E 00 36 C4 06 07 01
                                                             : 345
000000B0 : A3 20 00 8C 06 22 00 07
                                   1F C3 FB 50 2E
                                                  FF
                                                      06 OB
00000000 : 01 B0 20 E6 00 58 CF CF 06 33 CO 8E CO 26 AO 01
                                                             : 6BB
000000D0 : 05 24 C0 3C
                      40 74 38 3C CO 75 11 2E C7
                                                  06 00 01
                                                             . 490
000000E0 : 3C OF 2E C7 O6 OF 01 10 OE EB 24 90 3C
                                                  80
                                                     75 11
                                                             : 455
000000F0 : 2E C7 06 0D 01 3C 0F 2E C7 06 0F 01
                                               AC OD EB OF
                                                             : 412
00000100
        : 90 2E C7
                    06 OD 01 B4 14 2E C7 06 OF
                                                01
                                                   24
                                                     13 07
                                                             : 3AA
00000110 : C3 0D 0A 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80
                                                  82 CD 88
                                                               79B
00000120 : EA 8B 43 82 C9 8E CO 8D 73 82 B3 82 B9 82 C4 89
                                                             : 990
00000130
         : BA 82 B3 82 A2 82 CB 81 44 OD OA 24
                                               OD
                                                  OA
                                                      83
00000140 : 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 CD 90 B3 8B 4B 82 C9
                                                             : 844
00000150 : 8E CO 8D 73 82 B3 82 EA 82 DC 82 B5 82 BD 81 44
                                                             : 988
00000160 : OD OA 24 OD OA 82 AO 82 C8 82 BD 82 CD 83 76 83
                                                             : 608
00000170 : 8D 83 4F 83 89 83 80 82 F0 8E 7E 82 DF 82 DC 82
                                                             : 92D
00000180 : B5 82 BD 82 CB 81 48 0D 0A 24
                                                             : 445
```

■図 1.7 CHKEXE2. COM 実行例 -

```
A>CHKEXE2
                                    - ダイレクトに実行する
プログラムは一気に実行させて下さいね。
プログラムは正規に実行されました。――正常に終了する
A>SYMDER B: ¥CMDS¥CHKEXE2 COM 4
                                   デバッガで動作させる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-U (4)
30C5:0100 EBOF
                          JMP
                                 0111
3005:0102 90
                          NOP
                          ADD
3005:0103 0000
                                 [BX+SI],AL
30C5:0105 0000
                          ADD
                                 [BX+SI],AL
30C5:0107 0000
                                 [BX+SI],AL
                          ADD
30C5:0109 0000
                         ADD
                                 [BX+SI],AL
                                 [BX+SI],AL
30C5:010B 0000
                          ADD
30C5:010D 800CF0
                         OR
                                 Byte Ptr [SI],FO
-U (4)
30C5:0110 OAE8
                                 CH,AL
30C5:0112 B500
                          MOV
                                 CH,00
30C5:0114 C7060B010000
                          MOV
                                 Word Ptr [010B],0000
30C5:011A E83D00
                          CALL
                                 015A
30C5:011D 8D161202
                          IFA
                                 DX,[0212]
30C5:0121 B409
                          MOV
                                 AH,09
30C5:0123 CD21
                          INT
                                 21
30C5:0125 B9C800
                         MOV
                                 CX,00C8
-G125 🗐
                                 ----ループの手前まで実行させる
プログラムは一気に実行させて下さいね。
AX=0924 BX=01C8 CX=0000 DX=0212 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=0125 NV UP EI PL ZR NA PE NC
```

```
MOV
                                      CX,00C8
30C5:0125 B9C800
-U (4)
30C5:0128 51
                             PUSH
                                      CX
                                      CX,CX
3005:0129 3309
                             XOR
                             LOOP
                                      012B
30C5:012B E2FE
30C5:012D 59
                             POP
                                      CX
                                      0128
30C5:012E E2F8
                             LOOP
                              CALL
30C5:0130 E86000
                                      0193
30C5:0133 A10B01
                             MOV
                                      AX,[010B]
30C5:0136 3B060D01
                             CMP
                                      AX,[010D]
-G130 🔊
                                          -ループを終了させる
AX=0924 BX=01C8 CX=0000 DX=0212 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=30C5 ES=30C5 SS=30C5 CS=30C5 IP=0130 NV UP EI PL ZR NA PE NC
30C5:0130 E86000
                             CALL
                                      0193
-G 🔊
                                          一気に実行
```

あなたはプログラムを止めましたね?一時間がかかりすぎた

■タイムアウト割り込みを用いる

○考え方

インターバルタイマを利用するのですが、実際に時刻のカウントはせず、規定時間までに処理が終了できるかどうかを判別します。

○実行方法

インターバルタイマの機能には一定時間ごとの割り込み発生と、一定時間経過後の割り込み発生があります。ここでは、この一定時間経過後の割り込みを利用します。まず、何秒後にタイムアウトにするかを設定します。またプログラム中では、タイムアウトになるまでに、行うべき処理をすべて行ったかどうかを表すフラグを初期化し、行ったならばその時点でフラグをセットします。タイムアウト処理ルーチンではそのフラグを参照し、処理が未完であれば無限ループに陥ります。以上の手順を書き表せば、次のようになります。

COMPLETE-FLAG DB O ; 処理終了フラグ

CALL NIT_TIMER ;タイマの初期化

······· ;タイムアウト前に行うべき処理

MOV COMPLETE_FLAG,-1 ; 処理終了フラグの

セット

TIMEOUT PROC FAR ;タイムアウト時の処理を行う関数

PUSH AX

MOV AX, COMPLETE_FLAG

CMP AX,-1

JNE \$;処理未終了ならば無限ループ

POP AX

TRET

.

TIMEOUT ENDP

•••••

ここで、流れを特に説明する必要はないでしょうが、一応説明しておきますと、まず設けられている変数 COMPLETE- FLAG は、タイムアウト前に済ませておくべき処理を実行終了したらセットされるものです。また、プロシージャの内容が書かれていませんが、INIT-TIMER はタイマを初期化するプロシージャです。プロシージャ TIME-OUT では、セットされているはずの変数 COMPLETE- FLAG を参照し、セットされていなければ、処理が未終了として無限ループに陥ります。処理が終了していればそのまま戻ります。

○対処方法

基本的には先の3例と同様です。チェックを行っている箇所を捜 し出して潰します。

○サンプル

インターバルタイマによって、処理がきちんと終了しているかどうかを調べて、そうでなければ無限ループに陥るプログラム CHKEXE3.COM と、その実行例を図 1.8 として示します。トレースを行ったリブレークポイントを置いて実行した場合には、間違いなく無限ループに陥りますので注意してください。

■図 1.8 CHKEXE3. ASM ソースリスト・

```
; ****************************
      CHKEXE3 ASM
       SYMDEBの機能を無効にするサンプル(6)
       このプログラムは、実行時間に制限を設け、タイムアウト割り込みにによって実行が正規に行われているかチェックします.
       注意!
       〇実行が正規に行われていない場合,無限ループに陥ります。
       ○ CPUには80286を使用しないで下さい。
○ 動作中にクロック周波数を切り替えないで下さい。
       COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
       LAST MODIFIED ON FEBRUARY 6TH, 1987
CODE
       SEGMENT
      ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
       ORG
              100H
CHKEXE3 PROC
              MAIN
      JMP
                            ; 実行に要する時間
; 処理終了フラグ
                     32*100
              DW
EXEC_TIME
COMPLETE_FLAG
              DW
                     7
                            ; チェック終了フラグ
CHECKED_FLAG
MAIN:
              COMPLETE_FLAG、O : 処理終了フラグを初期化する
CHECKED_FLAG、O : チェック終了フラグを初期化する
GET_NEEDED : 実行に要する時間を得る
INIT_TIMER : インターパルタイマを初期化する
       MOV
       MOV
       CALL
              INIT_TIMER
       CALL
```

```
LEA
              DX, MESSAGE
                             ; 警告を表示
       MOV
              ΔH. Q
       INT
              21H
       MOV
              CX,200
                            ; ダミーループ
DUMMY_LOOP:
       PUSH
              CX
       XOR
              CX,CX
       LOOP
              $
       POP
              CX
       LOOP
              DUMMY_LOOP
              COMPLETE_FLAG.-1 ; 処理終了フラグのセット
DX,ENDING ; ぶじに終了したことを告げるメッセージ
       MOV
       LEA
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
WAIT_LOOP:
              AX, CHECKED_FLAG: チェックは済んでいるかチェック
       MOV
       CMP
              AX,-1
       JNE
              WAIT_LOOP
                             : プログラム終了
       MOV
              AX,4COOH
              21H
       INT
INIT_TIMER
              PROC
                     NEAR
                             ; インターバルタイマの初期化
       MOV
                             ; インターバルタイマの起動
              AH,2
       MOV
                             ; タイムアウトまでの時間
              CX,EXEC_TIME
       LEA
              BX, TIMEOUT
                             ; タイムアウト時に呼ばれるルーチン
       INT
              1 CH
       RET
              ENDP
INIT_TIMER
TIMEOUT PROC
                     ; タイムアウト時に呼ばれて実行終了をチェック
       PUSH
              \Delta X
              AX,CS:COMPLETE_FLAG ; 処理終了フラグを参照
       MOV
       CMP
              AX, -1
       JE ·
              TIMEOUT_EXIT
TIMEOUT_LOOP:
       MOV
              AH,17H
                             ; ブザーを小刻みにならす
       INT
              18H
       XOR
              CX,CX
       LOOP
              $
       MOV
              AH,18H
       INT
              18H
       XOR
              CX,CX
       LOOP
       JMP
              TIMEOUT_LOOP
TIMEOUT_EXIT:
      MOV
              CS: CHECKED_FLAG, AX ; チェック済フラグをセット
       POP
              AX
       IRET
TIMEOUT ENDP
GET_NEEDED
              PROC
                     NEAR ; 実行所要時間を算出
      PUSH
              ES
              AX,AX
       XOR
      MOV
              ES,AX
      MOV
              AL,ES:[501H]
                             ; システム情報を取り出す
              AL,11000000B
                             ; クロック 周 波 数 • C P U を 判 別 す る
      AND
      CMP
              AL,01000000B
GET_NEEDED_EXIT
                             ; V30,10MHz か?
       JE
```

```
CMP
              AL,11000000B ; V30,8MHzか?
       JNE
              GET_NEEDED_1
       MOV
              EXEC_TIME,39*100
                                   ; V30,8MHz用の定数をセット
              GET_NEEDED_EXIT
       .IMP
GET_NEEDED_1:
      CMP
              AL,10000000B ; 8086,8MHz 2 ?
              GET_NEEDED_2
       INF
       MOV
              EXEC_TIME,39*100
                                  ; 8086,8MHz用の定数をセット
       JMP
              GET_NEEDED_FXIT
GET_NEEDED_2:
              EXEC_TIME,53*100
       MOV
                                    ; 8086,5MHz用の定数をセット
GET_NEEDED_EXIT:
       POP
              ES
       RET
GET_NEEDED
              ENDP
MESSAGE DB
              13,10
'プログラムは一気に実行させて下さいね。'
       DB
       DB
              13,10,'$'
ENDING
       DB
              13.10 プログラムは正規に実行されました。
       DB
              13,10,'$'
       DB
CHKEXE3 ENDP
CODE
      ENDS
       END
              CHKEXE3
```

■図 1.8 CHKEXE3. COM ダンプリスト -

```
00000000 : EB 07 90 80 0C 00 00 00 07 06 05 01 00 00 C7
                                                             . 348
00000010 : 06 07 01 00 00 E8 60 00 E8 2E 00 8D 16 A9 01 B4
                                                             : 460
00000020 : 09 CD 21 B9 C8 00 51 33 C9 E2 FE 59 E2 F8 C7 06
00000030 : 05 01 FF FF
                       8D 16 D4 01 B4 09 CD 21 A1 07 01 3D
                                                             : 60D
00000040 : FF FF 75 F8
                       B8 00 4C CD 21 B4 02 8B 0E 03 01 8D
                                                             : 730
00000050 : 1E 56 01 CD
                       1C C3 50 2E A1 05 01 3D FF FF
                                                     74
                                                         12
                                                             : 607
00000060 : B4 17 CD 18 33 C9 E2 FE B4 18 CD 18 33 C9 E2 FE
                                                             : 919
00000070 :
           EB EE 2E A3 07 01
                             58 CF 06 33 CO 8E CO 26 AO 01
                                                             : 6E7
00000080 : 05 24 CO 3C 40
                          74 20 3C CO 75 09 C7 06 03 01 3C
                                                              : 480
00000090 : OF EB 14 90 3C 80 75 09 C7 06 03 01 3C OF EB 07
                                                             : 4F6
000000000 : 90 07 06 03 01
                          R4
                             14 07 C3 OD OA 83 76 83 8D 83
                                                               596
000000B0 : 4F 83 89 83 80 82 CD 88 EA 8B 43 82 C9 8E CO 8D
                                                               913
000000C0 : 73 82 B3 82
                       B9
                          82
                             C4 89 BA 82 B3 82 A2 82 CB 81
                                                               993
000000D0 : 44 0D 0A 24 0D 0A 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80
                                                               580
000000E0 : 82 CD 90 B3 8B 4B 82 C9 8E C0 8D 73 82 B3 82 EA
                                                             : 942
000000F0 : 82 DC 82 B5 82 BD 81 44 0D 0A 24
                                                               4D4
```

■図 1.8 CHKEXE3. COM 実行例

A>CHKEXE3

```
プログラムは一気に実行させて下さいね。
プログラムは正規に実行されました。――正常に終了する
A>SYMDEB B:¥CMDS¥CHKEXE3.COM 🗐 デバッガで動作させる
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-U [4]
2F79:0100 EB07
                            JMP
                                    0109
2F79:0102 90
                            NOP
2F79:0103 800C00
                                    Byte Ptr [SI],00
                            OR
2F79:0106 0000
                            ADD
                                    [BX+SI],AL
2F79:0108 00C7
                            ADD
                                    BH, AL
2F79:010A 06
                            PUSH
2F79:010B 050100
                            ADD
                                    AX,0001
2F79:010E 00C7
                            ADD
                                    BH, AL
-U109 @
2F79:0109 C70605010000
                            MOV
                                    Word Ptr [0105],0000
2F79:010F C70607010000
                            MOV
                                    Word Ptr [0107],0000
2F79:0115 E86000
                            CALL
                                    0178
2F79:0118 E82E00
                            CALL
                                    0149
2F79:011B 8D16A901
                                    DX,[01A9]
                            IFΔ
2F79:011F B409
                            MOV
                                    AH,09
2F79:0121 CD21
                            INT
                                    21
2F79:0123 B9C800
                            MOV
                                    CX,00C8
-G123 2
                                       ーループの手前まで実行、この時点でタイマは動いている
プログラムは一気に実行させて下さいね.
AX=0924 BX=0156 CX=0C80 DX=01A9 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=2F79 ES=2F79 SS=2F79 CS=2F79 IP=0123 NV UP EI PL ZR NA PE NC
2F79:0123 B9C800
                           MOV
                                   CX,00C8
-U [d]
2F79:0126 51
                            PUSH
                                    CX
2F79:0127 33C9
                            XOR
                                    CX,CX
2F79:0129 E2FE
                            LOOP
                                    0129
2F79:012B 59
                            POP
                                    CX
2F79:012C E2F8
                            LOOP
                                    0126
                                    Word Ptr [0105],FFFF
2F79:012E C7060501FFFF
                            MOV
2F79:0134 8D16D401
                            LEA
                                   DX,[01D4]
2F79:0138 B409
                            MOV
                                   AH,09
-T100 [4]
AX=0924 BX=0156 CX=00C8 DX=01A9 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=2F79 ES=2F79 SS=2F79 CS=2F79 IP=0126 NV UP EI PL ZR NA PE NC
                           PUSH
2F79:0126 51
                                   CX
AX=0924 BX=0156 CX=00C8 DX=01A9 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=2F79 ES=2F79 SS=2F79 CS=2F79 IP=0127 NV UP EI PL ZR NA PE NC
2F79:0127 33C9
                            XOR
                                   CX,CX
AX=0924 BX=0156 CX=0000 DX=01A9 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=2F79 ES=2F79 SS=2F79 CS=2F79 IP=0129 NV UP EI PL ZR NA PE NC
2F79:0129 E2FE
                           LOOP 0129
^ C (到
                                        - ルーフを切る
-U (d)
2F79:012B 59
                            POP
                                    CX
2F79:012C E2F8
                                    0126
                            LOOP
                                    Word Ptr [0105], FFFF
2F79:012E C7060501FFFF
                            MOV
2F79:0134 8D16D401
                            LEA
                                    DX,[01D4]
2F79:0138 B409
                            MOV
                                    AH,09
2F79:013A CD21
                            INT
2F79:013C A10701
                            MOV
                                    AX,[0107]
2F79:013F 3DFFFF
                            CMP
                                    AX, FFFF
-G [4]
                                      一一気に実行
                                       ---このあたりでブザーが鳴ってしまう
```

――ダイレクトに宝行

1.4 常駐型ツールに対抗する

○考え方

SYMDEBは MS-DOS に準拠したツールであり、あまりにも簡単に封じられてしまうため、最近では、強力な解析機能を備えたツールが登場しています。その中には、MS-DOS とは関係のないメモリ空間に位置し、MS-DOS の管理を受けずに動作するものもあります。これらを封じるためのテクニックの一つを、ここで紹介します。

○実現方法

実現は簡単であまり完璧とはいえませんが、自分の存在する領域 以降や、VRAM など MS-DOS で直接使用しない領域をすべて破 壊してしまう方法が考えられます。ここで重要なのは、システムの 設定したメモリサイズなど信用せずに、すべて自分で調査して破壊 に移ることです。

○サンプル

メモリの実装されている領域すべて(すでにシステムの存在している領域を除く)を破壊するプログラム CLRMEM.COM を、図 1.9 として示します。 VRAM 等も破壊しますので表示は乱れて、グラフィック VRAM に RAM ディスクを構築していた場合には、内容が破壊されてしまいますので注意してください。

■図 1.9 CLRMEM. ASM ソースリスト -


```
CLRMEM. ASM
      システム領域以外のメモリをすべて破壊するサンブル
      このプログラムは、MS-DOSや自らで使用されていない領域を、
      VRAMを含めてすべて破壊するものです. よって, 画面は乱れ,
      RAMディスク等をGVRAM上に構築している場合には、すべて破壊され
      ますので注意して下さい。
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
CODE
     SEGMENT
     ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE,SS:CODE
           100H
     ORG
CLRMEM PROC
     LEA
           SP,STACK
                      ;ローカルスタックの設定
                      ; 警告を表示
     LEA
           DX, MESSAGE
           AH,9
     MOV
     INT
           21H
                      ; 自らの終端を絶対アドレスへ変換
     MOV
           AX,CS
           DX,DX
     XOR
                       : 32ビットの左シフト
     SAL
           AX,1
     RCL
           DX,1
           AX.1
     SAL
           DX,1
     RCL
     SAL
           AX,1
     RCL
           DX,1
     SAL
           AX,1
           DX,1
     RCI
           AX,OFFSET STACK: オフセットを加える
     ADD
           DX,0
                      ; 上位へ繰り上げる
     ADC
                       ; オフセット部を待避
     PUSH
           AX
           AX,DX
                       ; セグメント部の切り出し
     MOV
     XCHG
           AL AH
     MOV
           CL,4
           AX,CL
     SHL
                       ; ES=未使用領域セグメント
     MCV
           ES,AX
     MOV
           DS, AX
     POP
           DI
                       : D I = 未使用領域オフセット
     XOR
           CX,CX
                       ; 破壊するパイト数を計算
     SUB
           CX,DI
     MOV
           SI,DI
     CLD
DESTROY1:
     LODSB
     NOT
           AL
                       ; ピット反転をする破壊行為
     STOSB
     LOOP
           DESTROY1
DESTROY2:
     MOV
           AX,ES
                       ; セグメントがメインRAMの終端かチェックする
     CMP
           AX,9000H
           DESTROY3
                       : VRAMの破壊へ
     JE
```

```
AX,1000H
                          :次の物理セグメントへ
       ADD
       MOV
              ES, AX
              DS, AX
       MOV
                            : 転送アドレスをセット
              SI,SI
       XOR
              DI,S!
       MOV
                            : 転送パイト数をセット
       MOV
              CX,SI
DESTROY2_LOOP:
       LODSB
                            : ビットをシフトする破壊行為
       ROL
              AL,1
       STOSB
              DESTROY2_LOOP
       LOOP
                           ; 次の物理セグメントへ
       JMP
              DESTROY2
                            : テキストVRAMの破壊
DESTROY3:
                             テキストVRAMのセグメント
              AX, OAOOOH
       MOV
       MOV
              ES,AX
       MOV
              DS.AX
                            ; 転送アドレスをセット
              SI,SI
       XOR
       MOV
              DI,SI
                            ; 転送ワード数をセット
              CX,8000H/2
       MOV
DESTROY3_LOOP:
       LODSW
                           ;上下を交換する破壊行為
       XCHG
              AL, AH
       STOSW
              DESTROY3_LOOP
       LOOP
                       : 拡張 GVRAMをアクティブにする
       MOV
              AL,1
       OUT
              6AH, AL
                            : バンク 0 から始める
       XOR
              AL, AL
       PUSH
              AX
                            ; グラフィックVRAMを破壊(青,赤)
DESTROY4:
              OASH, AL
                             バンクを選択
       OUT
                            ;
                              グラフィックVRAMのセグメント
       MOV
              HOO8AO,XA
       MOV
              ES, AX
              DS . AX
       MOV
                            ; 転送アドレスをセット
       XOR
              SI,SI
       MOV
              DI,SI
                            ; 転送ワード数をセット
              CX,8000H
       MOV
DESTROY4_LOOP:
       LODSW
                            ; ビットを回転する破壊行為
       ROR
              AX,1
       STOSW
       LOOP
              DESTROY4_LOOP
                            ; グラフィックVRAMを破壊 (緑)
DESTROY5:
                            : グラフィックVRAMのセグメント
              AX, OB8OOH
       MOV
              ES,AX
       MOV
       MOV
              DS, AX
                            ; 転送アドレスをセット
       XOR
              SI,SI
              DI,SI
       MOV
       MOV
              CX,4000H
                              転送ワード数をセット
DESTROY5_LOOP:
       LODSW
                            ; ピットを回転する破壊行為
       ROR
              AX,1
       STOSW
              DESTROY5_LOOP
       LOOP
                            ; グラフィックVRAMを破壊(拡張)
; グラフィックVRAMのセグメント
DESTROY6:
              AX,0E000H
       MOV
```

```
MOV
              ES,AX
       MOV
              DS,AX
       XOR
                            ; 転送アドレスをセット
              SI,SI
       MOV
              DI,SI
       MOV
              CX,4000H
                            ; 転送ワード数をセット
DESTROY6_LOOP:
       LODSW
                            ; ビットを回転する破壊行為
       ROR
              AX,1
       STOSW
       LOOP
              DESTROY6_LOOP
       POP
              ΔX
       INC
                            ; 次のパンクへ
              AL
                            : 0, 1 バンクを破壊したか?
       CMP
              Δ1.2
              DESTROY4
       JB
       MOV
              AX,CS
              DS , AX
       MOV
      LEA
                           ; 結果を表示
              DX, ENDING
      MOV
              AH,9
       INT
              21H
                           : プログラム終了
      MOV
              AX,4COOH
       INT
              21H
MESSAGE DB
             13,10
              'VRAMを含めてメモリをクリアします。'
      DR
      DB
             13,10,'$'
ENDING
      DB
             13,10
              'メモリはクリアされました。'
      DR
             13,10,'$'
      DB
      DW
             128 DUP(?)
                          ; ローカルスクック
STACK
      LABEL
             WORD
                            ; ローカルスタックポインタ
CLEMEN ENDP
CODE
      ENDS
      END
             CLRMEM
```

■図 1.9 CLRMEM. COM ダンプリスト -

```
00000000 : 8D 26 14 03 8D 16 CE 01 B4 09 CD 21 8C C8 33 D2
                                                             : 640
00000010 : D1 E0 D1 D2 D1 E0 D1 D2 D1 E0 D1 D2 D1 E0 D1 D2
                                                             : D50
00000020
        : 05 14 03 83 D2
                          00 50 8B C2 86 C4 B1 O4 D3 E0 8E
00000030
        : CO 8E D8 5F 33
                          C9 2B CF 8B F7 FC AC F6 DO AA E2
                                                             : AF7
00000040
        : FA 8C CO 3D 00
                          90
                             74
                                15 05 00 10 8E CO 8E D8 33
                                                             : 698
00000050
        : F6 8B FE 8B CE
                          AC DO CO AA E2 FA EB E4 B8 OO AO
                                                             : BC1
00000060 : 8E CO 8E D8 33 F6 8B FE B9 00 40 AD 86 C4 AB E2
                                                             : 9E3
00000070
        : FA BO 01 E6 6A
                          32
                             CO 50 E6 A6 B8 OO A8 8E CO
                                                             : 905
00000080 : D8 33 F6 8B FE B9 00 80 AD D1 C8 AB E2 FA B8 00
                                                             : A48
00000090
        : B8 8E CO 8E D8
                          33 F6 8B FE B9 00 40 AD D1 C8 AB
                                                             : A08
000000A0
        : E2 FA B8 00 E0 8E CO 8E D8 33 F6 8B FE B9 00 40
                                                             : 903
000000B0 : AD D1 C8 AB E2 FA 58 FE C0 3C 02 72 BB 8C C8 8E
                                                             : A30
00000000
        : D8 8D 16 F5 01
                          B4 09 CD
                                   21 88 00 4C CD 21
                                                      OD OA
                                                               625
000000D0 : 56 52 41 4D 82 F0 8A DC 82 DF 82 C4 83 81
                                                      83 82
                                                             : 8RF
000000E0
          83 8A 82 FO
                      83
                          4E
                             83
                                88
                                   83 41
                                         82 B5 82 DC
                                                     82 B7
                                                               8EF
000000F0
        : 81 44 OD OA 24 OD OA 83 81 83 82 83 8A 82 CD 83
                                                             : 5FF
00000100 : 4E 83 8A 83 41 82 83 82 EA 82 DC 82 85 82 BD 81
                                                             : 915
00000110 : 44 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                             : 07F
```







暗号化のテクニック

暗号化は、プログラムを読みにくくし、リストどおりにプログラムが動作しないというもので、これは、あらゆるテクニックと組み合わせても効果的なものです。たとえば、プログラムを置く場所を工夫しても、複雑な処理を行わせても、それがプログラムとしてきちんと読めてしまうのならば、その効果も半減です。ここでは暗号化のためのテクニック、暗号化されていることをわからせないようにするテクニックについて紹介します。

2.1 暗号化の方法

暗号化とは一連の意味あるブロックについて、あるキーを用いてコードを変形し、それを、あるキーを用いて復活できるように加工するものです。暗号化の基本は元の形を留めずに、さらに元どおりに復元することができるということですので、この変形の方法は重要です。ここでは、さまざまな暗号化のための方法について解説します。

■一定キーによる暗号化

○考え方

復元性が高く、なおかつ、簡単に暗号化を施せる方法としては、 一定キー・一定演算によるものがあげられます。

○実現方法

まず、暗号化のためのキーを決定します。ひとくちに一定キーといっても、その形式はいろいろと選ぶことができます。考えられるものとしては、以下のものがあげられるでしょう。

- ① 1バイトのデータ
- ② 2バイト (1ワード) のデータ
- ③ ブロックと同じ長さの文字列

①は、ブロックの1バイト1バイトを、キーを用いて変形してい くものです。

②は、ブロックを2バイト(1ワード)ずつ、キーを用いて変形していくものです。

③は、ブロックの長さと同じ長さの文字列(キーの集合)を用いてブロック全体を変形するものです。

③については一定キーとはいいにくいかもしれませんが、ブロック全体に対しては一定キーということができます。

キーが決まれば、変形の方法(これを演算といいます)を決定します。ここでは、変形の度合いと復元の可能性をうまくバランスさせなくてはなりません。このような点を考慮して、次のようなものがあげられます。

- ①' 反転 (NOT)
 - ②'排他的論理和(exclusive OR)
 - ③'加算 (ADD)
 - ④'減算 (SUB)
 - ⑤'回転(Rotate)


他のものでは、復元の可能性を考えた場合、あまり適当なものは 存在しません。とりあえずはここにあげたものか、もしくはこれら を組合せたもので十分でしょう。

変形の方法に対して、復元の方法も決められなければなりません。 ① から⑤ に対応するものとして、以下のものがあげられます。

- ①" 反転 (同じ)
- ②"排他的論理和(同じ)
- ③"减算(逆)
- ④" 加算(逆)
- ⑤"回転(逆方向のもの)


①'と①"の組み合わせについては問題ないでしょう。反転された内容を再び反転するのですから、元に戻るのは容易に理解できるでしょう(図 2.1 参照)。

■図 2.1 反転の例




- ②'と②"の組み合わせは、部分的な反転とみなすことができます。このときキーの全ビットを1とすれば、反転と同じ効果を持ちます(図 2.2 参照)。
- ③'と③"の組み合わせと、④'と④"の組み合わせは、互いに逆のことを行っているといえます。すなわち変形時に加えた(減らした)分を、復元時に減らして(増やして)やるわけです(図 2.3 参照)。

■図 2.2 排他的論理和の例




■図 2.3 加算と減算の例



⑤'と⑤''は、回したビット列を逆方向に回すのですから元に戻るのは当然です(図 2.4 参照)。この場合、回転数がキーとしての値となるでしょう。

■図 2.4 回転の例



○対処方法

暗号化の場合、とにかく復元を行っている箇所は必ずあるはずですので、そこをまず見つけます。また、途中でどうも不自然な命令列があることに気付いたら、そこも暗号化が施されている可能性があります。特に、CALL命令やJMP命令において、飛び先がプログラムとして不自然な場合、暗号化が施されており、気付かないうちに復元が行われていると思っても間違いはないでしょう。ただし、わざと不自然な流れとしている場合もありますので(応用編 I・2参照)、その点は留意しておいてください。

また復元している箇所を見つけたら、とにかく復元先を復元して みることです。そうでないと、暗号化されている部分を正しく解読 することができません。復元のための方法については、2.2 に後述 します。

○サンプル

SYMDEBによるオペレーションですが、このオペレーションは、オフセット 1000H に置かれているプログラムを、①と①'の組み合わせで暗号化するものです(この場合、キーは値として存在せず、サイズと演算方法のみが存在する)。元のプログラムと暗号化が施されたプログラムを比較してください(図 3.6 参照)。

■図 2.5 暗号化の例(1)-

```
30B9:100E CMP BYTE [1201],0
30B9:1013 JE 1000
30B9:1015 RET
30B9:1016
-A100 @
                                         暗号化するフログラムを作成
30B9:0100 MOV SI,1000
30B9:0103 MOV DI,1000
30B9:0106 MOV CX,20
30B9:0109 CLD
30B9:010A LODSB
                                        反転処理を施す
30B9:010B NOT AL
30B9:010D STOSB
30B9:010E LOOP 10A
30B9:0110
                                        -もとのフログラムを確認
-U1000 6
30B9:1000 B409
                            MOV
                                    AH,09
                            MOV
                                     DX,1000
30B9:1002 BA0010
                            INT
                                     21
30B9:1005 CD21
                            MOV
                                     AH, OA
30B9:1007 B40A
30B9:1009 BA0012
                            MOV
                                     DX,1200
30B9:100C CD21
                             INT
                                     21
30B9:100E 803E011200
                            CMP
                                     Byte Ptr [1201],00
30B9:1013 74EB
                            .17
                                     1000
-U (d)
30B9:1015 C3
                            RET
                                     AL,CT
30B9:1016 OCC7
                            OR
30B9:1018 06
                            PUSH
                                     FS
                             IN
                                     AX, OB
30B9:1019 E50B
                                     [BP+SI],AL
30B9:101B 8802
                            MOV
30B9:101D 8C1EE70B
                            MOV
                                     [OBE7],DS
                                     Byte Ptr [142E],FF
30B9:1021 803E2E14FF
                            CMP
30B9:1026 75BD
                                     OFE5
                            JNZ
-G=100,110 (4)
                                        -暗号化
XX=0018 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=CE36 BP=0000 SI=1020 DI=1020 DS=30B9 ES=30B9 SS=30B9 CS=30B9 IP=0110 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30B9:0110 CD21
                           INT
                                    21
                                         :Terminate Program
-U1000 🗐
                                         結果をみる
                                     BX
30B9:1000 4B
                             DEC
                                     Byte Ptr [DI-01], EF
30B9:1001 F645FFEF
                             TEST
30B9:1005 32DE
                             XOR
                                     BL, DH
                             DEC
                                     BX
30B9:1007 4B
                                                                 -さっぱりわからない
30B9:1008 F5
                             CMC
30B9:1009 45
                             INC
                                     RP
30B9:100A FFED
                             JMP
                                     FAR BP
                            XOR
                                     BL, DH
30B9:100C 32DE
-G=100,110 (4)
AX=00E7 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=CE36 BP=0000 SI=1020 DI=1020 DS=30B9 ES=30B9 SS=30B9 CS=30B9 IP=0110 NV UP EI PL NZ NA PO NC
                           INT
                                    21 : Terminate Program
30B9:0110 CD21
                                         一元に戻す
-U1000 🔊
                             MOV
                                     AH,09
30B9:1000 B409
30B9:1002 BA0010
                             MOV
                                     DX,1000
                             INT
                                     21
30B9:1005 CD21
                             MOV
                                     AH, OA
                                                                  きちんと戻っている
30B9:1007 B40A
                                     DX,1200
30B9:1009 BA0012
                             MOV
30B9:100C CD21
                             INT
                                     21
30B9:100E 803E011200
                             CMP
                                     Byte Ptr [1201],00
30B9:1013 74EB
                             JZ
                                     1000
```

■可変のキーを用いた暗号化

○考え方

一定キーを用いた場合、暗号化されていることがすぐにわかって しまったり、すぐに復元されてしまうという欠点があります。そこ で可変のキーを用い、暗号化を複雑化するとともに、復元を困難に しようというものです。

○実現方法

可変のキーとひとくちにいっても、そのキーの決定については、 一定キーの場合と同様に何通りもの方法があります。しかし復元で きることが第一条件ですから、いいかげんなものを選ぶことはでき ません。そこで、考えられるのは以下のようなものです。


- ① 直前のデータを用いる
- ② アドレス値を用いる
- ③ 疑似乱数を用いる

①はあるブロック内の1バイト1バイト(2バイト以上でも同様)についてブロック全体のキーを定め、そのキーが1番目のデータを変形し、1番目のデータが2番目のデータを変形するという動作をブロック全体について行うものです(図2.6参照)。


②は、そのデータが置かれているアドレスを用いて暗号化を施す ものです。変形時と復元時でアドレスは変化しないので、キーとし て有効なわけです(図 2.7 参照)。

③は、出現パターンが等しい疑似乱数を用いて暗号化を施すものです。疑似乱数発生のパターンを見破らない限り解読は困難です。

■図 2.6 直前のデータを用いた暗号化



■図 2.7 アドレス値を用いた暗号化



○対処方法

一定キーの場合と同様に、復元を行っている箇所を捜します。

○サンプル

例を図 2.8 として、SYMDEB によるオペレーションで示しておきますので参考にしてください。この場合、①と②の両方で暗号化を行っていますが、後者の場合、プログラムを置く位置によって結果が異なることに注意してください。

■図 2.8 暗号化の例(2)-

```
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-A1000 (4)
                                    ――暗号化されるフログラムを作成
2F6D:1000 MOV AH,9
2F6D:1002 MOV DX,1100
2F6D:1005 INT 21
2F6D:1007 MOV DX,1200
2F6D: 100A MOV AH, A
2F6D:100C INT 21
2F6D:100E CMP BYTE [1201],0
2F6D:1013 JE 1000
2F6D:1015 RET
2F6D:1016
-M1000 1015 2000 ₪
                                    --- 同様のものを異るアドレスへ作成
                              確認
-U1000 🗐
2F6D:1000 B409
                      MOV AH,09
                         MOV
                                  DX,1100
2F6D:1002 BA0011
2F6D:1005 CD21
                                  21
                         MOV
2F6D:1007 BA0012
                                 DX,1200
                         MOV
2F6D:100A B40A
                                  AH, OA
                                  21
2F6D:100C CD21
2F6D:100E 803E011200 CMP
                                  Byte Ptr [1201],00
                                  1000
2F6D:1013 74EB
                          JZ
-U2000 A
2F6D:2000 B409
                        MOV
MOV
                          MOV
                                  AH,09
                                  DX,1100
2F6D:2002 BA0011
2F6D:2005 CD21
                          INT
                                  21
2F6D:2007 BA0012
                          MOV
                                  DX,1200
2F6D:200A B40A
                         MOV
                                  AH, OA
2. 65:2000 CD21 INT
2F6D:200E 803E011200 CMP
2F6D:2013 74EP
                                  21
                                  Byte Ptr [1201],00
2F6D:2013 74EB
                                 2000
                                    ― 直前の結果を用いた暗号化
-A100 (4)
2F6D:0100 MOV SI,1000
2F6D:0103 MOV DI,1000
2F6D:0106 MOV CX,1F
2F6D:0109 MOV DL, AA
                                   ——初期値はAAH
2F6D:010B CLD
2F6D:010C LODSB
2F6D:010D XOR AL,DL
2F6D:010F MOV DL,AL
2F6D:0111 STOSB
2F6D:0112 LOOP 10C
2F6D:0114
-G=100,114 ₪
                                    - 暗号化
AX=0060 BX=0000 CX=0000 DX=0060 SP=CF82 BP=0000 SI=101F DI=101F
DS=2F6D ES=2F6D SS=2F6D CS=2F6D IP=0114 NV UP EI PL NZ NA PE NC
                                 [BX+SI],AL
                                                                     DS:101F=E7
                        ADD
2F6D:0114 0000
-U1000 (a)
                                  ----結果をみる
                           PUSH
                                  DS
2F6D:1000 1E
2F6D:1001 17
                          POP
                                  SS
                         LODSW
2F6D:1002 AD
                                                       ---さっぱりわからない
                          LODSW
2F6D:1003 AD
                                  SP,5071
2F6D:1004 BC7150
                         MOV
2F6D:1004 BC/150
2F6D:1007 EAEAF84C46 JMP
2F6D:100C 8BAA2A14 MOV
2F6D:1010 150707 ADC
                                  464C:F8EA
                               BP,[BP+SI+142A]
                               AX,0707
-M2000 201F 1000 🔊
                                 ----ブログラムを元に戻す
-A100
                                     -- アドレスを用いた暗号化
2F6D:0100 MOV SI,1000
2F6D:0103 MOV DI,1000
2F6D:0106 MOV CX,10*2
2F6D:0109 CLD
```

```
2F6D:010A MOV AX,SI
2F6D:010C OR AL, AH
2F6D:010E MOV DL,AL
2F6D:0110 LODSB
2F6D:0111 XOR AL,DL
2F6D:0113 STOSB
2F6D:0114 LOOP 10A
2F6D:0116
-G=100,116 ₽
AX=1076 BX=0000 CX=0000 DX=001F SP=CF82 BP=0000 SI=1020 DI=1020 DS=2F6D ES=2F6D SS=2F6D CS=2F6D IP=0116 NV UP EI PL NZ NA PO NC
2F6D:0116 0000
                          ADD [BX+SI],AL
                                                                           DS:1020=0B
-U1000 🔊
                                      一結果をみる
2F6D:1000 A4
                           SBB
2F6D:1001 18A81305
                                   [BX+SI+0513], CH
                           FDIV DWord Ptr [BX]
2F6D:1005 D837
2F6D:1007 AD
                           LODSW
2F6D:1008 180B
                           SBB
                                    [BP+DI],CL
2F6D:100A AE
                           SCASB
2F6D:100B 11D1
                           ADC
                                   CX, DX
2F6D:100D 3C9E
                           CMP
                                   AL,9E
-A100 (4)
                                    ---アドレスを変更してみる
2F6D:0100 MOV SI,2000
2F6D:0103 MOV DI,2000
2F6D:0106
-G=100,116 🔊
                                       実行
AX=2056 BX=0000 CX=0000 DX=003F SP=CF82 BP=0000 SI=2020 DI=2020 DS=2F6D ES=2F6D SS=2F6D CS=2F6D IP=0116 NV UP EI PL NZ NA PE NC
2F6D:0116 0000 ADD [BX+SI],AL
                                                                           DS:2020=00
-U2000 (4)
                                      ― 結果をみる
2F6D:2000 94
                          XCHG AX,SP
                          SUB
2F6D:2001 28982335
                                   [BX+S1+3523],BL
                                 BDOF
2F6D:2005 E8079D
2F6D:2008 283B
                         SUB
                                  [BP+DI],BH
2F6D:200A 9E
                           SAHE
                                                           一結果が異なる
2F6D:200B 21E1
                          AND CX,SP
2F6D:200D OCAE
                           OR
                                   AL AF
2F6D:200F 1131
                           ADC
                                   [BX+DI1,SI
```

■キーを明示しない暗号化

○考え方

キーを具体的な値として示さず、どこか別の箇所からキーが得られるというものです。効果的に使用するには、キーを解読によって得にくいものにするとよいでしょう。

○実現方法

キーの決定には、次の手段を用いることができます。

- 計算による
 - ② リターンコードなどを用いる

①では、複雑な演算を連続して行い、結果として得られたデータをキーとするものです。キーの算出が面倒であればあるほど、この方法は効果を増します。

②は、ディスク BIOS などのリターンコード(処理の終了状況を表したデータ)をキーとするものです。リターンコードとしてどのような値が返されるかわからなければ、キーも知ることができないのですから、ディスク BIOS の処理が理解できない場合、または結果が予測できない場合には非常に効果的です。この方法は3,4年前にあるワープロソフトで用いられていました。ディスク上に正常なI Dが存在しない場合に、返されるコードを知ることができなければ復元はできないのです。

○対処方法

①については、とにかく計算を行い、得られるべきキーを求める ことです。

②については、ディスク BIOS やディスクのフォーマットについ ての知識が必要なわけですから、それを知らなければなりません。

両者とも面倒なら、実行可能な場合に実行させてみて、キーを決 定する時点でのキーの内容を得ておくことです。

○サンプル

割り込みベクタテーブル全体を1バイトずつ加算し、それをキーとして暗号化を施すものです。当然ながら割り込みベクタの状態が異なるシステムでは暗号化の結果が異なり、かつ複元はできません(図 2.9 参照)。

■図 2.9 暗号化の例 (3)—

```
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-A1000 (d)
                                        暗号化されるプログラムを作成
4867:1000 MOV AH,9
4867:1002 MOV DX,1100
4867:1005 INT 21
4867:1007 MOV AH, A
4867:1009 MOV DX,1200
4867:100C INT 21
4867:100E CMP BYTE [1201],0
4867:1013 JE 1000
4867:1015 RET
4867:1016
-A100 (4)
                                        暗号化するプログラムを作成
4867:0100 XOR AX,AX
4867:0102 MOV DS,AX
4867:0104 MOV SI,AX
4867:0106 MOV DX,AX
4867:0108 MOV CX,400
                                        割り込みベクタからキーを算出
4867:010B LODSB
4867:010C ADD DX,AX
4867:010E LOOP 10B
4867:0110 XOR DL, DH
4867:0112 PUSH CS
4867:0113 POP DS
4867:0114 MOV SI,1000
4867:0117 MOV DI,1000
4867:011A MOV CX,20
4867:011D LODSB
4867:011E XOR AL, DL
4867:0120 STOSB
4867:0121 LOOP 11D
4867:0123
-G=100,123 (4)
                                        一暗号化
NX=009C BX=0000 CX=0000 DX=419C SP=FFFE BP=0000 SI=1020 DI=1020 DS=4867 ES=4867 SS=4867 CS=4867 IP=0123 NV UP EI NG NZ NA PE NC
4867:0123 0000
                          ADD [BX+SI],AL
                                                                        DS:1020=00
-U1000 (d)
                                      --結果をみる
4867:1000 2895269C
                            SUB
                                    [DI+9C26],DL
4867:1004 8D51BD
                                    DX,[BX+D1-43]
                            LEA
4867:1007 2896269C
                            SUB
                                    [BP+9C26],DL
4867:100B 8E51BD
                            MOV
                                    SS,[BX+D1-43] -
                                                       一さっぱりわからない
4867:100E 1CA2
                            SBB
                                    AL,A2
4867:1010 9D
                            POPF
4867:1011 8E9CE877
                            MOV
                                    DS,[SI+77E8]
4867:1015 5F
                            POP
                                    DI
-G=100,123
                                        元に戻す
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=419C SP=FFFE BP=0000 SI=1020 DI=1020 DS=4867 ES=4867 SS=4867 CS=4867 IP=0123 NV UP EI PL ZR NA PE NC
4867:0123 0000
                           ADD
                                    [BX+SI],AL
                                                                        DS:1020=00
-U1000@
                                       一元に戻ったかみる
4867:1000 B409
                            MOV
                                    AH,09
4867:1002 BA0011
                            MOV
                                    DX,1100
4867:1005 CD21
                            INT
                                    21
                                                        戻った
4867:1007 B40A
                            MOV
                                    AH, OA
4867:1009 BA0012
                            MOV
                                    DX,1200
4867:100C CD21
4867:100E 803E011200
                            INT
                                    21
                            CMP
                                    Byte Ptr [1201],00
4867:1013 74EB
                            .17
                                    1000
-G=100,123
                                     ---再び暗号化
AX=009C BX=0000 CX=0000 DX=419C SP=FFFE BP=0000 SI=1020 DI=1020 DS=4867 ES=4867 SS=4867 CS=4867 IP=0123 NV UP EI NG NZ NA PE NC
4867:0123 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
                                                                        DS:1020=00
-E 0:3FF (₽)
                                        ベクタの一部を故意に書き換える
```

```
0000:03FF 06.00 d
                                    元に戻してみる
-G=100,123 d
        BX=0000 CX=0000 DX=4196 SP=FFFE
                                            BP=0000 SI=1020 DI=1020
AX=000A
                                             NV UP EI PL NZ NA PE NC
DS=4867 ES=4867 SS=4867 CS=4867 IP=0123
4867:0123 0000
                        ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                DS:1020=00
-U1000 🔊
                                   - 結果は?
                         MOV
4867:1000 BE03B0
                                SI, B003
4867:1003 OA1B
                         OR
                                BL,[BP+DI]
4867:1005 C72BBE00
                         MOV
                                Word Ptr [BP+DI],00BE
                                AL,OA
                                                    - 元に戻らない!
                         MOV
4867:1009 BOOA
4867:100B 18C7
                         SRR
                                BH, AL
                                CX,[BP+SI+0B34]
4867:100D 2B8A340B
                         SUB
4867:1011 180A
                         SBB
                                [BP+SI],CL
                                OFF6
4867:1013 7EE1
                         JI F
```

■並べ換えによる暗号化

○考え方

キーを用いた変形は、常に復元の可能性と隣り合わせになるため、あまり複雑なことを行うと復元できなくなりますが、これは、キーを用いずにブロック内に操作を施して、結果的に暗号化としてしまうというものです。いうなれば"パズル 16"のようなもので、目茶苦茶に並べ換えられたブロック内を、一定の手順に従って元に戻せば復元も容易です。


○実現方法

並べ換えの方法にはいくつかあげられます。

- ① 交換
- ② 回転
- ③ 反転
- ④ ランダム


①は、ブロック内をたとえば1バイトずつ、隣り合う1バイトと交換するものです。これだけで8086の命令はまったく狂います(図2.10参照)。

■図 2.10 交換の例




②は、ブロック内全体を回転するものです。金庫のダイアルのように、正方向と逆方向の回転を何回か行って、複雑化するのもよいでしょう(図 2.11 参照)。

■図 2.11 回転の例



③は、ブロック内の低位と上位を反転するものです。いわば上下 逆さまです(図 2.12 参照)。

■図 2.12 反転の例




④は、ブロック内をある関数を定めて、一見ランダムに並べ換えるものです。復元時には変形時に用いた関数の逆関数を用います(図 2.13 参照)。

この場合、対応が1対1でないと復元することができなくなる可能性もありますから、関数の仕様には注意しなければなりません。なお、疑似乱数を用いるという方法もあります。これは BASIC のPオプションセーブで用いています。

○対処方法

とにかく復元を行っている箇所を捜し、並べ換えの方法を知るし かありません。

■図 2.13 ランダムの例



○サンプル

上下反転の例を図 2.14 として示します。SYMDEB によるオペレーションです。

■図 2.14 暗号化の例(4)-

```
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-A1000
                                      暗号化されるフログラムを入力
7B8B:1000 MOV AH,9
7B8B:1002 MOV DX,1100
7B8B:1005 INT 21
7B8B:1007 MOV AH,A
7B8B:1009 MOV DX,1200
7B8B:100C INT 21
7B8B:100E MOV AL,[1201]
7B8B:1011 OR AL,AL
7B8B:1013 JNE 1000
7B8B:1015 RET
7B8B:1016
                                      暗号化するプログラムを入力
-A100 (d)
7B8B:0100 MOV SI,1000
7B8B:0103 MOV DI,1015
7B8B:0106 MOV CX,DI
7B8B:0108 SUB CX,SI
7B8B:010A INC CX
7B8B:010B SHR CX,1
7B8B:010D MOV AL,[SI]
7B8B:010F XCHG AL,[DI]
```

```
7B8B:0111 MOV [SI],AL
7B8B:0113 INC SI
7B8B:0114 DEC DI
7B8B:0115 LOOP 10D
7R8R · 0117
-G=100,117 🔊
                                       -暗号化
AX=0012 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=100B DI=100A
DS=7B8B ES=7B8B SS=7B8B CS=7B8B IP=0117 NV UP FI PL N7 NA PF NC
                             CS=7B8B IP=0117 NV UP EI PL NZ NA PE NC
7B8B:0117 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
                                                                       DS:100B=00
-U1000 🔊
                                      ―結果をみる
7B8B:1000 C3
                           RFT
                                       RET 命令が先頭にきている
7B8B:1001 EB75
                           JMP
                                   1078
788B:1003 C00812
                           ROR
                                   Byte Ptr [BX+SI],12
7B8B:1006 01A021CD
                           ADD
                                   [BX+SI+CD21],SP
7B8B:100A 1200
                           ADC
                                   AL,[BX+S]]
7B8B:100C BA0AB4
                           MOV
                                   DX, B40A
7B8B:100F 21CD
                           AND
                                   BP,CX
7B8B:1011 1100
                                   [BX+SI],AX
                           ADC
-11 01
7B8B:1013 BA09B4
                           MOV
                                   DX,B409
7B8B:1016 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
7B8B:1018 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
7B8B:101A 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
7B8B:101C 0000
                                   [BX+SI],AL
                           ADD
7888:101F 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
7B8B:1020 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
7B8B:1022 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
-G=100,117 (4)
                                      一元に戻す
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE
                                               BP=0000 SI=100B DI=100A
DS=7B8B
         ES=7B8B
                   SS=7B8B CS=7B8B
                                       IP=0117
                                                 NV UP EI PL NZ NA PE NC
7B8B:0117 0000
                          ADD
                                   [BX+SI],AL
                                                                       DS:100B=12
-U1000 🔊
                                     --- 結果をみる
7B8B:1000 B409
                           MOV
                                   AH, 09
7B8B:1002 BA0011
                           MOV
                                   DX,1100
7B8B:1005 CD21
                           INT
                                   21
7B8B:1007 B40A
                           MOV
                                   ΔΗ. ΠΔ
7B8B:1009 BA0012
                           MOV
                                   DX,1200
7B8B:100C CD21
                           INT
                                   21
7B8B:100E A00112
                           MOV
                                   AL,[1201]
7B8B:1011 08C0
                           OR
                                   AL, AL
الم
7B8B:1013 75EB
                           JNZ
                                   1000
7B8B:1015 C3
                           RET
7B8B:1016 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
7B8B:1018 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
7B8B:101A 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
7B8B:101C 0000
                                   [BX+SI],AL
                           ADD
7B8B:101E 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
7B8B:1020 0000
                           ADD
                                   [BX+SI],AL
```

■コマンドにより動作させる暗号化

○考え方

命令の実行が直接の効果を持つのではなく、それは単にコマンドを実行させる手順にすぎないというものです。この場合、コマンドの意味がわからなくては、結局、何が行われているのかわからない

のですから、復元の方法もない(必要ない)暗号化です。

○実現方法

まず、コマンドによって何を行わせるか、何が行えるのかという ことを決めます。単純にあげてみれば、

メモリアクセス 各種計算 ディスクアクセス

などが考えられるでしょうが、これらに対応したコマンドを決定し、 それらを並べたコマンド表を実際のプログラムとするのです。似た ような考え方は、ある有名なチェックルーチンが採用しています。 たとえば、

メモリリード:識別コード00H

アドレス上位 アドレス下位

格納レジスタ (メモリ上に仮想レジスタを構成)

加算:識別コード10H

被加数格納レジスタ

加数格納レジスタ

和格納レジスタ

といった具合で、これとは別に解釈し実行するプログラムが存在するのです。雰囲気としては、BASIC インタプリタに似ていると思います。

2.2 復元の方法

ここでは、すでに暗号化が施されているブロックについて、それ を復元する方法を書きます。

プログラム解読時において、暗号化されている部分を復元するに は以下の方法が考えられます。

- ① 復元を行っている部分を解読し、手動で復元する
- ② 復元を行っている部分を部分的に実行させ、復元する

①は、プログラムが実行できないときに行うか、とりあえず解読のみで復元してみようというときに試みられる方法です。復元のためのアルゴリズムを、とにかく知らなければなりませんので、手間のかかるのが欠点です。

②は、プログラムを部分的に走らせてみることのできる環境があり、実行させてみても支障のない場合です(支障のある場合については後述)。アルゴリズムを知るための解読は必要なく、また、確実に復元された内容を得られますので(手動で行うとミスの入り込む確率が高い)手軽といえます。しかしこの場合、復元させてみてもあとの動作に支障の出る場合があり、安全とはいえません。

さて、復元を手動で行う場合については特に細かな説明は加えず、 ここでは、復元をプログラム自身によって行わせる場合について、 説明してみましょう。

まず、復元を自動的に行わせる場合、その方法について明らかであるとします。たとえば、レジスタの値には何が必要で、どこからどこまでを実行させればよいかといった情報です。では実行させて

みましょう。みなさんも適当な状況を頭に描き、想像で実行させてください。実行が終り、暗号化の施されていた部分が正常になって、まともな命令の並びになっています。この場合は、うまくいったとみてよいでしょう。正常な部分のリストをプリンタへ打ち出すなりして保存しておくとよいでしょう。

ところで、このとき問題となるのはプログラムを部分的に実行させるということです。ご存じのとおり、SYMDEBなどのデバッガを用いてプログラムの部分実行を行わせる場合、実行終了位置には必ずブレークポイント(INT3命令)が置かれます。ここで気を付けていただきたいのは、このブレークポイントの存在が、復元の支障になるかもしれないということです。たとえば、以下のような場合があげられます。

■復元ルーチンのチェックサムをとっている場合

復元ルーチンが、自らのチェックサムをとりながら実行している場合、ブレークポイントに置かれた命令コードが、チェックサムを崩してしまう可能性があるからです。このような場合は、復元ルーチンのコピーをどこかの空き領域に作成し、それを代りに実行させるしかありません。





プログラムをかくす

ファイルのかたちで存在するプログラムは、ふつう RAM 上にロートされて実行されますが、OS の規則に従った場合には、あまりにもまともに実行されてしまいます。プログラムの解読を困難にするためには、プログラムの配置場所に工夫をこらすのも、一つのテクニックです。

3.1 プログラムをVRAM上に置く

■プログラムをテキストVRAM上に置く

○考え方

通常テキスト VRAM はメッセージの表示に用いる領域ですが、RAM であることには変りがないため、プログラムを置く場所としても使用することができます。解読に際しては、単なるメッセージの表示と思われることも多く、うまく使えば、たとえば暗号化と組み合わせればなかなか効果的です。

○実現方法

よく行われるのは、A1000H からの領域を用いる方法です。この領域は、テキスト VRAM の 2 ページ目として用意されているもので、BASIC や MS-DOS からは使用されていません。そこで、

4KBという小さな領域ですが、プログラムを置く領域として十分に用いることができます。ただし、漢字 ROM を実装していない機種の場合には、メモリが不連続になるので注意してください。

この場合は、VRAMを単なる一時的な置き場所と考えていましたが、置き方を考えれば十分にプロテクトとして通用します。たとえばプログラムを PRINT 文 (BASIC) や printf()関数 (C言語)などを用いてテキスト画面に表示し、そこへ実行を移すものです。ただし、画面への表示において制御コードとみなされることによる(画面に表示される)プログラムの乱れや、テキストの表示方式については、十分に気を付けなければなりません。参考になるかもしれませんので、まずテキストの表示について触れておきましょう。

PC-9801 ではテキスト VRAM の形式は、図 3.1 のようになっています。

■図 3.1 テキスト VRAM の形式




図 3.1 からもわかるように、通常のキャラクタ(ANK 文字)の表示にも必ず 2 バイトの領域を要します。この場合、第 2 バイト目(奇数バイト)には必ず 00H が入って ANK 文字であることを表し、第 1 バイト目(偶数バイト)にはキャラクタコードが入ります。また、日本語(JIS 全角文字)の表示には、4 バイトの領域を要します。この場合、第 1 バイト、第 2 バイト目が文字の左半分を受け持ち、第 3 バイト、第 4 バイト目が文字の右半分を受け持ちます。このとき、これらのデータは表示する文字のコードによって、以下のような規則を守らなければなりません。

[左半分の表示の場合]

第 1 バイト目 \cdots 表示する文字コードの上位バイトから 2 0 Hを引いた値

第2バイト目……表示する文字コードの下位バイト

[右半分の表示の場合]

第 3 バイト目……表示する文字コードの上位バイトから 2 0 Hを引いた値

第4バイト目……表示する文字コードの下位バイトの最上位ビットを1とした値

さらに、JIS半角文字の表示の場合には、2バイトの領域で表示することができますが、表示するコードによって格納するデータが異なりその分類も面倒なので、ここでは詳しく説明しません。

例を示しますと、ANK 文字のスペース(20H)を表示する場合には、VRAM 上には 20H 00H の順にコードが入ります。また、JIS 全角文字の"亜"(JIS コード 3021H)を表示するには、10H, 21H, 10H, A1H が順に入ります。


以上をまとめれば、テキスト VRAM 上に正しいプログラムを置くには、この変換規則を十分に理解しておかなければなりません。これはなかば強制的なものですから、置くことのできるプログラムにもかなりの制限が加えられます。もっとも工夫次第で何とかなるものです。

なお忘れてはならないことに、テキスト VRAM 上のプログラムを表示させてはいけないということがあります。せっかく特殊な位置にプログラムを置いたのですから、また当然、正常な文字列とはなりにくく目立ってしまいますから、それをかくさなければなりません。そこで、テキスト表示属性を利用して、存在はしているが、表示はされないという方法について説明します。

テキスト表示属性とは、テキスト画面に表示される文字の 1 文字 1 文字に対応して、表示されるモード(点滅、反転など)や色を決定するものです。テキスト表示属性を格納する領域は、A2000H から始まっています。文字部と同様に、2 ページ分の領域が確保されています(2 ページ目は A3000H から)。

テキスト表示属性は1バイトで構成されます。しかし、それでは文字部とのアドレス上の対比がとりにくいので、実際には2バイトの領域がとられています。よって、セグメントベースを切り替えることにより、文字部と属性部を同じオフセットでアクセスできるわけです。このように、属性には2バイトの領域が確保されているにもかかわらず、実際には1バイトしか使用されていないのですから、残りの1バイトが無駄になります。しかし、この無駄になる部分にはメモリが存在せず、とびとびにメモリが配置され無駄を防いでいます。テキスト表示属性の構成を図3.2として示します。

■図 3.2 テキスト表示属性



ここで参考にするのはビット 0 のシークレット属性です。ビット 0 を 0 にすればシークレット属性が効果を現し、対応する文字には いかなるモードや色が設定されても、画面上には何も表示されません。同時に表示色を黒にしてノーマルモード(反転もブリンクもしないモード)にするのもよいでしょう。

■プログラムをグラフィックVRAM上に置く

○考え方

VRAM はテキスト用のみではありません。グラフィック用の VRAM は最低でも 96KB 存在し、最大で 256KB にもなるのです から、プログラム領域としても、またデータ領域としても放っておく手はありません。しかも、グラフィック VRAM に置くためのプログラムは、テキスト VRAM のそれより作成が簡単です。しかしテキスト VRAM の場合と異なり、表示するためのデータと実際に VRAM に格納されるデータが異ならないので、暗号化を徹底させるなりして、その扱いを慎重にしなければなりません。

○実現方法

とにかくグラフィック VRAM 上に転送すればよいのですから、 その方法が複雑であればあるほど効果があります。できれば BIOS などのサービスを用いて、間接的に行うのがよいでしょう。

もちろん、不自然なパターンが表示されることを防ぐために、グラフィック画面の表示を停止しなければなりません。

○対処方法

いずれにしても表示がかくされてしまうのですから、プログラム解析によって発見するしかありませんが、発見する方法としては、やはり不自然な画面への表示や、グラフィック VRAM への転送でしょう。すでに説明したとおり、テキスト画面へプログラムを表示するという形式によって格納するには、かなり不自然な文字列を、データとして与えなければなりません。したがって、かなり容易に発見できそうです。

3.2 プログラムをスタックに置く

○考え方

スタックというのはデータを一時的に待避したり、サブルーチン間でのパラメータの授受に用いる領域ですが、ここをプログラムの置き場所にしてしまおうというわけです。スタックにプログラムが置かれると、解析は実際にスタックに積まれる内容がわからないとできませんから、解析を困難にするには効果的です。

○実現方法

まずは、スタックにプログラムを置く方法から考え、実行の方法 についてはあとに回しましょう。スタックにプログラムを置くには 次の2通りの方法が考えられます。

1つ目は、PUSH 命令によってスタックに命令を積んでいく方法です。用意するプログラムはメモリにあってもよいのですが、命令コードを直接 PUSH 命令によってスタックへ積むほうが、混乱させるには効果的です。しかし、手間がかかります。

例を示してみましょう。次のような短いサブルーチンをスタック に置きます (プログラムの左にあるのは対応する命令コート)。

BE 00 00	VOM	SI,O
BF 00 10	VOM	DI,1000H
B9 00 10	VOM	CX,1000H
F4 A4	REP	MOVSB
CB	RETF	

これらのコードを、直接 PUSH 命令を用いてスタックに積むの であれば、そのためのプログラムは以下のようになります。

MOV AX, OCBA4H

PUSH AX

MOV AX, OF310H

PUSH AX

MOV AX, OOB9H

PUSH AX

MOV AX, 1000H

PUSH AX

MOV AX, OBFOOH

PUSH AX


MOV AX, OOBEH

PUSH AX

さて、ここで気を付けなければならないのは、スタックの特性と PUSH 命令の動作です。スタックは 1 個データが積まれるごとに 低いアドレスのほうに下がっていきます。要するにスタックにプログラムを積むには、プログラムの末尾のほうから積まなければならないということです。また、PUSH 命令は必ずワードデータをスタックに積みますが、その積まれる順番は上位から下位の順です。 すなわち、レジスタ AX がスタックに積まれるとする上記の例ではレジスタ AH、レジスタ AL の順に積まれるわけです。このプログラムの動作を図示すれば、図 3.3 のようになります。

この方法では、スタックに積んでいるデータが定数であるので、 それがプログラムとわからなければ、解読は困難になるわけです。

■図 3.3 スタックにプログラムを積む



もっとも、次の例のようにあらかじめメモリ上に存在するプログラムをスタックに積むのであれば、気付くのは早いはずです。

LEA BX,PROG_END-1;プログラムの末尾-1

MOV CX,6 ;プログラムのサイズ (ワート数)

LOOP: PUSH [BX]

SUB BX,2

LOOP - LOOP

ここでレジスタBXに入れているのは(PROG-END-1)、転送するプログラムの最後の命令より 1 個手前のアドレスです。また、レジスタ CX に入れているのは、命令のバイト数÷ 2 の値です(すなわちワード数)。転送を末尾から行っているためにレジスタ BX の内容は減じています。最後の LOOP 命令は、再びスタックヘデータを格納するためのものです。

2つ目はストリング命令によって、スタック領域に一気にプログラムを転送してしまう方法です。プログラムを転送しているのがはっきりと見えてしまいますので、見破られやすくあまり勧められません。しかし、暗号化と組み合せればそれなりの効果は得られます。同様に例を示しましょう。プログラムは、転送するターゲットの同じものを用います。

SUB SP,12

; プログラム領域を確保

MOV DI.SP

MOV SI,PROG - TOP

MOV AX,SS

MOV ES,AX


MOV AX,12

REP MOVSB

ここで気を付けることは、最初にレジスタ SP の値を減じていることです。たんに転送を行っても、PUSH 命令のように自動的にレジスタ SP の内容を更新してくれないため、あらかじめレジスタ SP の内容を、プログラムサイズのぶんだけ減じておくのです。これでスタック上にプログラムのための領域が確保されます。また、レジスタ SS の内容をレジスタ ES ヘコピーしていますが、これは MOVSB 命令が、レジスタ DS, ES をセグメントベースとして転送

を行うのに対し、スタックは、レジスタ SS をセグメントベースとしているからです(図 3.4 参照)。

■図 3.4 スタックにプログラムを転送する



両者共プログラムの実行が終了してしまえば、スタック上の領域は不要になりますから、POP命令を6回行うか、

ADD SP.12

としてスタックを元に戻します。

さて、プログラムをスタックに置くことができたら、それを実行しなければなりません。しかし、プログラムがレジスタ CS をセグメントベースとした位置にないため、その実行には工夫が必要です。 具体的には、ジャンプ先のアドレス(セグメント:オフセット)をメモリ上に格納しておき、そこに対して、セグメント外 CALL 命令を実行します。手順としては以下のようになります。

- ① メモリ上に、セグメントとオフセットを格納するための領域 を確保する
 - ② スタック上のプログラムの位置を得て、メモリ上に格納する
 - ③ 格納した位置に対してセグメント CALL を実行する

順番に説明しましょう。

①については、メモリ上に他のデータといっしょに確保すればよいでしょう。大きさは 4 バイトです。

②は、プログラムをスタック上に作成した直後の、レジスタ SS とレジスタ SP の内容をメモリ上に格納します。順番は SP:SS とします。③を含めてプログラム例としてまとめれば、次のようになります。

ADDR DD ?

MOV WORD PTR ADDR,SP

MOV WORD PTR ADDR+2,SS

CALL ADDR

ここでは、呼び出しにセグメント外 CALL を用いているため、 スタック上のプログラムは、セグメント外 RET によって復帰しな ければなりません。

3.3 メッセージをプログラムに

○考え方

プログラムを解読しようとして、その先頭に、いきなり意味あり げにメッセージが存在したらどうするでしょうか。

このプログラムはおかしいのではないか? それともロード方法 が違っているのだろうか? と感じれば、すぐに調べてみましょう。 メッセージがプログラムになる場合だってあるのです。

○実現方法

基本的には、プログラムの先頭をメッセージにするのです。たと えば以下のようにです。

ORG 0

START:

DB 'Welcome...'

実行開始番地から、いきなリメッセージが置かれていれば、解読していて困惑するでしょう。しかし、なまじメッセージとしてのかたちに捕われているからで、これをプログラムとみなして正直に逆アセンブルし、実行を追ってみれば、きちんとしたプログラムへ続いているかも知れません。そこで、メッセージをプログラムとするための方法について説明しましょう。

メッセージをプログラムとするには、以下の方法が考えられます。

- ① 何もせずに通過する命令を集め、巧妙に組み合わせる
- ② 先頭にジャンプ命令を置く
 - ③ プログラムとメッセージが一体化している極めて巧妙なもの

①はメッセージを、特に効果を持たない命令で構成し通過させてしまうものです。主に、メッセージに使用する文字が ASCII キャラクタのうちの英大文字ばかりであれば、特に気にすることもなく、メッセージを書くことができます。それは英大文字のコード 41H ~5AH が、INC, DEC, PUSH, POP などの1バイトで構成される命令ばかりだからです。しかし、数字が混じれば、そのコード 30H~39H は、XOR, CMP などの命令を表しますが、複数バイトで構成される命令であるため、メモリの一部分を変化させてしまったりする可能性があります。また英小文字が混じれば、そのコード 61H~7AH は未使用命令であるか、条件分岐命令であったりしますので、扱いには注意が必要です。ちなみに 8086 で未使用であっても V30 では有効な場合もあります。さらに注意してください。この条件分岐命令は②と③に関係します。

②は、先頭に故意にジャンプ命令が置かれており、メッセージをスキップしてしまうものです。メッセージが単なる威嚇の意味しか持たないため、あまり効果的でない場合もあります。ここで問題となるのはジャンプ命令のコードで、無条件ジャンプである場合には、ExHが先頭にくるため、ここに対応する文字は、ASCIIでグラフィック文字、シフト JIS で第二水準の漢字(さんずい)となっています。共に使用頻度が少ないものですから、自然さを装うにはあまりふさわしくありません。そこで、先ほどの英小文字を用います。フラグの内容が一定していれば、条件分岐命令を用いてジャンプを行うことができます。

③は、ジャンプ命令などによる飛び越しを行わずに、メッセージとプログラムが一致しているという高度なものです。プログラムを構成しつつ、メッセージとしての意味も持たなければなりませんので非常に作成が困難です。

○サンプル

①と②について、それぞれ例を示します。


<例1>

メッセージ"WELCOME TO THIS WORLD."がプログラムとして何も意味を持たず、続く位置に存在するプログラムに、そのまま流れが移ることを確かめます。まずメッセージがどのようなプログラムとなるかは、実際に打ち込んでみて、逆アセンブルするのが早いでしょう。

SYMDEB を使用してメッセージを打ち込み、逆アセンブルした例を図 3.5 として示します。

■図 3.5 メッセージを意味のない命令で構成する-

```
A>symdeb@
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor
             [8086]
-e 100 "WELCOME" 60 "TO" 60 "THIS" 60 "WORLD."
                                                     ---メッセージを入力、スペースを60H
-d100 @
                                    ダンフしてみる
                                                      としていることに注意
          57 45 4C 43 4F 4D 45 60-54 4F 60 54 48 49 53 60
30B9:0100
                                                             WELCOME TO THIS
30B9:0110
           57 4F 52 4C 44 2E 89 46-00 74 07 3D 81 00 75 14
                                                             30B9:0120
           EB 1D 8A 46 06 30 E4 8B-F0 8A 84 7E 10 30 E4 25
                                                             ..u.hsxh-..F.k..
           04 00 75 0B E8 F3 F8 E8-2D 8C FF
30B9:0130
                                            46 04 EB AE 8B
30B9:0140
           36 AC OD 8A 04 88 46 06-30 E4 8B F8 8A 85 7E 10
                                                             6, . . . . F . Od . x .
30B9:0150
           30 E4 25 02 00 74 08 81-3C 81 40 74 14 EB 1D 8A
                                                             Od%..t..<.@t.k.
          46 06 30 E4 3D 20 00 89-46 00 74 05 3D 09 00 75
30B9:0160
                                                             F.Od= ..F.t.=..u
.h6xhp..F.kC.~..
30B9:0170
          OB E8 B6 F8 E8 F0 8B FF-46 04 EB C3 83 7E 04 00
-u100@
                                    どのような命令で構成されているか
                                                                 ーメッセージに見える
30B9:0100 57
                         PUSH
                                DI
30B9:0101 45
                                BP
30B9:0102 4C
                         DEC
                                SP
30B9:0103 43
                         INC
                                BX
30B9:0104 4F
                         DEC
30B9:0105 4D
                         DEC
                                BP
30B9:0106 45
                         INC
                                BP
```



さて、先頭から PUSH, INC, DEC 命令が続き、最後に ADD 命令があります。ここで見てもらいたいのはコード 60H で、これは、スペース 20H の代りに用いられているのです。表示自体は変化しませんので、スペースの代用として十分使えるわけです。なぜ20H を使わないかといえば、20H は AND 命令の 1 バイト目であり、多くの場合、メモリの内容を書き換えてしまい危険だからです。また最後の 2EH ですが、これはピリオドが対応します。2EH はレジスタ CS によるセグメントオーバライドプリフィクスですから、

なお、スタックの値が大幅に変化しますので、いずれレジスタ SPの内容をきちんと設定してやる必要があります。

続く命令に何が来ても差し支えないわけです。

<例2>

メッセージ"welcome to this world!!"の先頭がジャンプ命令になっていることを確かめます。SYMDEBを使用してメッセージを打ち込み、逆アセンブルした例を図 3.6 として示します。

■図 3.6 メッセージの先頭にジャンプ命令を置く-

```
A>symdeb
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-e 100 "welcome to this world!!"
                                            一メッセージを入力、小文字でなければならない
-u100
30B9:0100 7765
                                         ――ジャンフ命令だ、実行は後方に移る
                          JA
                                 0167 ---
30B9:0102 6C
                          INSB
30B9:0103 63
                          DR
                                 63
                          OUTSW
30B9:0104 6F
30B9:0105 6D
                          INSW
30B9:0106 65
                          DB
                                 65
30B9:0107 20746F
                                 [SI+6F],DH
                          AND
30B9:010A 207468
                          AND
                                [SI+68],DH
```

先頭に JA 命令があり、0167H 番地へのジャンプが行われています。ここで問題となるのは、果して条件が成立するかどうかということですが、この命令の条件を参照すると、

CF OR ZF = 0

となっています。つまり、CFと ZF が双方 0 であるときにのみ、 分岐が行われるわけです。幸いなことにプログラム実行開始時には、 すべてのフラグがクリアされていますから、条件が成立し分岐が行 われることになります。







錯乱のためのテクニック

プログラムの解読を行っている最中に、プログラムがどこかへ行ってしまったり、また、いつのまにかプログラムが入れ替わってしまうというテクニックです。これは暗号化と並んで、すなおな解読が裏目に出るというものです。

4.1 自分自身を転送する

○考え方

スタック上にプログラムを転送するのに似ていますが、現在実行中である自らのプログラムをどこか遠くへ転送し、そこからまた、 実行を始めてしまおうとするものです。解析する立場から見ると、 あたかも別のプログラム領域に対して、ジャンプしているかのよう に見えます。

○実現方法

手段としては、単なるブロック転送で十分ですが、実行のつじつまを合わせるためには、ジャンプ方法に少し工夫が必要です。瞬時にジャンプを行うために、隠し命令であるレジスタ CS への、ダイレクト転送命令を用いるのがよいでしょう。

○サンプル

プログラムを転送し、MOV CS, AX 命令によってジャンプを行うサンプルを、SYMDEB のオペレーションにより図 4.1 として示します。

■図4.1 プログラムを転送する-

```
A>SYMDER 4
 Microsoft Symbolic Debug Utility
 Version 3.01
  (C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
 Processor is [8086]
 -A (4)
                                       - 転送するプログラムを入力
  2F71:0100 MOV SI,0
  2F71:0103 MOV DI,1000
  2F71:0106 MOV CX,1000
 2F71:0109 CLD
  2F71:010A REP
  2F71:010B MOVSB
 2F71:010C JMP 3071:500
                                       ジャンプ先(現在のCSに100H を加えたセグメント)
 2F71:0111
 -A500 (4)
                                        転送されるプログラムを入力
2F71:0500 MOV DX,510
  2F71:0503 MOV AH,9
  2F71:0505 INT 21
 2F71:0507 INT 3
  2F71:0508
  -E510 "PROGRAM WAS TRANSFERED!!" OD OA "$"
                                                        -メッセージを入力
  -U3071:500 J
                                       - ジャンプ先を逆アセンブル
                                    [BX+SI],AL
                            ADD
  3071:0500 0000
                                    [BX+SI],AL
  3071:0502 0000
                            ADD
  3071:0504 0000
                            ADD
                                    [BX+SI],AL
                                    [BX+SI],AL
 3071:0506 0000
                            ADD
                                                        一何もない
 3071:0508 0000
                            ADD
                                    [BX+SI],AL
                                    [BX+SI],AL
  3071:050A 0000
                            ADD
  3071:050C 0000
                            ADD
                                    [BX+SI],AL
                                    [BX+SI],AL
  3071:050E 0000
                            ADD
  -G=100 🔊
                                       一実行
 PROGRAM WAS TRANSFERED!!
 AX=0924 BX=0000 CX=0000 DX=0510 SP=CF7E BP=0000 SI=1000 DI=2000 DS=2F71 ES=2F71 SS=2F71 CS=3071 IP=0507 NV UP EI PL NZ NA PO NC
 3071:0507 CC
                           INT
                                   3
  -U3071:500 🗗
                                        ブログラムの所在を確かめる
                                    DX,0510
  3071:0500 BA1005
                            MOV
                                    AH,09
  3071:0503 B409
  3071:0505 CD21
                            INT
                                    21
  3071:0507 CC
                             INT
                                    3
  3071:0508 0000
                            ADD
                                    [BX+SI],AL
                            ADD
                                    SP,+02
  3071:050A 83C402
                                    BP
  3071:050D 5D
                            POP
  3071:050E C3
                            RET
```

4.2 自分自身にかぶせる


○考え方

実行中に異なるプログラムを自らの上にかぶせ、かぶさったプログラムを、何ごともなかったかのように実行するものです。 ここでは、かぶせ方がポイントです。

○実現方法

ひとえにかぶせ方につきますが、実行をいかに巧みに移すかも重要です。要するに、プログラムが入れ替わってもレジスタ CS、レジスタ IP は変化しませんから、つじつまの合うようにプログラムを配置すればよいのです。ここで、トラップを置くために元のプログラムの終端は無限ループに陥るか、またはどこかへ飛んでいってしまい、暴走してしまうのもよいでしょう。また、かぶさるほうも前半は必要ないわけですが、見破られないために、元のプログラムと同じ内容にしておくのもよいでしょう(図 4.2 参照)。

■図 4.2 プログラムをかぶせる



プログラムのかぶせ方には、いろいろな方法が考えられます。 しかし、たんなるブロック転送ではなくディスクなど、外部から 読み込むのがよいでしょう。

○サンプル

元のプログラム OVERA. COM が、実行中にかぶさるプログラム OVERB. COM を読み込んで、そこに実行を移す例を、2本のプログラムリストと共に図 4.3 として示します。ここでプログラム OVERA. COM は、ふつうのコマンドとして実行し、プログラム OVERB. COM は不可視属性などを施して、見えないようにしておくとよいでしょう。

■図 4.3 OVERA. ASM ソースリストー

```
OVERA. ASM
     プログラムをかぶせるサンブルの、母体となるプログラム
     このプログラムを実行中に、OVERB.COMを自らの上へ読み込み、
     そちらに実行を移します.
     カレントドライブ, カレントディレクトリにOVERB.COMのない
場合には, プログラムが無限ループに陥りますので注意して下さい.
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
CODE
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
     ORG 100H
OVERA
     PROC
     LEA
          DX, OPENING
                     ; 開始メッセージの表示
     MOV
          AH.9
     INT
          21H
         READ_PROG
                     ; プログラムを読み込み,被せる
INFINITE:
                      ; ブザーを鳴らす
     MOV
          AH, 17H
     INT
          18H
     XOR
          CX,CX
```

```
LOOP
      MOV
            AH,18H
                       ; ブザーを消す
      INT
            18H
      XOR
            CX,CX
      LOOP
            #
      JMP
            INFINITE
      ORG
            200H
                         ; プログラムの頭を決定するための手段
READ_PROG
            PROC
                  NEAR
                        ; プログラムを読み込み,被せる
                         : ファイルのオープン
      MOV
            AH,3DH
      MOV
            AL,0
                         ; 被せるプログラムのファイル名
      LEA
            DX, OVERB_COM
      INT
            21H
            READ_PROG_EXIT ; オープンできないならば終了
      JC
      MOV
            BX,AX
                           ファイルハンドル
                           プログラムの読み込み
      MOV
            AH,3FH
            CX,200H
                          プログラムのサイズ
      MOV
                         ; 読み込む位置
      MOV
            DX,100H
      INT
            21H
      JC
            READ_PROG_EXIT ; 読み込めないなら終了
                     ; ファイルをクローズ
      MOV
            AH,3EH
      INT
            21H
READ_PROG_EXIT:
      RET
READ_PROG
            ENDP
OPENING DB
            'このプログラム実行時にはOVERB.COMが必要です。'
      DB
      DB
            13,10
      DB
            'そのプログラムがない場合、本プログラムは暴走します。
            13,10,'$'
      DB
                 'OVERB.COM',O
                                    : 被せるプログラムの名前
OVERB_COM
            DB
OVERA
     ENDP
     ENDS
CODE
           OVERA
      END
```

■図 4.3 OVERA. COM ダンプリストー

00000000 : 8D 16 1F 02 B4 09 CD 21 E8 F5 J0 B4 17 CD 18 33 : 62F 00000010 : C9 E2 FE B4 18 CD 18 33 C9 E2 FE E8 EE 00 00 00 : 90F

0020Hから00FFHはすべて00H

```
00000100 : B4 3D B0 00 8D 16 87 02 CD 21 72 12 8B D8 B4 3F
00000110 : B9 00 02 BA 00 01 CD 21 72 04 B4 3E CD 21 C3 0D
                                                             : 58A
00000120 : 0A 82 B1 82 CC 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 8E
                                                             : 803
00000130 : C0 8D 73 8E 9E 82 C9 82 CD 4F 56 45 52 42 2E 43
                                                               775
00000140
        : 4F 4D 82 AA
                       95 4B 97 76 82 C5 82 B7 81
                                                  44 OD OA
                                                               711
00000150 : 82 BB 82 CC 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 AA
                                                             : 8A1
00000160 : 82 C8 82 A2 8F EA 8D 87 81 43 96 7B 83 76 83 8D
                                                             : 8D9
00000170 : 83 4F 83 89 83 80 82 CD 96 5C 91 96 82 B5 82 DC
                                                             : 8DF
00000180 : 82 B7 81 44 0D 0A 24 4F 56 45 52 42 2E 43 4F 4D
                                                             : 4C4
```

■図 4.3 OVERB. ASM ソースリストー

```
OVERB. ASM
      プログラムをかぶせるサンプルの,被さる方のプログラム
    このプログラムは,OVERA.COMを実行させる際には,絶対に必要です。
カレントドライブ,カレントディレクトリにOVERB.COMを置いて
      下さい.
     COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
CODE
      SEGMENT
     ASSUME CS: CODE, DS: CODE, ES: CODE, SS: CODE
     ORG
            100H
OVERB
     PROC
                        ; 開始メッセージの表示
      LEA
           DX, OPENING
     MOV
           AH,9
           21H
      INT
      CALL
           READ_PROG
                        ; プログラムを読み込み,被せる
                        ;終了メッセージの表示
     LEA
            DX, ENDING
     MOV
            AH,9
      INT
            21H
     MOV
            AX,4COOH
                        ; プログラムを無事終了させる
      INT
            21H
                        : プログラムの頭を決定するための手段
     ORG
            200H
                        ; プログラムを読み込み, 被せる
; ファイルのオープン
            PROC
                 NEAR
READ_PROG
     MOV
            AH,3DH
      MOV
            AL,O
            DX, OVERB_COM
                        ; 被せるプログラムのファイル名
     IFA
     INT
            21H
      JC
           READ_PROG_EXIT : オープンできないならば終了
                          ファイルハンドル
     MOV
            BX,AX
                         プログラムの読み込みプログラムのサイズ
     MOV
            AH,3FH
     MOV
            CX,100H
                        ; 読み込む位置
            DX,100H
     MOV
      INT
            21H
            READ_PROG_EXIT
                       ; 読み込めないなら終了
      JC
     MOV
            AH,3EH
                        ; ファイルをクローズ
     INT
            21H
READ_PROG_EXIT:
      RET
READ_PROG
           ENDP
OPENING DB
            13,10
            ·このプログラム実行時にはOVERB.COMが必要です。
      DR
      DB
            13,10
            'そのプログラムがない場合、本プログラムは暴走します。'
      DB
            13,10,'$'
      DB
```

OVERB_COM DB 'OVERB.COM',O ; 被せるプログラムの名前
:
ENDING DB 13,10
DB 13,10,'\$'
;
OVERB ENDP;
CODE ENDS
:
END OVERB

■図 4.3 OVERB. COM ダンプリストー

000000000 : 8D 16 1F 02 B4 09 CD 21 E8 F5 00 8D 16 91 02 B4 : 636 00000010 : 09 CD 21 B8 00 4C CD 21 00 00 00 00 00 00 00 00 : 2E9

0020Hから00FFHはすべて00H

00000100 : B4 3D B0 00 8D 16 87 02 CD 21 72 12 8B D8 B4 3F : 695 00000110 : B9 00 01 BA 00 01 CD 21 72 04 B4 3E CD 21 C3 0D : 589 00000120 : 0A 82 B1 82 CC 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 8E 803 00000130 : CO 8D 73 8E 9E 82 C9 82 CD 4F 56 45 52 42 2E 43 775 00000140 : 4F 4D 82 AA 95 4B 97 76 82 C5 82 B7 81 44 0D 0A 711 00000150 : 82 BB 82 CC 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 AA 00000160 : 82 C8 82 A2 8F EA 8D 87 81 43 96 7B 83 76 83 8D 8D9 00000170 : 83 4F 83 89 83 80 82 CD 96 5C 91 96 82 B5 82 DC 8DF 00000180 : 82 B7 81 44 0D 0A 24 4F 56 45 52 42 2E 43 4F 4D : 4C4 00000190 : 00 0D 0A 83 76 83 8D 83 4F 83 89 83 80 82 CD 96 : 6E6 000001A0 : B3 8E 96 8F 49 97 B9 82 B5 82 DC 82 B5 82 BD 81 : 98B 000001B0 : 44 0D 0A 24 : 07F

■図 4.3 OVERA. COM 実行例 -

4.3 自分自身を書き換える

○考え方

ブロック転送や上書きなどを用いずに、自分自身を小刻みに書き 換えていこうというものです。

○実現方法

要するに、メモリの一部を書き換えればよいのですが、その書き換え方が問題です。以下のように書き換えてはいけません。

MOV AX,2500H

MOV BYTE PTR CS: [BX] ,25H

最小限、アドレシングモードに工夫をこらし、次のようなものに しましょう(ここでは、レジスタ CS=レジスタ ES とする)。目的 のアドレスや書き込む命令も、定まりにくくなります。

CALL NEXT

NEXT: PUSH SP

XCHG BP,DI

MOV DI, [BP+2]

LEA DI, [BP+DI]

MOV AL,55H

MOV CX,1000H

REPNE SCASB

ADD CL,ODOH

MOV [DI],CL





ワナをかける

これまでは、プログラムを読みにくくする、つまり、いかにプログラムの解読をさせないかに、焦点を絞って解説してきましたが、ここではプログラムの解読はさせるが、大きなわなが待っているというテクニックについて紹介します。非常にトリッキーなものですので、皆さんは、読んでいてなるほどと思われることでしょう。

5.1 書き換えを無効にする

○考え方

プログラムを書き換えるというテクニックは、よく用いられるものです。暗号化や自分自身の上にプログラムをかぶせるというのはその一種ですが、これは、その書き換えを無効にするためのテクニックです。リストどおりに解釈したり実行を追ってみても、実際にCPU が行う命令はそれとは異なるのです。

実現方法

8086 にはプリフェッチキューというものがあります(資料編を参照)。ここでプリフェッチキューの働きについて詳しく説明すると、以下のようになります。

8086 は、大きく 2 つのブロックに分けることができます。 1 つ目は実行ユニット(EU)、 2 つ目はバスインタフェースユニット

(BIU) です。簡単にいえば、EU は命令を実行するブロック、 BIU は命令の取り出しを含むメモリアクセスを行うブロックです。

ここで注目するのは EU と BIU の連携動作で、図 5.1 (8086 に おける 3 個の命令の実行のようす)にも示すように、EU が働いている間は BIU はひまなのです。特に除算命令などの長大な実行時間を要するものは、この傾向が顕著に現れます。

この、ひまな時間を利用して、あらかじめ次に実行するであろう 命令コードを取り込んでおくことをプリフェッチといい、取り込ん だ命令コードを格納する場所をプリフェッチキューといいます。

■図 5.1 EU と BIU の動作

命令	ステップ	EU	BIU	バス
MOV [BX], AL	実行		フェッチ	アクティブ
	書き込み		書き込み	アクティブ
DIV [BX]	読み出し		読み出し	アクティブ
	実行		フェッチ	アクティブ
ADD [DI], AL	読み出し		読み出し	アクティブ
	実行	5000	フェッチ	アクティブ
	書き込み		書き込み	アクティブ

図 5.1 について説明すると、まず除数をレジスタ BX によって示されるアドレスからロードします。このとき BIU はアクティブになり、メモリ上から要求されるデータを取り出して EU に転送します。EU はそれを受けて、内部レジスタを用いて除算を実行しますが、それにはけっこう時間がかかります。この間に BIU はプリ

フェッチキューの状態を見て、空きがあれば命令コードを前もって プリフェッチキューに取り込んでおくのです。このようにプリフェ ッチを行っておけば、除算命令が終了し、次の命令を実行する段階 において、あらためて、BIU にメモリアクセスを行わせる必要が なくなります。メモリアクセスは CPU 全体の処理から見た場合、 比較的時間のかかる部類に属する仕事ですので、大きなメリットに なるわけです。

さて、話を元に戻しましょう。ここでおさえておいてほしいのは、プリフェッチキューに蓄えられている命令コードは、JMP命令などのプログラムの流れを変える命令に出会わない限り、必ず実行されるという点です。これを利用すれば、たとえ、実行中の命令の次の命令を書き換えても、プリフェッチキューには、すでに書き換える前の命令が入っていますから、そちらが優先されて実行されるわけです。

具体的に確かめてみましょう。まず SYMDEB の A,E コマンドを用いて、図 5.2 のようなプログラムを作成してみました。これは、ある位置で直後の命令を書き換え、書き換わった結果が有効であれば、"Program terminate normally(1)"とメッセージを表示して(SYMDEBが表示)、また書き換わった結果が無効であれば、"TRAPPED."のメッセージを表示してそれぞれ正常終了するものです。図 5.2 中のプログラム、および実行手順を追ってください。

結果は、まず後者になるのがふつうです。この例において、プログラムの先頭で割り込みを禁止している点に注意してください。命令の実行中に割り込みが入ると、そこで割り込み処理ルーチンへのジャンプが行われるわけですから、プリフェッチキューの内容が破棄されてしまいます。

■図 5.2 書き換えを無効にする・

```
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-A (4)
                                       テスト用のプログラムを作成
30B9:0100 MOV BX,106
30B9:0103 MOV BYTE [BX],C3
30B9:0106 MOV AH,9
30B9:0108 MOV DX,200
30B9:010B INT 21
3089:010D INT 3
30B9:010E
-E200 "TRAPPED!!" OD OA "$" 4
                                       メッセージを入力
-G=100 🗐
                                       ふつうに考えればそのまま終了するが…
TRAPPED!!
                                       プログラムは継続した
                                      SP=CE36 BP=0000 SI=0000
IP=010D NV UP EI PL NZ N
AX=0924 BX=0106 CX=0000 DX=0200
DS=30B9 ES=30B9 SS=30B9 CS=30B9
                                                 NV UP EI PL NZ NA PO NC
30B9:010D CC
                           INT
                                  3
-U100 (4)
                                       一確認
30B9:0100 BB0601
                           MOV
                                   BX,0106
                                   Byte Ptr [BX], C3
30B9:0103 C607C3
                           MOV
30B9:0106 C3
                           RET
                                      一確かに書き換わっている
                           OR
                                   [BP+SI+0200],DI
30B9:0107 09BA0002
30B9:010B CD21
                            INT
                                   21
                            INT
3089:010D CC
30B9:010E 7E10
                            JLE
                                   0120
30B9:0110 30FF
                           XOR
                                   BH, BH
```

○対処方法

現在、実行中のアドレスの直後を書き換えているようであれば、 プリフェッチキューを利用してプロテクトがかけられている可能性 があります。ここで問題となるのは、何バイト先まで有効なのかと いうことですが、8086 のプリフェッチキューは 6 バイトですから、 最長でも 6 バイト先まで見ればよいことになります。そうすると、 ほとんど 1 命令ないしは 2 命令とみなせます。

もっとも、このようなプロテクトをかけられた場合、かえって書き換えた結果を考えなくてもよいということになるため、この方法は気付きさえすればかえって単純だといえましよう。

5.2 バンク切り替えを使う

○考え方

PC-9801 には、グラフィック VRAM が 2 ページ実装されており(ただし PC-9801/U を除く)、これらはバンク切り替えによってどちらかを選択してアクセスするようになっています。当然ここにもプログラムを置くことができますが、ただ置いたのではおもしろくありません。そこで、 2 ページあるグラフィック VRAM のそれぞれにプログラムを置き、それらを切り替えて使おうというわけです。

○実現方法

PC-9801 では、グラフィック VRAM のバンクを I/O アドレス A6H で切り替えます。グラフィック VRAM のバンク番号を 0 , 1 とすれば、A6H に 0 を出力したときはバンク 0 が、A6H に 1 を出力したときにはバンク 1 が、それぞれ選択されます。具体的なオペレーションとしては、

MOV

AL.<バンク番号>

TUO

OA6H.AL

となります。A6H のほかに A4H もありますが、これは CPU からのアクセスには特に関係なく、表示されるバンクを切り替えるためのもの、すなわち GDC に対するためのものなのです。

グラフィック VRAM には、それぞれ独立したプログラムを置き、それを、メイン RAM 上から呼び出して使用しても十分効果があります。それはプログラムを解読していても、プログラムで選択さ

れるべきバンクと、実際に解読されるバンクが一致しない可能性があるからです。しかし最も効果的なのは、プログラムをグラフィック VRAM 上で動作させている間に、グラフィック VRAM のバンクを切り替えてしまうものです。これだと、仮にバンク 0 でプログラムが走っている最中でも、バンク 1 へ切り替えられてしまえば、実行はバンク 1 上のプログラムへ移ります。このとき、バンク 0 のプログラムとバンク 1 のプログラムが互いに連携がとられていれば、何事もなかったように実行が継続されるわけです。

しかし、5.1 でも触れたように、8086 にはプリフェッチキューというものが存在します。その意味するところは、たとえバンクを切り替えてもプリフェッチキューには命令が残っており、しばらくは切り替える前のバンクのプログラムが実行されるということです。

ここで問題となるのは、いったい何バイトの命令が残るのかということですが、これについては図 5.3 のような実験をしてみました。 参考にしてください。

まず実験用の環境を作成しますが、これは SYMDEB を用いて グラフィック VRAM 上に直接作成しています。その前に、環境を整えるため PSP をバンク 0・バンク 1 の両方にコピーし、セグメントレジスタ CS, DS, ES の内容をグラフィック VRAM のセグメントベースである A800H にセットしています(レジスタ SS は変更しないでください。レジスタ SP も同様です)。バンクの切り替えは 0コマンドを用いています。

次にプログラムを作成しましたが、これもバンク0とバンク1の両方に作成しています。

ここで作成したプログラムに説明を加えますと、バンク 0 のプログラムは、レジスタ CX をクリアしたあとにバンク切り替えを行い、"INC CX"を 6 回実行して、バンクが切り替わっても何回レジスタ CX が増加されるかを、調べるためのものです。

■図 5.3 バンク切り替えの実験・

```
A>SYMDEB
Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
(C) Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
Processor is [8086]
-0A6 0 4
                                      一バンクロを選択
                                     — PSPを作成
-MO FF A800:0
-0A6 1 🔊
                                      一 バンク | を選択
-MO FF A800:0
                                      - PSPを作成
-RCS 4
CS 30B9
: A800 J
-RDS 4
                                      一 SSを除くすべてのセグメントレジスタを GVRAM へ
DS 30B9
-RES
ES 30B9
: A800 (4)
-0A6 0 6
                                      一バンク0に戻す
-A100
                                     --- バンク0に置くフログラム
A800:0100 STI
A800:0101 XOR CX,CX
                                       - カウンタ
A800:0103 MOV AL,1
A800:0105 OUT A6,AL
A800:0107 INC CX
A800:0108 INC CX
A800:0109 INC CX
                                      - これらが何回実行されるか
A800:010A INC CX
A800:010B INC CX
A800:010C INC CX
A800:010D INT 3
A800:010E
-0A6 1 🚭
                                     ーバンクトへ
-A100 🗇
                                       - バンク」に置くプログラム
A800:0100 NOP
A800:0101 NOP
A800:0102 NOP
A800:0103 NOP
A800:0104 NOP
A800:0105 NOP
A800:0106 NOP
A800:0107 NOP
                                       何もしない
A800:0108 NOP
A800:0109 NOP
A800:010A NOP
A800:010B NOP
A800:010C NOP
A800:010D NOP
A800:010E NOP
A800:010F NOP
A800:0110 INT 3
A800:0111
-0A6 0 🔊
                                       -バンク0へ戻す
-G=A800:100
                                   - 2回実行された!
                   CX=0002 DX=0000 SP=CE36 BP=0000 SI=0000 DI=0000 SS=30B9 CS=A800 IP=0110 NV UP EI PL NZ NA PE NC
AX=0001 BX=0000
DS=A800 ES=A800
          BX=0000
                           INT
A800:0110 CC
                                   3
-U100 🔊
A800:0100 90
                            NOP
                            NOP
A800:0101 90
                            NOP
A800:0102 90
A800:0103 90
                            NOP
A800:0104 90
                            NOP
                            NOP
A800:0105 90
                            NOP
A800:0106 90
A800:0107 90
                            NOP
```

バンク1のプログラムは、先頭から10数バイトは"NOP"で続く"INT3"命令によって実行終了するものです。実行のようすを図示すると、図5.4のようになります。

■図 5.4 バンク切り替え実行のようす

	バンク0	バンク1	+1-	
アドレス↓	STI	NOP	STI	1
	XOR CX, CX	NOP	XOR CX, CX	バンク0のもの
	MOV AL, 1	NOP	MOV AL, 1	1,2,00,00
	OUT A6, AL	 NOP	OUT A6, AL	
: 実行時 アクティブ	INC CX	NOP	INC CX	バンクが切り換
なバンク	INC CX	NOP	INC CX	わっても有効
	INC CX	 NOP	NOP	
	INC CX	 NOP	NOP	
	INC CX	 NOP	NOP	バンク1のもの
	INC CX	 NOP	NOP	DE ADTO DORA
	INT3	 INT3	INT 3	
				DE BOIG-COMA DE BILISTORIA DE BOIG-COMA DE BOIG-COMA DE BOIG-COMA DE BOIG-COMA DE BOIG-COMA DE BOIG-COMA DE BOIG-COMA

実行してみるとプログラムは正常に終了しますが、そのときに、 レジスタ CX の内容を確認すると 0002H となっています。すなわ ちバンク切り替えを行っても、続く 2 バイトは有効であることを意 味しているのです。同時に、切り替わったほうのバンクの 2 命令は、 実行されないことを意味します。ただし、これは V30 で実験した 場合であり、8086,80286 では 3 バイトという結果が出ました。これ は CPU の内部サイクルの差と思われます。一般的にはバンク 0 のプログラム、バンク 1 のプログラムの両方に、"NOP"命令による緩衝帯を設けるとよいでしょう。しかし、これではヒントを与えていることになります。バンク切り替えによる実行の流れと、解読による実行の流れの異なることが望まれます。

具体的には、バンク切り替えの直後に 2 バイトのジャンプ命令を 入れるとよいでしょう。

○対処方法

5.1 と同様です。グラフィック VRAM 上で動作しているプログラムがバンクを切り替えるような動作をしたら、その直後の命令に気を付けなければなりません。

5.3 タイマ割り込みを使う

○考え方

プログラムリストを追ったり、また実際にプログラムを実行させて追うときは、一般にそのプログラム以外の流れは気にしないものです。この方法はこのような盲点を突いたもので、ふいにプログラム実行の流れを変えてしまうものです。

○実現方法

タイマ割り込みを利用します。つまり、プログラムリスト上の流れ (これをメインストリームと呼びます)が実行されている間に、タイマによる割り込みを発生させて、実行をその割り込み処理ルーチンへ移してしまうのです。この移行は、プログラムリスト上では

察することが困難ですので、目くらましには最適です。

具体的な例を示す前に、タイマ割り込みの発生のさせ方について 説明しておきましょう。PC-9801 では、タイマ割り込みを発生さ せる LSI に μ PD8253C が搭載されています。 μ PD8253C は 3 つの カウンタを持ち、機能は表 5.5 のように割り当てられています。

■表 5.5 µPD8253C の 3 つのカウンタの機能

番 号	PC-9801/E/F/M	PC-9801U/VF/VM/UV/VX		
カウンタ0 インターバルタイマ		インターバルタイマ		
カウンタ1 DRAM リフレッシュ		内蔵スピーカ周波数設定		
カウンタ2 RS-232C		RS-232C		

ここで使用するのは、カウンタ 0 のインターバルタイマ機能です。 $\mu PD8253C$ に適切なプログラミングを施せば、すぐにインターバルタイマが起動されますが、PC-9801 ではタイマ BIOS が提供されており、これを使用すればさらに起動が容易になります。ここではタイマ BIOS の使用法について説明しましょう。

タイマ BIOS は、割り込み命令 "INT 1CH" によって呼び出します。このとき、以下のパラメータを与えます。

レジスタ AH ← 02H

レジスタ CX ←タイムアウト値

レジスタ BX ←タイムアウト時の処理ルーチンのアドレス (オフセット)

レジスタ ES ←タイムアウト時の処理ルーチンのアトレス (セグメント) インターバルは 10ms に固定されていて、この時間が経過するたびに"INT 08H"の割り込みを発生します。このとき、レジスタ CX に設定された値だけ割り込みが発生したら、レジスタ ES:BX によって指定されるタイムアウト処理ルーチンへ制御を移すことができます。ここでは、このタイムアウトの検出機能によって制御を移すのです。

具体例を示しましょう。実は、この方法で制御を移すには時間的な計算が必要となります。つまり、タイマを起動した段階で制御が移る時間がわかるわけですが、そのとき、制御が移る前に行っておかなければならないすべての処理は、終了していなければならないのです。必要な処理が終っていれば、プログラムは無意味な作業を行って、そのうちに割り込みが入るのを待てばよいのです。この無意味な作業には、何か意味ありげな複雑な演算などがよいのですが、ここでは例を簡単にするため、ダミーループを設けておき、ループの途中で割り込みによって脱出することにします。

さて、図 5.6 の SYMDEB による例を参照してください。

プログラムは先頭でタイマを起動させ、あとはレジスタ CX を 二重に用いたダミーループを行っています。ダミーループが終了す ればプログラムは終了し、SYMDEB のコマンド待ちとなります。

しかし、1秒(=1000ms)後にタイムアウト割り込みが入ることになっていますから、続く領域に用意してあるブザーを5回鳴らすルーチンへ制御が移り、そこで無限ループに陥ってしまいます。

■図 5.6 インターバルタイマによる制御の移行 -

```
A>SYMDEB
 Microsoft Symbolic Debug Utility
Version 3.01
 (C)Copyright Microsoft Corp 1984, 1985
 Processor is [8086]
 2F79:0100 MOV AH,2
                                     |秒後に割り込みが入るよう設定
2F79:0102 MOV CX,64
 2F79:0105 MOV BX,200
 2F79:0108 INT 1C
 2F79:010A MOV CX,10
 2F79:010D PUSH CX
2F79:010E XOR CX,CX
 2F79:0110 LOOP 110
 2F79:0112 POP CX
2F79:0113 LOOP 10E
 2F79:0115 MOV AX,4C00
 2F79:0117 INT 21
 2F79:0119
 -A200 (4)
2F79:0200 MOV CX,5
 2F79:0203 PUSH CX
 2F79:0204 MOV AH,17
 2F79:0206 INT 18
 2F79:0208 XOR CX,CX
                                     ブザーを5回鳴らす
 2F79:020A LOOP 20A
 2F79:020C MOV AH,18
 2F79:020E INT 18
 2F79:0210 XOR CX,CX
 2F79:0212 LOOP 212
 2F79:0214 POP CX
 2F79:0215 LOOP 203
 2F79:0217 JMP 217-
 2F79:0219
 -G=100 (d)
                                     1秒後にブザーがなる
```

○対処方法

このような方法でプログラムを実行している場合には、次の3点 に注意します。

- ① インターバルタイマを起動していないか
- ② 無意味であると思われる動作を繰り返していないか
- ③ タイムアウト時の行方 (インターバルタイマを起動している場合)

5.4 スタックを書き換える

○考え方

"わな"をかけるための最後のテクニックは、スタックを書き換えてしまうというものです。スタックには、サブルーチンからの戻りアドレスや各種レジスタの内容が積まれていることが多く、非常に重要な領域といえます。ここを操作してサブルーチンからの戻り先を変えたり、レジスタの内容を変えてしまおうというものです。

○実現方法


原理的には、ハードウェアを操作するでもなく、BIOSを使用するわけでもなく非常に単純です。まずは、戻りアドレスのほうから変えてみましょう。

今まで説明してきたとおり、サブルーチンの呼び出し(CALL 命令、INT 命令など)においては、戻るべきアドレスがスタックに積まれます。本来ならばここには、CALL 命令か INT 命令を実行した位置の、次の位置があるはずなのですが、ここを別の位置へ書き換えてしまうと、RET 命令、あるいは IRET 命令によって、本来戻るべきところには戻らず、どこか別のところへ戻ってしまいます。そして、この特性を利用し、多少手のこんだジャンプ命令にしてしまうのです。

原則として、スタックの操作はサブルーチン側で行います(というよりサブルーチンの側でしか操作できません)。サブルーチンが呼ばれた直後には、レジスタ SP の指す位置に戻るべき位置のオフセットが積まれています。ただし、これはセグメント内 CALL の場合で、セグメント外 CALL の場合にはさらにセグメントベース

が、INT 命令の場合には、さらにフラグレジスタが積まれています。ですから自分が呼ばれた形式を認識し、それに合った書き換えを行わなければなりません。ここでは、セグメント内 CALL が行われたものとします。よって、書き換えは1ワードです。

■図 5.7 サブルーチンが呼ばれた際のスタック



まずはサブルーチンの定型を示しましょう。特に何も行わないのであれば、おおかた次のようになります。ここでは複雑さを増すために、何やら意味のありそうなことを行ってみましょう。

MOV BP,SP

MOV AX,<戻リオフセット値>

MOV [BP],AX


RET

これだけで OK です。先頭でレジスタ SP の内容をレジスタ BP にコピーしていますが、これはレジスタ SP がメモリへの代入などに使えないからです。レジスタ BP は、特に指定しない限リレジスタ SS をセグメントベースとしたメモリアクセスを行いますから、スタックを操作するなどという用途に適しているわけです。

次はレジスタの内容を書き換えてみましょう。この場合にはサブルーチンを呼び出す側とサブルーチンの側で、スタックにはどのようにレジスタが積まれてるのか、共通の認識を持つ必要があります。

サブルーチンを呼び出す側では、サブルーチンの呼び出しに際してはレジスタを待避したのですが、サブルーチンの側でそれを書き換えてしまったため、結果として、サブルーチンがレジスタを破壊したのと同じ効果を持つのです。すなわち待避が無駄になるわけで、待避が正常なものとして解読を行うと、どこかでつじつまが合わなくなります。

基本的には戻り位置の書き換えと同じです。ただし、サブルーチンの呼び出しより前にスタックに積まれたデータは、戻りアドレスより高位アドレスに存在しますから、スタックへの積まれ方を考慮して、アドレスを計算してやらなければなりません。仮にサブルーチンを呼び出す前に、レジスタ AX,BX,CX,DX の 4 つのレジスタを順にスタックに積んだとしましょう。このとき、サブルーチンが呼ばれた際のスタックのようすは、図 5.8 のようになります。






図 5.8 からも明らかですが、戻りアドレスの上にあるのはレジスタ DX で、最も遠くにあるのはレジスタ AX です。ここでレジスタ CX のみを書き換えたければ、レジスタ SP の内容に 4 を加えたものを書き換えのアドレスとすればよいわけです。このとき戻りアドレスを書き換えたように同様の例を示せば、次のようになります。

MOV BP,SP

MOV AX, [BP+4]

ADD AX,10

MOV [BP+4],AX

RET

レジスタ AX を経由して、結果的にレジスタ CX の内容が 10 増すようになっています。すなわちサブルーチンの呼び出しの前後で、スタックに待避したはずのレジスタ CX の内容が、変化してしまうわけです。

○対処法

サブルーチン内部で、不要なスタックアクセスを行っていないかをチェックします。特に、戻リアドレスを越えてのアクセスが書き込みである場合には要注意です。





既存の知識を破棄させる

プログラムを動かしてさまざまな機能を使用するとき、それが標準的なシステムであれば、機能の詳細や使用法は、マニュアルやその他の資料によって明らかです。しかしそのことは、他人に理解されないプログラムを書くという点では不利になります。ここでは、すでにあるシステムを標準的なものではないようにし、既存の知識を無駄にするテクニックを紹介します。

6.1 割り込みベクタをすり替える

○考え方

PC-9801 の持つさまざまな機能の多くは、ソフトウェア割り込み命令 INT によって呼び出されます。INT 命令のタイプに対応した機能というのは、OS 添付のマニュアルや市販の資料類によっても明らかにされていますから、これを、そのままのかたちで用いたのでは不利になります。そこで、標準のシステムから INT 命令のタイプと機能の対応を変化させて、解読をより困難にしようというものです。

○実現方法

ここで問われるのは考え方です。特にテクニックが問われるものではありません。既存の割り込みベクタの内容と、別の空いているベクタの内容とを交換すればよいのです。たとえば、有名な割り込

みである "INT 1BH" に対応したベクタの内容を、0F0H のものへ変更して、代リに 0F0H のベクタの内容を 1BH に設定します。次に具体的なプログラムを示しましょう。

XOR AX,AX ; 割り込みベクタのセグメントを設定

MOV DS,AX

MOV SI,2BH * 4 ; 1BH に対応したベクタアドレス

MOV DI,OFOH * 4 ; FOH に対応したベクタアドレス

MOV AX, [SI] ; オフセットアドレスを交換

XCHG AX, [DI]

MOV [SI],AX

MOV AX, [SI+2] ; セグメントベースを交換

XCHG AX, [DI+2]MOV [SI+2], AX

これでベクタの交換が完了します。ベクタの交換を行う部分が多 少複雑ですが、直線的なプログラムですので、すぐに理解すること ができるはずです。

この手続きを行っておけば、今まで"INT 1BH"で呼び出していたディスク BIOS に関連した機能も、"INT 0F0H"で呼び出せるようになります。また、この状態で"INT 1BH"を行えばタイプ0F0Hの機能が呼び出されますが、MS-DOSでは、ほぼ必ず"Int trap halt"のメッセージを表示し、システムは停止します。

○対処方法

まず、割り込みベクタが交換、もしくは書き直されていることに 気付かなければなりません。次に、割り込みベクタを交換している 箇所を捜すことです。多くの場合、書き換えはトリッキーな手段を 用いていることが考えられますから、決して容易ではありません。

6.2 パラメータインタフェースを 変える

○考え方

INT 命令によって BIOS などの機能を呼び出す場合、必ずといってよいほどパラメータを指定します。多くの場合、パラメータはレジスタに与え、そうでない場合でも、パラメータのある位置をレジスタに示させるということは多いようです。割り込みのタイプに対応した機能と同様、パラメータもマニュアル類で公開されていますが、この対応を崩せば、何が行われているかを推測することは難しくなります。割り込みタイプのすり替えを併用すればさらに効果的でしょう。

○実現方法


単純に書き換えればよいという問題ではなく、多少、処理内容が複雑になりますが、割り込みのロギングと同じ原理で、処理をいったん横取りし、必要な処理を行ったあとに通常の処理へ戻します。パラメータインタフェースの変更は、レジスタの交換で行うだけの簡単なものとします。

ロギングを行う部分は基礎編で書いていますので、ここではレジスタの交換についての説明を行い、簡単な例を示すことにします。

レジスタ交換を行うための簡単な方法は、交換テーブルを設ける ものです。すなわち、呼び出し時のレジスタの内容を交換テーブル に入れ、交換テーブルから正規のレジスタへ内容を転送し、通常の 割り込み処理に入ります。交換テーブルは、レジスタの内容を入れ ておくためのバッファと、対応を示したベクトルで構成されます。

これを図示しますと、図 6.1 のようになります。

■図 6.1 交換テーブル



交換はもっと複雑な過程を経て行ったほうがよいのですが、ここでは説明のため簡略化してあります。

さて、ここでのプログラム例はロギングを行ったとして作成しました。すなわち、本来の割り込みベクタの内容が待避され、新たな割り込みベクタの内容が設定されているとします。プログラム例としては、次ページ図 6.2 のようなものが適当でしょう。

呼び出し時のレジスタ値を格納するテーブルと、変換後のレジスタ値を格納するテーブルを用意し、さらに変換規則を置いたベクタテーブルを用意して交換テーブルを形成しています。

この方法は、割り込みのタイプを変更してから行うとさらに効果 的でしょう。

■図6.2 ロギングを行ったプログラム例 -

```
... ... ...
REGS
       STRUC
                        : レジスタパックの機造を定義
_AX
       DW
                ?
_BX
       DW
_CX
                2
       nw
_DX
       DW
                ?
_SI
       DW
                ?
_DI
       DW
BP
       DW
_DS
       DW
ES
       DW
REGS
       ENDS
... ... ...
ADDR
                       ; 本来の割り込みベクタの内容が待避されている
       DD
               7
SWAP_DATA1
               DW
                       9 DUP(7)
                                       ; 呼び出し時のレジスタ
                                       ; ジャンプ時のレジスタ
SWAP_DATA2
               DW
                       9 DUP(?)
SWAP_VECTOR
                       SWAP_DATA2+2
                                       ; AX→BX
               DW
                                       ; BX → DI
                       SWAP_DATA2+10
SWAP_DATA2+8
               nw
                                       ; cx→si
               DW
               DW
                       SWAP_DATA2+4
                                       ; DX → CX
               DW
                       SWAP_DATA2+16
                                       ; SI→ES
                       SWAP_DATA2+12
               DW
                                       : DI → BP
                       SWAP_DATA2+6
SWAP_DATA2+14
                                       ; BP → DX
               DW
               DW
                                       ; DS → DS
               DW
                       SWAP_DATA2
                                       ; ES→AX
                        ; 割り込みのエントリ (ベクタに設定されている)
ENTRY:
                                       ; 各レジスタのセーブ
       MOV
               SWAP_DATA1._AX,AX
       MOV
               SWAP_DATA1._BX,BX
               SWAP_DATA1._CX,CX
       MOV
               SWAP_DATA1._DX,DX
       MOV
       MOV
               SWAP_DATA1._SI,SI
               SWAP_DATA1._DI,DI
       MOV
               SWAP_DATA1._BP,BP
       MOV
       MOV
               SWAP_DATA1._DS.DS
       MOV
               SWAP_DATA1._ES.ES
                              ; もとのレジスタ値があるテーブル
       LEA
               SI,SWAP_DATA1
               BX,SWAP_VECTOR ; 変換用のベクトル
       LEA
       MOV
               CX,9
                               ; レジスタの数
_LOOP:
                               ; レジスタ値を得る
; 格納先のアドレスを得る
       MOV
               AX,[SI]
       MOV
               DI,[BX]
       MOV
               [DI],AX
       ADD
               $1.2
       ADD
               BX,2
       LOOP
               _LOOP
       MOV
                                       ; 各レジスタの復帰
               AX,SWAP_DATA2._AX
               BX,SWAP_DATA2._BX
       MOV
               CX,SWAP_DATA2._CX
       MOV
               DX,SWAP_DATA2._DX
       MOV
       MOV
               SI,SWAP_DATA2._SI
       MOV
               DI,SWAP_DATA2._DI
               BP,SWAP_DATA2._BP
       MOV
               DS,SWAP_DATA2._DS
ES,SWAP_DATA2._ES
       MOV
       MOV
                                       ; 本来の処理へジャンプ
       IMP
               ADDR
```



7

プログラム実行のテクニック

プログラムを、ただ実行するのではおもしろくありません。ここでは、プログラムを実行する上で考えられるテクニックについて紹介します。

7.1 プログラムを並行実行する

○考え方

プログラムというものは多くの場合、頭から終りに流れます。

またジャンプ命令などがあれば、指定されるアドレスに流れるのがふつうです。実行されるプログラムは1個だけで、ふつうは2個以上のプログラムを同時に実行させることはできません。しかし大局的に見れば、同時に2個以上のプログラムを走らせることは可能です。それは実際にマルチタスクというかたちで実現されています。ここでは、プログラムを同時に複数個走らせるテクニックについて紹介します。

○実現方法

あまり大規模なものは、目的からいっても、あまり好ましくありません。用途を限定した簡易なものについて実現方法を示します。 これはシングルステップ割り込みを用いたものです。 いままで見てきたとおリシングルステップ割り込みとは、プログラムを1命令実行するごとに発生する割り込みのことで、TFを1として発生させることができます。ここでは、シングルステップ割り込み処理ルーチンをマネージャ(管理を行うプログラム)として、プログラムの並行実行を可能にします。

原理を簡単に説明します。まず、プログラム A, B と 3 つのプロ グラムがあったとします。それぞれが実行開始アドレス、フラグ初 期値、レジスタ初期値をメモリ上に保持しておき、実行が開始され るべきアドレスを示しています。ここで、仮にプログラム A が実 行されるとします。プログラム A が実行されると、1 命令実行が 終了したところで、シングルステップ割り込み処理ルーチン(以降 Cとします)へ制御が移りますから、ここでは、プログラムAへ の戻りアドレスとフラグをメモリ上へ待避します(先ほど実行開始 アドレスを設定したところ)。戻りアドレスとフラグは、スタック から取り戻すことができます。また、各レジスタの内容もメモリに 待避しておきます。そこでプログラム B に対する情報をスタック やレジスタへ戻し、プログラムBへ実行を移します。プログラムB が2命令実行を終了すれば、再び、プログラムAについて同様の ことを繰り返します。ここで問題となるのはスタックですが、プロ グラムA、Bでは、異なる領域をスタックに設定しておかなければ なりません。またCでは、あらゆるレジスタの破壊を禁じ、かつ 割り込みを禁止しなければなりません。

○対処方法

同時に、プログラムが2個以上動いていることを見つけなければなりません。なお、この方法を用いている(手段は違う)ものは、最終的に、シングルステップ割り込み処理ルーチンからどこかへ、ジャンプしてしまいます。

○サンプル

同時に3つのプログラムを動作させるサンプル SINGLE. COM を図7.1 として示します。実行すると画面の上下から中央に向かって画面が乱れ、中央から元に戻っていきます。つまり、画面の上下を異なるルーチンで制御しているのです。

■図 7.1 SINGLE, ASM ソースリスト -

```
SINGLE. ASM
     シングルステップ割り込みを、タスク切替に使用するサンプル
     画面が上下両方から変化し、またもとへ戻っていきます。これを
     並行実行で実現しています。
     今回は、処理を単純にするためにスタックに関しては供用と
     している。
     COPYRIGHT(C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
     LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
タスクごとの固有情報の格納領域の構造
INFO
     STRUC
                ; レジスタAX
_AX
     DW
           ?
                  レジスタBX
_BX
     DW
           ?
                  レジスタCX
_CX
     DW
_DX
                  レジスタDX
     DW
           7
                  レジスタSI
_SI
     DW
                  レジスタDI
_DI
     DW
           ?
                  レジスタBP
_BP
     DW
           ?
_1P
                ; レジスタIP
     DW
                ; レジスタCS
_CS
     D₩
           7
                  レジスタDS
_DS
     DW
                ; レジスタES
     DW
_ES
                : フラグレジスタ
_FLAGS
     DW
INFO
     ENDS
CODE
     SEGMENT
     ASSUME
          CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE,SS:CODE
     ORG
           100H
SINGLE PROC
     JMP
           MAIN
CUR_TASK
                      : 現在動作させているタスク
           DW
                              ; タスクAの情報
                (SIZE INFO) DUP(0)
TASKA_INFO
           DB
                                 ; タスクBの情報
TASKB_INFO
                (SIZE INFO) DUP(0)
           DB
MAIN:
                      : 開始メッセージの表示
           DX, OPENING
     LEA
     MOV
           AH,9
           21H
     INT
     MOV
                      ; シングルステップ割込のベクタを変更する
           AH,25H
```

```
MOV
               AL,1
       LEA
               DX,SINGLESTEP
       INT
               21H
       LEA
               SI, TASKA_INFO
               DI, TASKB_INFO
       LEA
                               : セグメントをセッ
       MOV
               AX.CS
               [SI]._CS,AX
       MOV
               [DI]._CS,AX
       MOV
       MOV
               AX,DS
               [SI]._DS,AX
       MOV
               [DI]._DS,AX
AX,ES
       MOV
       MOV
               [SI]._ES,AX
[DI]._ES,AX
       MOV
       MOV
        LEA
               AX, BEGINA
                               ; プログラム実行開始アドレスをセット
        MOV
               [SI]._IP,AX
        IFA
               AX, BEGINB
       MOV
               [DI]._IP,AX
                               ; フラグをセット(TFのみON)
       MOV
               AX,100H
              [SI]._FLAGS,AX
[DI]._FLAGS,AX
       MOV
       MOV
       LEA
               AX, TASKA_INFO
                               ; 最初に実行するタスクのアドレスをセット
       MOV
               CUR_TASK, AX
       PUSHF
                               ; TFをセット
       POP
               AX
       OR
               AX,100H
       PUSH
               AX
       POPF
BEGINA PROC
                               ; 9 A D A
       MOV
               AX,0A000H
                                テキストVRAMのセグメント
       MOV
               ES,AX
               DI,DI
                               ; タスクAは左から
       XOR
       MOV
               CX,160/2*25
                                 画面1行は160バイト,25行分
BEGINA_LOOP:
       PUSH
       XOR
               ES:WORD PTR [DI],OFFFFH; 画面へ書き込み
       MOV
               CX,10
       LOOP
               $
       ADD
               D1,2
       POP
               CX
       LOOP
               BEGINA_LOOP
       MOV
               AX,4COOH
       INT
               21H
BEGINA ENDP
BEGINB
       PROC
                                タス ク B
       MOV
               AX, OAOOOH
                               ; テキストVRAMのセグメント
       MOV
               ES, AX
               DI,160*25-2
                               ; タスクBは右下から
       MOV
       MOV
               CX,160/2*25
                               ; 画面1行は160バイト,25行分
BEGINB_LOOP:
       PUSH
               CX
       XOR
               ES:WORD PTR [DI],OFFFFH; 画面へ書き込み
       MOV
               CX,10
       LOOP
               $
       SUB
               D1,2
       POP
               CX
       LOOP
               BEGINB_LOOP
       MOV
               AX,4COOH
```

```
INT
                21H
BEGINB ENDP
                                ; シングルステップ割り込み処理
SINGLESTEP
                PROC
        ASSUME CS: CODE, DS: NOTHING, ES: NOTHING, SS: NOTHING
                                : 割り込みを禁止する
        STI
        PUSH
        PUSH
               BX
        PUSH
                CX
        PUSH
                DΧ
        PUSH
                SI
                DI
        PUSH
        PUSH
                BP
        PUSH
                DS
        PUSH
                ES
                BP,SP
        MOV
                CUR_TASK,OFFSET TASKA_INFO
                                               : 今のタスクを調べる
        CMP
        LEA
                SI, TASKA_INFO
        LEA
                DI, TASKB_INFO
       JE
               SAVE_INFO
                                ; タスクAの情報を待避
       XCHG
                SI,DI
                                ; 直前のタスクの情報を待避
SAVE_INFO:
        MOV
                AX,[BP]
                                ; 各レジスタの内容を待避
                CS:[SI]._ES,AX
        MOV
        MOV
                AX,[BP+2]
        MOV
                CS: [SI] . _DS,AX
        MOV
                AX,[BP+4]
                CS: [SI] . _BP,AX
        MOV
        MOV
                AX,[BP+6]
        MOV
                CS: [SI] . _DI , AX
                AX,[BP+8]
        MOV
                CS:[SI]._SI,AX
        MOV
        MOV
                AX,[BP+10]
               CS: [SI] . _DX,AX
        MOV
                AX,[BP+12]
        MOV
                CS: [SI] . _CX,AX
        MOV
        MOV
                AX,[BP+14]
        MOV,
                CS:[SI]._BX,AX
        MOV
                AX,[BP+16]
                CS:[SI]._AX,AX
        MOV
        MOV
                AX,[BP+18]
        MOV
                CS: [SI] . _ IP, AX
        MOV
                AX,[BP+20]
               CS:[SI]._CS,AX
        MOV
        MOV
               AX,[BP+22]
               CS:[SI]._FLAGS,AX
        MOV
                ; 次のタスクに対して情報を提供
AX,CS:[DI]._ES ; 各レジスタの内容を次のタスクに対して復帰
RECOVER_INFO:
        MOV
                [BP] AX
        MOV
        MOV
                AX,CS:[DI]._DS
        MOV
                [BP+2],AX
                AX,CS:[DI]._BP
        MOV
                [BP+4],AX
        MOV
                AX,CS:[DI]._DI
        MOV
        MOV
                [BP+6],AX
        MOV
                AX, CS: [DI] . _SI
        MOV
                [BP+8],AX
                AX,CS:[DI]._DX
        MOV
        MOV
                [BP+10],AX
        MOV
                AX,CS:[DI]._CX
                [BP+12],AX
        MOV
                AX,CS:[DI]._BX
        MOV
                [BP+14],AX
        MOV
```

```
MOV
                AX,CS:[DI]._AX
        MOV
                 [BP+16],AX
        MOV
                AX, CS: [DI] . _ IF
        MOV
                 [BP+18],AX
        MOV
                 AX, CS: [DI] ._CS
        MOV
                 [BP+20],AX
        MOV
                AX, CS: [DI] ._FLAGS
                [BP+22],AX
        MOV
        MOV
                                         ; 現在のタスクをセッ
                CS: CUR_TASK, DI
                                 ; 各レジスタの復帰とジャンプ
        POP
                ES
        POP
                DS
        POP
                BP
        POP
                DI
        POP
                SI
        POP
                DX
        POP
                CX
        POP
                RX
        POP
                AX
        IRET
SINGLESTEP
                ENDP
OPENING DB
                13,10
                'このプログラムは2個の処理の並行実行のサンプルです。
        DB
                13,10,'$'
        DB
SINGLE
        ENDE
CODE
        ENDS
        FND
                SINGLE
```

■図 7.1 SINGLE. COM ダンプリストー

```
00000000 : EB 33 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                              : 1AE
: 000
00000020
                    00
           00
              00 00
                        00
                           00
                              00
                                 00
                                    00
                                       00
                                          00 00 00 00
                                                       00
                                                          00
                                                                000
00000030
         : 00 00 00 00
                       00
                           8D
                              16
                                    02 B4 09 CD
                                 A 1
                                                21
                                                       25
                                                                474
                                                    R4
                                                          RO
00000040
         : 01 8D 16 CD
                        01
                           CD
                              21
                                 8D 36 05 01 8D 3E
                                                    10
                                                      01
                                                          80
                                                                49E
00000050
         : C8 89 44
                     10
                        89
                           45
                              10
                                 80
                                    D8 89
                                          44
                                             12
                                                89
                                                    45
                                                       12
                                                          80
                                                                632
00000060 : CO 89 44
                    14
                           45
                              14 8D 06 8C 01 89 44
                        89
                                                   OE
                                                       8D
                                                          06
                                                                511
00000070
         : AC 01 89
                    45
                        0E
                           B8
                              00
                                 01
                                    89
                                       44
                                          16 89 45
                                                    16
                                                       80 06
                                                                490
00000080
         : 05 01 43 03 01
                             58 OD OO O1 50 9D B8
                           90
                                                    00
                                                      AO
                                                          8E
                                                                482
00000090
         : CO 33 FF B9 DO
                           07
                              51
                                 26 81 35 FF FF B9 OA
                                                      00 E2
                                                                852
000000A0
         : FE
              83 C7
                    02
                        59
                           E2
                              EF
                                 B8
                                    00 4C
                                          CD
                                             21
                                                B8
                                                   00
                                                                84C
                                                      AO
                                                         8F
000000B0
         : CO BF 9E OF
                       89 DO
                             07
                                    26 81
                                          35 FF
                                 51
                                                FF
                                                   RQ DA
                                                         nn
                                                                700
         : E2 FE 83 EF
                       02
                           59
                              E2 EF
                                    B8 00 4C CD 21 FB 50
                                                         53
                                                                90F
00000000
           51 52 56
                    57
                        55
                           1E
                              06
                                 88
                                    EC
                                       2E
                                          81
                                                   01
                                                                437
                                             3E
                                                03
                                                       05
                                                          01
000000E0
         : 8D 36 05 01
                       8D
                           3E
                              10
                                 01
                                    74
                                       02 87 F7
                                                88 46 00
                                                         2E
                                                                4A5
000000F0
          89 44 14
                    88
                        46
                           02
                              2E
                                 89
                                    44
                                       12
                                          8B 46 04
                                                   2E
                                                                491
                                                       89
                                                          44
00000100
         : OC 8B 46 06
                       2E
                           89
                              44
                                 OA
                                    8B 46 08 2E 89
                                                         88
                                                   44
                                                       08
                                                                44F
00000110
         : 46 OA 2E 89
                       44
                           06
                              88
                                 46
                                       2E
                                                                40C
                                    OC
                                          89 44 04 88 46
                                                         OF
00000120
           2F 89 44 02 8B
                          46
                             10
                                2F
                                    89
                                       04 8B
                                             46
                                                12
                                                   2F
                                                       89
                                                          44
                                                                477
00000130
         : OE 8B 46 14 2E
                           89
                              44
                                 10 8B 46 16 2E 89 44
                                                         2F
                                                                424
                                                      16
00000140
           8B 45
                 14 89
                       46
                           00
                              2E
                                 88
                                    45
                                       12
                                          89 46 02 2E
                                                       88
                                                         45
                                                                492
00000150
           OC 89 46 04 2F
                          88
                             45
                                 0A 89
                                       46 06 2F 8B
                                                   45
                                                      08
                                                         89
                                                                44B
00000160
         : 46 08 2E 8B 45
                          06 89
                                 46 OA
                                       2E
                                          8B 45 04 89 46 0C
                                                                408
00000170
           2E 8B
                 45
                    02
                       89
                           46
                              0E
                                 2E
                                    88
                                       05
                                          89
                                             46
                                                10 2E
                                                       88
                                                          45
                                                                478
00000180
         : OE 89 46 12
                       2E
                          88
                             45
                                 10
                                    89
                                       46
                                          14
                                             2E 8B 45
                                                      16
                                                         89
                                                                47D
00000190
           46 16 2E 89
                                    1F
                                       5D 5F
                              01
                       3E
                           03
                                 07
                                             5F 5A 59 5B
                                                         58
                                                                3FR
00000140
           CF OD OA 82
                       B1
                           82
                              CC
                                 83
                                    76
                                       83 8D 83 4F 83 89
                                                         83
                                                                7D1
00000180
           80 82 CD 32 8C C2
                              82
                                 CC 8F
                                       88 97 9D 82 CC 95 CO
                                                                98B
00000100
           8D
              73 8E
                    CO 8D
                          73
                              82
                                 CC
                                    83
                                       54 83 93 83
                                                   76 83
                                                                890
                                                         88
000001D0 : 82 C5 82 B7 81 44
                              OD OA
                                                                380
```

7.2 裏で本物を走らせる

○考え方

マルチタスクの考え方に似ていますが、今回はシングルステップ 割り込みによって行われる処理が本物で、表で実行されるプログラムは偽物であるというものです。

○実現方法

最も簡単なのが、シングルステップ割り込み処理ルーチンを複数 個用意するというものです。すなわち、シングルステップ割り込み 処理ルーチンに、番号を①から付けるならば、1回目のシングルステップ割り込みで②が実行され、①には次に②が実行されるように、割り込みベクタを書き換えておきます。よって、次は②が実行されますが、②では次に③が実行されるように、同様に割り込みベクタを書き換えておきます。これを必要な回数だけ繰り返して、次々とプログラムが実行されるわけです。このとき、表では何か意味ありげな処理を行わせてカモフラージュします。

○サンプル

裏で表のプログラムを復元し動作させる、サンプル SINGLE2. COM を、実行例と共に図 7.2 として示します。

■図 7.2 SINGLE2. ASM ソースリスト・

```
SINGLE2.ASM
      シングルステップ割り込みを, 裏のタスクとするサンプル
      裏のタスクは、表のタスクの暗号化を解きます。
      COPYRIGHT (C) 1987 BY SHUWA SYSTEM TRADING CO., LTD.
      LAST MODIFIED ON FEBRUARY 5TH, 1987
CODE
      SEGMENT
      ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE,SS:CODE
      ORG
            100H
SINGLE2 PROC
      JMP
            MAIN
CUR_ADDRESS
                        ; 次に暗号化を解除するアドレス
            DW
MAIN:
      LEA
            DX, OPENING
                        : 開始メッセージの表示
      MOV
            AH,9
      INT
            21H
            SI,TOP
                        ; 自らを暗号化する
      LEA
      MOV
            DI,SI
      MOV
            CX,256
      CLD
SECRET:
      LODSB
      XOR
            AL, OAAH
                        ; 排他的論理和による暗号化
      STOSB
            SECRET
      LOOP
      MOV
            AH, 25H
                        ; シングルステップ割り込みのベクタを変更する
      MOV
            AL,1
DX,SINGLESTEP
      LEA
      INT
            21H
;
            AX, TOP
                        : 暗号化解除アドレスを設定
      LEA
      MOV
            CUR_ADDRESS,AX
      PUSHF
                        ; シングルステップ割り込みをアクティブにする
      POP
            AX
            AX,100H
      OR
      PUSH
            AX
      POPF
      NOP
      NOP
      NOP
      JMP
            TOP
;
      ORG
            200H
TOP:
                        ; ここから256パイトは, 暗号化されます。
      LEA
            DX, MESSAGE 1
      MOV
            AH,9
      INT
            21H
            DX PROMPT1
                        ; 文字列を入力
      LEA
            AH,9
      MOV
```

```
INT
              21H
       LEA
              DX.BUFFER1
       MOV
              AH,10
       INT
              21H
       LEA
              DX,PROMPT2
                            ; 文字列を入力
       MOV
              AH,9
              21H
       INT
       LEA
              DX,BUFFER2
       MOV
              AH, 10
       INT
              21H
:
                            ; 文字列を連結
              SI,BUFFER1+2
       LEA
       LEA
              DI, BUFFER3+2
       MOV
              CL, BUFFER1+1
       XOR
              CH, CH
       REP
              MOVSB
              SI,BUFFER2+2
       LEA
       MOV
              CL, BUFFER2+1
              MOVSB
       REP
:
       MOV
              AL, '$'
       STOSB
              DX,BUFFER3
                             : 連結した文字列を表示
       IFA
       MOV
              AH,9
       INT
              21H
                             : プログラム終了
       MOV
              AX,4COOH
       INT
              21H
       ORG
              300H
                      : 破壊を逃れるため
SINGLESTEP
              PROC
       PUSH
              AX
       PUSH
              BX
       PUSH
              CX
                                    ;暗号化を解除する
       MOV
              BX,CS:CUR_ADDRESS
                                     ; すべて暗号を解除したか?
       CMP
              BX,OFFSET TOP+256
              SINGLESTEP_EXIT ; 解除したなら終わり
       JAE
                             ; 暗号を8バイト解除する
       MOV
              CX,8
SINGLESTEP_LOOP:
       MOV
              AL,CS:[BX]
       XOR
              AL, OAAH
       MOV
              CS:[BX],AL
       INC
              BX
       LOOP
              SINGLESTEP_LOOP
SINGLESTEP_EXIT:
                                   : 次に解除するアドレスをセット
       MOV
              CS:CUR_ADDRESS,BX
       POP
              CX
       POP
              BX
       POP
              AX
       IRET
              ENDP
SINGLESTEP
              13,10
・このプログラムはシングルステップ割り込みを裏の処理に・
・用いたサンブルです。・
OPENING DB
       DB
       DB
              13,10,'$'
       DR
                      '暗号化されているはずの部分を実行しています。'
MESSAGE1
              DB
              DB
                      13,10,'$'
```

```
PROMPTI DB
               13、10
*文字列を連結します。1番目の文字列を入力して下さい: *
       DR
PROMPT2 DB
               13,10
               '2番目の文字列を入力して下さい:
       DR
               '$'
       DB
BUFFER1
       DB
               16,?
               16 DUP(?)
       DB
BUFFER2 DB
               16,7
               16 DUP (?)
       DB
BUFFER3 DB
               13,10
               32 DUP (?)
       DB
SINGLE2 ENDP
CODE
       ENDS
       END
              SINGLE2
```

■図 7.2 SINGLE2. COM ダンプリストー

```
00000000 : EB 03 90 00 00 8D 16 25 03 B4 09 CD 21 8D 36 00
00000010 : 02 8B FE B9 00 01 FC AC 34 AA AA E2 FA B4 25 B0
                                                     : 8DA
00000020 : 01 8D 16 00 03 CD 21 8D 06 00 02 A3 03 01 9C 58
                                                       305
00000030 : 0D 00 01 50 9D 90 90 90 E9 C5 00 00 00 00 00
                                                      : 459
             0040Hから00FFHまですべて00H
00000100 : 8D 16 72 03 B4 09 CD 21
                              80
                                 16 A1 03 B4 09 CD 21
00000110 : 8D 16 FB 03 B4 0A CD 21 8D 16 D8 03 B4 09 CD 21
                                                       676
00000120 : 8D 16 0D 04 B4 0A CD 21 8D 36 FD 03 8D 3E 21 04
                                                     : 513
00000130
         8A OE FC 03 32 ED F3 A4 8D 36 OF 04 8A OE OE 04
                                                       5CD
00000140 : F3 A4 B0 24 AA 8D 16 | IF 04 B4 09 CD 21 B8 00 4C
                                                       68A
: OFF
            0160Hから01FFHまですべて00H
00000200 : 50 53 51 2E 8B 1E 03 01 81 FB 00 03 73 0E B9 08
                                                     : 490
00000210 : 00 2E 8A 07 34 AA 2E 88 07 43 E2 F5 2E 89 1E 03
                                                     : 54C
00000220 : 01 59 58 58 CF OD OA 82 B1 82 CC 83 76 83 8D 83
                                                       700
                                                     : 7FF
00000230 : 4F 83 89 83 80 82 CD 83 56 83 93 83 4F 83 8B 83
00000240 : 58 83 65 83 62 83
                         76 8A
                              84
                                 82 E8 8D 9E 82 DD 82
                                                       8A2
00000250 : F0 97 A0 82 CC 8F 88 97 9D 82 C9 97
                                         70 82 A2 82
                                                       988
00000260 : BD 83 54 83 93 83 76 83 8B 82 C5 82 B7 81 44 0D
                                                     : 803
00000270 : OA 24 88 C3 8D 86 89 BB 82 B3 82 EA 82 C4 82
                                                 A2
                                                       8DB
00000280 : 82 E9 82 CD 82 B8 82 CC 95 94 95 AA 82 F0 8E CO
                                                       A6A
00000290 : 8D 73 82 B5 82 C4 82 A2 82 DC 82 B7 81 44 OD 0A
                                                       814
000002A0 : 24 0D 0A 95 B6 8E 9A 97
                               F1
                                 82 FO 98 41 8C 8B 82
                                                       81 A
000002B0 : B5 82 DC 82 B7 81 44 82 50 94 D4 96 DA 82 CC 95
                                                       99F
00000200 :
         B6 8E 9A 97 F1 82 F0 93 FC
                                 97
                                    CD 82 B5 82 C4 89
                                                       AD1
000002D0 :
         BA 82 B3 82 A2 3A 20 24 OD
                                                       753
                                 OA
                                    82 51 94 D4 96 DA
000002E0 :
         82 CC
              95 B6 8E 9A 97
                               82 FO
                                    93 FC 97 CD 82 B5
                                                       AE5
000002F0 : 82 C4 89 BA 82 B3 82 A2 3A 20 24 10 00 00 00
                                                       570
010
00000310
         OOD
00A
```

資料編

資料編

- 1. CPU
- 2. OS
- 3. マシン

資料編では本書を読み進むにあたって、説明しておいたほうがよいと思われる知識についてまとめてあります。構成は CPU 関連、OS 関連、用語関連としてあります。なお本書においては、資料編を膨大にさせるのは目的に合わないため、説明は必要最小限に留めてあります。手元に適当な参考書を置いて、本書を読まれることをお勧めします。



CPU

ソフトウェアによるプロテクトは、プログラム自体がプロテクトともいえるのですから、それを破るにはプログラム=CPU(命令セット)についての知識が不可欠です。ここでは CPU についての資料から解説してゆきます。

1.1 搭載されるCPU

PC-9800 シリーズ本体(PC-9801/E/F/M/U/VF/VM/UV/VX)のメイン CPU は機種ごとに、次のように異なった種類のものが積まれています。

8086

PC-9801/E/F/M に積まれているのが 8086 です(正確には i8086 のセカンドソース、 $\mu PD8086$)。ただし、PC-9801 に積まれているのはクロック周波数 5MHz のもので、その他の機種はクロック周波数 8MHz のものが積まれています。兄弟プロセッサに 8088 があり、こちらは IBM-PC 等に積まれています。

■ V30

PC-9801U/VF/VM/UV/VX に積まれているのが通称 V30 と呼ばれる日本電気オリジナルの CPU です(正確には $\mu PD80286$)。ただし、PC-9801U に積まれているのはクロック周波数 8MHz のもので、その他の機種はクロック周波数 10MHz のものが積まれています。兄弟プロセッサに V20 があります。

80286

PC-9801VX に積まれているのが 80286 です(正確には i80286 相当品)です。クロック周波数は 8MHz です。80286 には、プロテクションモードと 80286 モードと呼ばれる 2 つのモードがありますが、ここで取り扱うのは 8086 とほぼ動作が同じ 8086 モードです。プロテクションモードは広大なメモリを必要とし、また保護機構が必要な OS(PC-UX など)で使用されます。

V30 と80286 は、8086 を含むかたちで設計されたために、8086 用に作成されたプログラムであればほぼ完全に動作します。ここで "ほぼ完全に"と書いたのは、V30/80286(8086 モード)と8086 には、その命令とアーキテクチャに微妙な差があり、細かな箇所で同じ動作をするとは限らないからです。たとえば V30 と80286 には拡張命令があり、8086 にはない便利な命令を使用することができます (ビット操作、スタック操作命令など)。また8086 のシフト命令と80286 のシフト命令は、表向きは同じ命令でも細かな点で微妙な差があります。8086 で使える命令で、80286 では使えない命令があります。

また、決定的なのは CPU 自体のパフォーマンスです。 V30 や 80286 では非常に高速に動作するため、周辺機器とのタイミングが合わないということも起こり得ます。 たとえば(㈱管理工学研究所の 『松』ですが、V30 の 10MHz モードでは動作しません。 8MHz に落として初めて動作します。 これは『松』が GDC に対して直接書き込みを行っているためで、『松』は 8086 に対応するかたちでプログラミングされているため、V30 では速すぎたのでしょう

一般に周辺 LSI に書き込みを行った際、あるものは一定の待ち時間を設ける必要がありますが、これはソフトウェアでタイミングをとっているからです。

このような、CPUが異なることによる特性は、プロテクトに使用する上で役に立つことがあります。特に、機種を限定するようなプロテクトには最適です(実際の例については応用編を参照)。

1.2 メモリ管理

ここでは、8086のメモリの扱いについて触れます。

■セグメント・

8086 では、セグメントというメモリ管理方法を用いています。 これは 8086 の持つ 1MB のアドレス空間を、64KB ごとに区切っ て管理するというもので、8085 などの、8 ビット CPU からの移行 を容易にするというものです。

8086 では、すべてのレジスタは最も長いものでも 16 ビット長です。16 ビットでは最大 64 (=215) KB のメモリしか指定することができません。これでは 1MB のアドレス空間をカバーすることが


できませんので、セグメントベースという 64KB のメモリ空間のベースになる値を用意し、それを変化させることで、結果的に1MB のアドレス空間をカバーしようというものです。

セグメントベースは 16 バイトおき (パラグラフ単位といいます) にとることができます。セグメントベースも、実体は 16 ビット長のレジスタであり、1MB をカバーするために必要な 20 ビットに合わせるために、アドレス計算時には 4 ビット左へシフトする (16 倍することと等価) という演算を施しています。これが、セグメントベースが 16 バイト=4 ビットおきにしか配置できない理由です。セグメントベースに対してそこからの距離はオフセットと呼ばれ

セグメントベースに対してそこからの距離はオフセットと呼ばれ、 実際のアドレスの計算は以下のように行われます(図 1.1 参照)。

- ①セグメントベースを左へ4ビットシフト(16倍する)
- ②オフセットアドレスを加える

■図 1.1 セグメント




■標準的なメモリレイアウト

8086 には、標準的なメモリレイアウトというものがあります。 それは、CPU の特性によって決められるものであり、オペレーティングシステムなどでは、それをふまえた上で動作することが要求されています(図 1.2 参照)。

図 1.2 では、ROM にあたる部分は網をかけてあります。 1MB の アドレス空間において、もっとも低位には割り込みベクタテーブル が位置しています($00000H\sim003FFH$)。この位置は固定されて おり、ユーザが自由に動かしたりすることはできません。しかし、 続く領域はユーザが自由に使用することができます。ここまでが RAM で、RAM の最上位には VRAM が置かれたりもします。

■図 1.2 標準的なメモリレイアウト



RAM の上には ROM がきます。基本的に RAM は低位に、ROM は高位に位置するのがふつうで、これは 8086 のリセット時のジャンプアドレス(FFFFH:0000H,FFFF0H)に依っているのです。

もっと細かなメモリレイアウトは、OSによって決定されます。 これについては後述します。

1.3 レジスタ

レジスタとは、CPU 内部で一時的な、もしくは固定された目的のデータを保存するためのものです。ここでは、8086 の持つレジスタについて触れましょう。

■汎用レジスタ

8086には、AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SPと呼ばれる汎用的なレジスタが用意されています(すべて 16 ビット長)。このうち、前の 4 本は xH, xL という 8 ビットレジスタに分解できます(x は A, B, C, D のいずれか。AX は AH, AL という具合に)。あとの 4 本は分割することができません。

汎用レジスタはメモリを指し示したり、データの保管に用いたり、 各種の演算に用いたりする。最も使用頻度の高いレジスタ群です。 各レジスタの主な用途をまとめておきます。

AX アキュムレータ。あらゆる転送、演算において優位(実行時間が短い、命令コードが短いなど)に位置します。また、アキュムレータのみを対象とした命令も存在することに注意してください。

- **BX** ベースポインタ。メモリを指す際のベースとして用いられます。
- CX カウンタレジスタ。ループカウンタやシフトカウンタに用いられます(シフトカウンタはCLのみ)。
- **DX** データレジスタ。データの保持用や乗除算命令における補助レジスタとして用いられます。
- **SI** ソースインデックス。メモリ転送の際のソースとして用いられます。
- **DI** ディスティネーションインデックス。メモリ転送の際のディスティネーションとして用いられます。
- BP ベースポインタ。BXと同様にメモリを指す際のベースと して用いられますが、セグメントベースを、後述するSS とすることに注意してください。
- **SP** スタックポインタ。スタックの位置を指します。用途が限 定されています。

これら汎用レジスタは、推奨される目的から外れた使い方をされるなど、かなリトリッキーな使い方があります。

また、同様に推奨される目的があることを知らずに、プログラミングされている場合もあります。注意が必要です。

■セグメントレジスタ

セグメントレジスタは、前述のセグメントベースを保持する目的 で用いられるレジスタ群です。名称は CS,DS,ES,SS となっており、 命令コードを取り出すセグメント(コードセグメント、レジスタ CS)、データを保持するセグメント(データセグメント、レジス タ DS, ES)、スタックに用いるセグメント(スタックセグメント、 レジスタ SS)のベースをそれぞれ保持します。セグメントレジスタは、ふつうに使用する限り、あまり操作することのないレジスタです。しかし、どの時点でどのセグメントレジスタがどのような値を持つのかは、常に把握している必要があります。そうでないと、間違った位置からデータを取り出したり、また格納してしまったりすることにもなるからです。

■特殊なレジスタ


最後は、インストラクションポインタ(レジスタ IP)と呼ばれる命令実行位置を保持するレジスタと、フラグレジスタと呼ばれるフラグの集合体について説明します。インストラクションポインタは、レジスタ CS をセグメントベースとして、その中での命令取り出し位置を保持するものです。命令は、レジスタ CS:IP の組から絶対アドレスを求められ、そこから取り出されます。命令が取り出されると、命令の長さだけレジスタ IP の内容が増加します。

フラグというのは、各種演算などにおいてその状態が変化し、続く命令で演算結果など、参照できるようにするためのものですが、フラグの内容をまとめて扱えるよう、16 ビットのレジスタとしてまとめられています。フラグレジスタの構成は図 1.3 のようになっています。

それぞれのフラグは、以下のような意味を持っています。

- **CF** 演算の結果、最上位ビットからの桁上げ、または最上位ビットへの桁借りが生じた場合に1となります。エラー発生の情報などを返す目的でも使用されます。
- AF 演算の結果、下位から上位への桁上げ、または上位から下 位への桁借りが生じた場合に1となります。算術補正命令

■図 1.3 フラグレジスタ



で参照されることのみで、外部で参照することはほとんど ありえません。

- **ZF** 演算結果が0となった場合に1となります。
- SF 演算結果が負となった場合に1となります。
- **OF** 演算の結果、オーバフローが生じた場合に1となります。 INTO 命令で暗黙に参照されます。
- **PF** 演算の結果、1であるビットが偶数個ある場合に1となります。あまり顔を出しません。
- **TF** シングルステップ割り込みを発生させたいときに1とします。これを設定する命令は特に存在しません。
- **IF** 割り込みをマスクしたいときに1とします。ただし **NMI** (マスク不能割り込み) はマスクすることはできません。
- **DF** ストリング命令において、アドレス増減方向を減としたい ときに1とします。

このうち、CF, AF, ZF, SF, OF, PF の 6 個は、演算の結果において自動的に設定されますが、あとの TF, IF, DF の 3 個は、要求に応じて設定してやる必要があります。

1.4 アドレシングモード

アドレシングモードとは、データをアクセスする際の方法を指定 するものです。8086 ではこれが多岐にわたっているのが特徴です。

■レジスタモード

レジスタとレジスタの間で転送を行うモードです。CPU 内部で 処理されるため、実行が非常に高速に行えるのが特徴です。

<例> MOV AX,BX

■イミーディエイトモード

定数を扱うモードです。定数をレジスタ、あるいはメモリに転送する際に用いますが、定数自体は命令コードに含まれているため、 そのぶん実行は高速です。

<例> MOV AX,1000H

■メモリモード

メモリに対して転送を行うモードです。このとき、メモリを指し 示す方法はいろいろあり非常に複雑です。一般にアドレシングモー ドといえばメモリモードを指し、メモリを指し示す際に使用できる レジスタは、

BX, BP, SI, DI

であって、定数も用いることができます。またレジスタとレジスタ、レジスタと定数、レジスタ・レジスタと定数、という組み合わせでアドレスを指定することもできます。許される組み合わせは、次のようになっています。

[定数]

[BX]

[BX+定数]

[BX+SI]

[BX+SI+定数]

ここで BX は BP に、SI は DI に置き換えることができます。一般にメモリをアクセスする際のセグメントベースは、レジスタ DS が採用されます。ただし、例外がありレジスタ BP を用いた場合には、レジスタ SS がセグメントベースとして採用されます。

また、レジスタ SP とレジスタ IP も、メモリを指し示すのに用いることができますが、これらは用途が固定されており、レジスタ SP が、レジスタ SS をセグメントベースとしたスタック保持用、レジスタ IP が、レジスタ CS をセグメントベースとした命令ポインタ保持用として用いられています。PUSH, POP 命令では、暗黙のうちにレジスタ SP が参照され、JMP 命令などでは、暗黙のうちにレジスタ IP が参照されている、と考えることができます。

1.5 その他のことがら

そのほかに、CPU に関して知っておいたほうがよいことを列記します。

■リセット後の動作

8086 では、ハードウェアリセットが入るとセグメント FFFFH, オフセット 0000H で示されるアドレスへ自動的にジャンプします。 ここに、マシンの初期化プログラムへのジャンプ命令を置いておく のがふつうです。

この時点で、レジスタ CS を除くすべてのレジスタは、0000H を値として持つように初期化されます。レジスタ CS は 0FFFFH となります。またフラグはすべてリセットされ、後述するプリフェッチキューは空になります。

プリフェッチキュー

8086 には、命令の連続実行をスムーズに行うため、プリフェッチキューというものを用意して、ひまを見ては命令を前もって読み込んでおくという機構が備わっています。これは、除算命令などの多くの時間を要する命令において、演算中に、あらかじめ続く命令を取り込んでおくというもので、次に命令を実行するとき、改めて命令を読み込む必要がなくなり、効率のよい命令実行が可能になります。

プリフェッチキューの特性を応用すると、極めて高度なプロテクトが可能になります。具体的な内容については、応用編を参照してください。

■セグメントレジスタへの書き込み

8086には、セグメントレジスタへの書き込みを行った際、続く 1命令が実行終了するまでは、割り込みが禁止されるという機構も 備わっています。これはスタックの設定を1命令で行うことができ ないという、8086の命令セットからいえば当然のことですが、具 体的な例をあげれば、次のようなことになります。

MOV SS,STACK_SEG

MOV SP, OFFSET STACK BOTTOM

ここで1番目の命令では、スタックのセグメントがレジスタ SS に設定され、スタックセグメントの移動は完了しますが、レジスタ SP の値が不定であるため、メモリのない場所にスタックが設定されてしまうこともあり得ます。このようなときに割り込みが入れば、ほぼ 100%の確率で暴走するでしょう。

8086 では、このようなことを防ぐために、続くレジスタ SP の 設定が終了するまでは、割り込みを受け付けません。

■割り込みベクタテーブル

メモリレイアウトの項でも触れたように、00000H から 003FFH の領域は割り込みベクタテーブルとして予約されています。割り込みベクタテーブルは、00H から FFH のタイプを持つ割り込みに対

して、ジャンプ先のアドレスを並べたもので、図 1.4 のような構造を持ちます。

■図 1.4 割り込みベクタテーブル




図 1.4 からもわかるように、1 個の割り込みに対して 4 バイトの 領域が確保されています。また順番としてはオフセット、セグメントの順となっています。割り込みのタイプとアドレスは 1 対 1 になっていますから、INT 命令を用いずに、割り込み処理ルーチンを呼び出すことも容易です。



OS

現在、多くのアプリケーションは MS-DOS,DISK BASIC といった OS(オペレーティングシステム)と呼ばれるプログラム上で動作します。中には、ゲームなどのように OS を持たないものもありますが、ビジネス用の多くのアプリケーションは、MS-DOSか DISK BASIC の上で動作します。プログラムを読むためには、CPU 自体の知識のほかに OS の知識も重要です。

ここでは、OSについてのことがらを資料としてまとめておきます。

2.1 OS起動のメカニズム

OS を持たないゲームなどはどこから解読すればよいか、OS 上で動作するソフトはどこから解読すればよいか、そのための知識を解説します。

■リセットイニシャル

本編1において、8086CPUはリセット時にFFFFH:0000Hで 示されるアドレスヘジャンプすると書きましたが、ここにはふつう マシンの初期化プログラムへの、セグメント外ジャンプ命令が書か れています。 初期化プログラムではメモリのチェック、周辺 LSI などの初期 化とワークエリアへの値の設定などを行った後、ブートストラップ ローダと呼ばれるルーチンがコールされます。

■ブートストラップローダ

プログラムの初期化が終了すると、ブートストラップローダがコールされ、ディスクドライブの接続状況に合せて、IPL(イニシャルプログラムローダ)と呼ばれるプログラムをディスク上から読み込みます。IPLをディスク上から引っ張り上げるという動作から、ブートストラップという名称が付いているのです(ブートストラップとはブーツに付いているペラのことです)。

ブートストラップローダは、接続されているディスクドライブを順にチェックしますが、このとき優先順位というものが決められており、PC-9801 ではメモリスイッチでこれを決定します。ふつうは 1MB ディスク(両用タイプ)、640KB ディスク、1MB ディスク(両用タイプでないもの)、320KB ディスク、ハードディスクの順となっており、ディスクの挿入されていないドライブや、読み込みに失敗したドライブはスキップされ、最も早く見つけられた異常のないドライブから、IPL がロードされます。

ブートストラップローダはシステムにその位置が固定されており、 ここをコールすることで、IPLの再読み出しを行うことも可能で す。ブートストラップローダの位置と呼び出し法は、以下のように なっています。

位置: FD80H:27E8H

呼び出し法: セグメント外CALL

呼び出し時の条件: DS←0000H

A L ← ブートプライオリティ初期値 A H ← ブートプライオリティ終了値

ブートストラップローダは、必ずセグメント外 CALL によって行われなければなりません。また、レジスタの内容は保存されませんので、必要ならば呼び出し時に待避しておかなければなりません。ブートストラップローダが呼び出し可能であるということは、プログラム解析の大きな助けとなります。詳細は後述します。

ブートプライオリティとは、ブート対象のドライブと優先順位を 指定するもので、ドライブの種類によって、以下の値を持ちます (値の小さいほうが優先順位は高い)。

01H: 1MBディスク(両用タイプのもの)

0 2 H: 640 KBディスク

0.4H: 1MBディスク (両用タイプでないもの)

08H: 320KBディスク

0 A H : 5 "H D (#0)

0 BH: 5"HD (#1)

ブートプライオリティの初期値と終了値を、それぞれ 04H,08H とした場合、1MB 両用ディスク、640KB ディスク、ハードディスク への読み出しは行われなくなり、かつ 1MB ディスク(両用でないもの)のほうに読み出しが試みられます。

なお、ブートストラップローダ呼び出し時には、INT 18H~INT IBH に対する割り込みベクタを、最小限 ROM BASIC と同じものにしておく必要があります。内容は機種によって異なりますのであらかじめ調べておいてください。

■IPL(イニシャルプログラムローダ)

IPL は、ブートストラップローダによってディスク上から読み出され、メモリ上の 1FC00H (1MB, 640KB ディスク) あるいは 1FE00H(その他)の領域に読み出されます。読み出される量は前者で 1024 バイト、後者で 512 バイトです。正常な IPL の読み出しを期待するには、表 2.1 に示す IPL の形式を守る必要があります。

■表 2.1 IPLの形式

立上げ可能 装置番号	記録密度	セクタ長	セクタ数	バイト数	IPLロード アドレス	採用OS
0,1,2,3	単密度	128	4	512	1FE0H: 0000H	BASIC (1MBディスク)
		256	2			
		512	1			MITTER
	倍密度	256	4	1024	1FC0H: 0000H	CP/M, BASIC (640KBディスク)
		512	2			MS-DOS (640KBディスク)
		1024	1			MS-DOS (1MBディスク)

IPL は、そのディスクの OS を決定するもので、DISK BASIC、MS-DOS などで固有の内容となっています。IPL によってその OS に固有のシステムコードがさらにロードされますので、実際の 解析は IPL から行えばよいことになります。ただし、MS-DOS などの OS 上で動作するソフトなどは、IPL から解析することが無 駄な場合も多いようです。

2.2 MS-DOSの構造

現在、MS-DOS は PC-9800 シリーズを代表する OS です。 MS-DOS の上では、各種ワープロソフト、データベースソフト、表計算ソフト、作画ソフトなど、多くのソフトウェアが動作していますから、プロテクト解析の際の、最も大きなターゲットといってよいでしょう。そこで OS 個別の解説として、まずは、MS-DOSから解説してゆきます。

■構成するパーツ

MS-DOS は、主に IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM という 3 つのパーツから構成されます。このうちで、IO.SYS と MSDOS.SYS は、IPL によって読み出されます。COMMAND. COM は、MSDOS.SYS によって読み出されます。


IO.SYS は、主にハードウェアに固有の入出力を受け持ちます。 ディスク入出力、キーボード、画面、プリンタなどはここで制御されます。MSDOS.SYSは、MS-DOSの本体でありシステムコールなどを受け持ちます。最後に、COMMAND.COM はユーザの入力するコマンドを解釈して実行する部分で、コマンドプロセッサと呼ばれています。

他には、デバイスドライバや常駐コマンドが結合されている場合 もあります。

■メモリレイアウト

MS-DOS 起動時のメモリレイアウトは、図 2.2 のようになっています(ただし version 3.10, PS98-127-XXX)。

■図 2.2 MS-DOS のメモリレイアウト



割り込みベクタテーブルの上には、システム共通域と呼ばれる PC-9801 本体の情報が格納されています。ここは特に MS-DOS とは関係ないところです。システム共通域の上には IO.SYS がロードされています。アドレスは 00600H に固定されています。IO. SYS の上には MSDOS.SYS がロードされます。ロードされる位置は IO.SYS のサイズによって異なります。ここで、デバイスドライバの指定があればデバイスドライバがロードされ、バッファの指定

があればバッファが確保されます。

続く領域には、COMMAND.COMがロードされます。このCOMMAND.COMは常駐部と非常駐部とに分れており、常駐部がMSDOS.SYS(デバイスドライバ等のある場合にはその上)に続く領域にロードされ、非常駐部はRAMの上限にロードされます。常駐部と非常駐部の中間はTPA(トランジェントプログラムエリア)と呼ばれ、ファイルのかたちで存在するプログラムは、ここにロードされて実行されます。

MS-DOS では、RAM の上限は 9FFFFH に制限されています。 これは、MS-DOS を最初に採用した IBM-PC の仕様によっているものなので、PC-9801 でもこれに従っており、動かすことはできません。

 $A0000H \sim BFFFFH$ にはテキスト VRAM とグラフィック VRAM が配置されます。それ以降の領域は ROM となっており、 BASIC インタプリタや BIOS が格納されています(実際は拡張用に予約されている部分が多い。また、PC-9801U 以降の機種では拡張グラフィック VRAM が搭載される領域もある)。

■システムコール

OS を使用することによる恩恵は、システムコールを利用することができるということにあります。システムコールは、OS のサポートするほとんどの機能をユーザに開放したものであり、ユーザはそれを呼び出すことでファイル管理、メモリ管理などの高度な処理を、単純な手続きで使用することができるのです。

MS-DOS では、システムコールは INT 命令で呼び出すことになっています。MS-DOS の提供するシステムコールとその機能は以下のとおりです。

INT 20H …… プログラムの非常駐終了
INT 21H …… リクエストサービス
INT 25H …… アブソリュートディスクリード
INT 26H …… アブソリュートディスクライト
INT 27H …… プログラムの常駐終了

INT 21H については、さらに細かな区分が必要となりますが、 詳細については、本書の目的からそのすべてを解説するわけにはい きません。適当な MS-DOS の参考書を参照してください。実際、 MS-DOS のシステムコールといえば INT 21H を指します。

INT 29H … 特殊なデバイスへの1文字出力

■プログラムのロードと実行


MS-DOSでは、プログラムの実行は、コマンドファイルをシステムコールによってロードすることによって行われます。実際は、ユーザが投入したコマンドをCOMMAND.COMが解釈し、必要な制御情報を作成したあとに、コマンドを実行するシステムコールを呼び出すのです。

コマンドの実行時には、PSP(プログラムセグメントプリフィクス)と呼ばれる 256 バイトのブロックが重要な意味を持ちます。 PSP は、プログラム実行開始時のレジスタ DS(ES)をセグメントベースとしたオフセット 0000H に配置されています。 PSP の構成は、図 2.3 のようになっています。

PSP に含まれる情報の利用については、応用編で触れています。 コマンドは大きく 2 つの形式に分けられ、それぞれ COM モデル、 EXE モデルと称されます。 COM モデルとは、メモリ上にロード

されるそのままのかたちで、ファイルに納められているコマンドであり、EXEモデルとは、メモリ上にロードされる際の情報を先頭に含んだコマンドのことです。前者は比較的小規模なプログラムに、後者は大規模なプログラムに用いられます。

■図 2.3 PSP



[※] オフセット06Hからの1ワードにはセグメント内で有効なバイト数が入る(COMで有効)。

^{※※} 環境を表す文字列の入っている領域のセグメント、オフセットは0。

^{※※※ 2}つのFCBは10Hバイトしか離れていないためどちらかが有効。

^{※※※} DTAとして使うとパラメータの文字列は破壊される。

■DEBUG/SYMDEB

DEBUG と SYMDEB は、プログラム解読の際の助けとなる強力なデバッギングツールです。基礎編、応用編でもすでに登場していますが、資料編では、これらの起動法や機能について説明します。

○起動

起動は、MS-DOS のプロンプトが表示されている状態で、

A>DEBUG 2

または、

A>SYMDEB @

とします。DEBUGは MS-DOS version 2.11 で、SYMDEB は MS-DOS version 3.10 で用いるのがよいでしょう(どのバージョンとの組み合わせも動作します)。

ここから、説明を簡略化するために DEBUG を SYMDEB に含めます。機能的な違いについては、そのつど注釈を加えましょう。

○パラメータ

SYMDEB の起動時には、パラメータを与えることができます。このパラメータには、ふだんコマンドを起動するときとまったく同じものを与えます。たとえば、コマンド DUMP を、"README. DOC"というパラメータを与えた状態でデバッグできるようにするには、

A>SYMDEB DUMP.COM README.DOC @

とします。気を付けなければならないのは、コマンド名には、必ず

拡張子までを含めた完全なファイル名を与えることです。環境変数 PATH に設定してあるからといって省略することはできません。

これでプログラム DUMP.COM がメモリ上にロードされ、パラメータとして"README.DOC"が与えられた状態になっています。 SYMDEB では、パラメータにシンボルマップファイルを与える こともできますが、ここでの目的とは関係がありませんので無視し ます。

○コマンド

SYMDEB が起動すると、プロンプトとして"ー"が表示されています。ここでさまざまなコマンドを入力して、プログラムの実行を追跡し、また解析を行います。コマンドの機能については付録 \mathbf{A} を参照してください。

コマンドは、プロンプトが表示されている状態で、

コマンド文字 パラメータ

の形式で入力します。パラメータについては、コマンドごとに書式 が異なりますので、同様に付録Aを参照してください。

2.3 DISK BASICの構造

DISK BASIC は、PC-9801 本体に標準添付した OS であり、何もしなければ、DISK BASIC が立ち上がるようになっています。ただし、この場合は ROM-BASIC といい、ディスクファイルに関する操作や、日本語処理に関する機能が削除されています。これらの機能を使用するには、DISK BASIC のシステムディスクを使用する必要があります。システムディスクはディスクドライブを内蔵している機種であれば、標準で添付されているはずです。

■メモリレイアウト

DISK BASIC 起動時のメモリレイアウトは、図 2.4 のようになっています (ただし、version 4.0,品番 PC-98H47-MW(K))。

割り込みベクタの上には、MS-DOSと同様にシステム共通域と呼ばれる PC-9801 本体の情報が格納されています。システム共通域の上には、DISK BASICのワークエリアが用意されています。


このワークエリアの上には各種 I/O バッファが用意され、その上が DISK BASIC テキストの格納領域、およびシステムスタック 領域となります。ここはアドレス 0FFFFH までで、その上にディスクコードと呼ばれるモジュールがロードされます。ディスクコードは、MS-DOS でいう IO.SYS などと同様に IPL によって読み出されるものです。

また、ディスクコードのサイズは、DISK BASIC のバージョン その他の条件によって大きく異なります(ディスクコードが、新たなディスクコードを読み込む場合もある)。

ディスクコードの上にはデータエリアが存在します。DISK BASIC でも RAM の上限は 9FFFFH に制限されています。データエリアと RAM の上限の間には、CLEAR 文によって機械語プログラム領域を設けることができます。

A0000H 以降は、MS-DOS と同様です。

■図 2.4 DISK BASIC のメモリレイアウト



■プログラムのロードと実行

DISK BASIC は、OS としての機能と言語としての機能を持った特殊な環境です。言語としての機能は DISK BASIC 言語を解釈し、逐次実行して行くというものです。このとき、DISK BASIC

プログラムはメモリに置かれて、キーボードから打ち込まれるか、 LOAD コマンドによってディスクからロードされます。また DISK BASIC プログラムとは別に、機械語のプログラムも存在し、 DISK BASIC から CALL 文や USR 関数によって呼び出すことが できます。





マシン

実際のトリッキーなプログラムは、機械語自体でのアイデアもさることながら、マシンの機能を最大限に利用している場合も多いようです。そこで、マシンについての基礎的な知識が必要となるわけですが、ここでは、そのことについて資料として軽くまとめておきましょう。

3.1 割り込み

PC-9801 のサポートする割り込みは多岐にわたり、それぞれが多彩な機能を持っています。また、ハードウェアによって自動的に発生する割り込み(ハードウェア割り込み)と、INT 命令によって発生させる割り込み(ソフトウェア割り込み)があり、これを知っているのと知らないのとでは、解読において大きな差が出ます。

どの割り込みタイプにどのような機能が割り当てられているかは、使用する OS によっても異なりますが、表 3.1 として MS-DOS, DISK BASIC のそれぞれについてまとめておきます。双方で機能が共通の場合は、OS 不使用時にも使用可能な場合が多いようです。

ハート^{*}ウェアの違い(機種の相違、拡張ボートの有無など)によっても、割り込み機能には差が出ます。

PC-9801 においてサポートされる割り込みの一覧は、付録Bとしてまとめてあります。付録Bに示したものはあらゆる OS が動作していないときのものであり、BASIC や MS-DOS が動作すると、新たに割り込みが定義されたり、また内容が変更されたりします。

3.2 I/O

割り込みによってサポートされていない機能を使用する場合は、その機能をサポートするハードウェアに対して直接アクセスを行う必要がありますが、そのときに必要なのが I/O に対する知識です。ふつうハードウェアに対するアクセスは、I/O によって行われるからです。

I/O に関しては OS による違いの出ることはまずなく、違いが出るのは機種の相違、拡張ボードの有無などです。PC-9801 における I/O の一覧は、付録 C としてまとめてあります。

3.3 その他のことがら

その他の事項として、重要なことがらをあげておきます。

■メモリスイッチ

メモリスイッチは、選択可能な項目に関してユーザが行った設定 を保持するためのもので、ソフトウェアによる設定が可能で、かつ 電源を落としても、長期にわたってその内容が保持されるというも のです(不揮発性メモリが使用されている)。メモリスイッチは、 アドレス A3FE2H, A3FE6H, A3FE6H, A3FE6H, A3FF6H の 6 個が設けられており、それぞれは $SW1\sim SW6$ と名前が付けられています。

メモリスイッチの機能についての詳細は、本体添付のユーザーズマニュアルを参照することにして、ここではメモリスイッチの読み出し/設定の方法について説明しましょう。

メモリスイッチは不揮発性のメモリですが、通常は読み出しのみが許可されており、書き込みは行っても無視されます。書き込みを行えるようにするには、I/O ポートの 68H に 0DH を出力します。これでメモリスイッチが書き込み許可状態になり、メモリスイッチへの書き込みは有効となります。再び書き込み禁止の状態に戻すには、同じく I/O ポートの 68H に 0CH を出力します。

メモリスイッチの効果的なアクセスは、セグメントベースをテキスト VRAM と同じ、A000H にして行うのがよいでしょう。この場合はメモリスイッチへのアクセスだと気付かずに、テキスト VRAM へのアクセスだと思われる可能性大です。


■機種・CPU・クロック判別

PC-9800 シリーズの本体(カタログには CPU と記載されている)には、現時点で PC-9801 から PC-9801VX まで、さまざまなバリエーションが存在します。しかし、これらすべてに対応したプログラムを作ったり、また機種を限定して動作させたいときには、機種判別を行わなければなりません。また、CPU によって動作を変更したり、クロックによってタイミングのとり方を変えるなどするときには、それぞれ CPU 判別、クロック周波数の判別を行わなければなりません。そこで、ここでは機種判別、CPU 判別、クロ

ック周波数判別のための情報について説明します。

それぞれの判別を行うには、まずシステム共通域に含まれる 0000H:0501H の1 バイトを参照すればよく、機種情報のほか、 CPU 情報やクロック周波数の情報が含まれています。このアドレスの構成は、図 3.1 のようになっています。

■図3.3 0000H:0501Hの構成



まず機種の判別を行い、そこから CPU やクロック周波数の判別を行うのが順序です。機種の判別には、図 3.3 からもわかるようにビット $5\sim3$ を見ればよく、この値により PC-9801, PC-9801E/F/M/VF/VM/UV/VX, PC-9801U の範囲で判別を行うことができます。ここでは、かなりあらっぽい判別しか行えませんが、後述する CPU 情報や、クロック周波数の情報を組み合わせて、最終的な機種を決定します。

機種がわかれば CPU の判別です。判別にはビット 6 を見ます。 ここで注意しなくてはならないのは、機種によって CPU とビット 値の対応が異なるということです。特に問題となるのは、PC- 9801E/F/M/VF/VM/UV/VXのどれかであるという場合で、PC-9801E/F/Mでは 8086のみの搭載、PC-9801VF/VM/UVでは V30 のみの搭載、PC-9801VXでは、V30 と 80286 の両方を搭載しているということで、1 ビットでは 3 つの情報を表すことができません。そこで、8086 と 80286 の情報を重ねて、同時に 2 つの CPU を表現することにします。ところが、PC-9801VX の 80286 モートを判別することはできません。解決については後述します。

次にクロック周波数を判別します。判別にはビット 7 を見ます。 クロックが切り替えられる機種の場合、5MHz と 8MHz, 8MHz と 10MHz の 2 通りの切り替え方式を持ちますが、CPU と同様、情報の表現に 1 ビットしか使用できないため、5MHz と 10MHz を兼ねています。しかしこれは問題なく、8086 と V30 を判別すれば、おのずからクロック周波数も限定することができます。

さて、8086 と 80286 の区別ですが、同じ命令でありながら動作が微妙に異なる、という命令を実行させてみればすぐにわかります。これは、PUSH SP命令を用いればよく、8086 と 80286 で動作が異なるという特性を応用して CPU の判別を行います。具体的には、次のプログラムを参照してください。

MOV AX.SP

PUSH SP

MOV BP.SP

CMP AX, [BP]

POP SP

このプログラムが実行された時点で、ZF = 0 であれば 80286、ZF = 1 であれば 8086 です(V30 も同じ)。なぜこのような違いが

生じるのかというと、8086 ではレジスタ SP の内容をスタックに プッシュしてから、レジスタ SP を減じるのに対し、80286 では、レジスタ SP の内容を減じたあとに、スタックへのプッシュを行います。すなわち、前者ではスタックに積まれている内容とレジスタ SP の内容が異なるのに対し、後者では等しくなり、よって CPU の判別が行えるわけです。

■メモリサイズ

メモリサイズを知っておくと、バッファの確保などに役立つ場合があります。メモリサイズにはユーザがメモリスイッチに設定するものと、システムが実際にチェックして、システム共通域に設定するものがあります。どちらを優先すればよいかといわれれば後者を優先したほうがよいでしょう。なぜなら、前者はあくまでもユーザが設定するものであり、メモリ増設を行っていなくても設定を多めにしておいたり、またメモリを減らしたのに設定を忘れている可能性もあるからです。万一メモリに異常があった場合でも、後者ではメモリチェックを行って、正常な部分のみが設定されます。

システムが調査したメモリサイズは、機種情報その他と同時に得ることができます。すなわち0000H:0501Hを参照し、ビット2~0を調べます。値とサイズの関係は、図3.3を参照してください。

なおシステム調査によるメモリサイズは、ユーザの設定したメモリサイズを越えて設定されることはありません。

A PPENDIX

A. SYMDEB機能一覧

ここでは、MS-DOS上のツールである SYMDEB について、 その機能を一覧として示します。なお、一覧中の略語は以下の意味 を持ちます。

名前	意味
SYMBOL	シンボルファイルからのシンボルです。
LINE	行番号を意味します。ソースデバッグを行っているときにのみ意味があり ます。
NUM	数値を表します。 数値には以下に示すサフィックスを付加することで、数値の型を変えることができます。 Y : 2 進数 O, Q: 8 進数 T : 10進数 H : 16進数(省略可) DEBUGでは、数値はすべて16進数です。
ADDR	アドレスを表します。 アドレスは、 セグメント: オフセット の形式か、 オフセットアドレス のみの形式で指定します。
RANGE	アドレスの範囲を表します。範囲は、 <addr> <addr> の形式か、 <addr> L <num></num></addr></addr></addr>
STRING	文字列を表します。文字列は、'か"でくくります。その文字そのものを表すには、文字を2個続けます。

名前	意味
EXP	式を表します。式中には、以下の演算子を使用することができます。 単項演算子:+, -, NOT, SEG, OFF,BY, WO, DW, POI, PORT, WPORT 二項演算子:*, /, MOD, :, +, -, AND, XOR, OR
TYPE	型を表します。 型には以下の文字を使用することができます。 A:アスキー文字列 B:バイト W:ワード D:ダブルワード S:単精度浮動小数点実数(4 バイト長) L:倍精度浮動小数点実数(8 バイト長) T:10バイト浮動小数点実数
LIST	数値のリストを表します。
PORT	1/0アドレスを表します。

	STATE OF THE STATE
機能	
コマンド一覧の表示	-
SYMDEBの終了	0
メモリのダンプ	0
メモリ内容の変更	0
ポートからの入力	0
ポートへの出力	0
アセンブル	0
逆アセンブル	0
メモリ内容の比較	0
メモリの充塡	0
メモリ内容のコピー	0
メモリ内容の検索	0
式の計算	_
和と差の計算	0
プログラムの実行	0
	コマンド一覧の表示 SYMDEBの終了 メモリのダンプ メモリ内容の変更 ボートからの入力 ボートへの出力 アセンブル 逆アセンブル メモリ内容の比較 メモリ内容のお塡 メモリ内容のは中 メモリ内容の検索 式の計算 和と差の計算

書式	機能	DEBUG
T= <addr><num></num></addr>	プログラムのシングルステップ実行	0
P= <addr><num></num></addr>	プログラムのシングルステップ実行	PE
BP <num><addr> <num><string></string></num></addr></num>	ブレークポイントの設定	_
BC <num> BC *</num>	ブレークポイントの解除	
BD <num> BD *</num>	ブレークポイントの無効化	_
BE *	ブレークポイントの有効化	-
R<レジスタ名>	レジスタ値の表示	0
R<レジスタ名>= <num></num>	レジスタ値の設定	-
RF	フラグレジスタの表示・設定	0
K <num></num>	スタックフレームの表示	
L <addr><ドライブ> <セクタ><セクタ数></addr>	ファイル・セクタの読み込み	0
W <addr><ドライブ> <セクタ><セクタ数></addr>	ファイル・セクタの書き込み	0
N<引数>	ファイル名・引数の設定	0
! <コマンド>	コマンドの実行	-
< , > , = , , 1,1-periody	リダイレクト	
* < コメント >	コメントの表示	a a -g

B PC-9801割り込み一覧

PC-9801でサポートされる割り込み(内部、外部含む)の一覧を示します。なお、これらは OS が起動していることを前提としていないため、OS が起動すれば割り込みの種類が増し、変更されることも考えられます。

タイプ番号	ベクタアドレス	機能	備考
0 0 H	0000H~0003H	除算エラー割り込み	* 1
0 1 H	0004H~0007H	シングルステップ割り込み	* 1
0 2 H	0008H~000BH	マスク不能割り込み(NMI)	
0 3 H	000CH~000FH	トラップ (INT3)	* 1
0 4 H	0 0 1 0 H~0 0 1 3 H	オーバフロー割り込み(INTO)	* 1
0 5 H	0014H~0017H	COPYキー割り込み	10 Y
0 6 H	0018H~001BH	STOPキー割り込み	
0 7 H	001CH~001FH	インターバルタイマ	* 1
0 8 H	0 0 2 0 H~0 0 2 3 H	タイマ	
0 9 H	0024H~0027H	キーボード	
0 A H	0028H~002BH	CRTV(垂直帰線)	* 2
0 B H	002CH~002FH	拡張バス(INTO)	* 2
0 C H	0030H~0033H	RS-232C	
0 DH	0034H~0037H	拡張バス(INT1, CMT)	* 2
0 E H	0038H~003BH	拡張バス(INT2, ODA系プリンタ)	
0FH	003CH~003FH	システム予約	* 2
1 0 H	0 0 4 0 H~0 0 4 3 H	セントロニクス系プリンタ	* 2
1 1 H	0044H~0047H	拡張バス(INT3, ハードディスク)	* 2
1 2 H	0048H~004BH	拡張バス(INT41, 640KBデイスク)	5 5 F L
1 3 H	004CH~004FH	拡張バス(INT42, 1MBディスク)	0 : 1
1 4 H	0050H~0053H	拡張バス(INT5)	* 2
1 5 H	0 0 5 4 H~0 0 5 7 H	拡張バス (INT6)	* 2
1 6 H	0058H~005BH	数値演算プロセッサ(8087)	* 2
1 7 H	005CH~005FH	ノイズ (システム予約)	* 2
1 8 H	0060H~0063H	キーボードBIOS、CRT BIOS	
1 9 H	0 0 6 4 H~0 0 6 7 H	RS-232C BIOS	12 27 31
1 A H	0068H~006BH	CMT BIOS、プリンタBIOS	1 11
1 B H	006CH~006FH	ディスクBIOS	
1 C H	0070H~0073H	カレンダ、タイマBIOS	
1 DH	0 0 7 4 H~0 0 7 7 H	システム予約	* 2
1 E H	0 0 7 8 H~0 0 7 BH	N88-BASIC	-
1FH	007CH~007FH	システム予約	
20 H∼3 F H	0080H~00FFH	システム予約	() ()
40H∼7FH	0100H~01FFH	ユーザに解放	
80H∼FFH	0200H~03FFH	システム予約	a i ti i

^{* 1} IRET命令へのポインタが設定されている

^{*2} EOI発行ルーチンへのポインタが設定されている


C PC-9801I/O一覧

PC-9801 でサポートされる I/O の一覧を示します。なおこれらは現時点でのものであり、ハードウェアによっては存在しないもの、または、新たにハードウェアが付け加わることもあり得ます。

ポートアドレス	対応ハードウェア	
0 0 0 0 0 ×A ₀ 0	割り込みコントローラµPD8259A(マスタ)	H8 0
0 0 0 0 1 ×A ₀ 0	割り込みコントローラµPD8259A(スレーブ)	
0 0 0 A ₃ A ₂ A ₁ A ₀ 1	DMAコントローラμPD8237A-5	
0 0 1 0 ××× 0	カレンダ時計µPD1990(4990)	
0 0 1 0 ×A ₁ A ₀ 0	DMAバンク	
0 0 1 1 ××A ₀ 0	RS-232CインタフェースµPD8259A	
0 0 1 1 ×A ₁ A ₀ 0	システムポートμPD8255A-5	
0 1 0 0 ×A ₁ A ₀ 0	プリンタインタフェースμPD8255A-5	
0 1 0 0 ××A ₀ 1	キーボードインタフェースμPD8251A	
0 1 0 1 ××A ₀ 0	マスク不能割り込み制御	
0 1 0 1 ×A ₁ A ₀ 1	320KBディスクインタフェースμPD8255A-5	
0 1 1 0 A ₂ A ₁ A ₀ 0	CRTコントローラμPD7220	
0 1 1 0 ××× 0	予約	
$0 \ 1 \ 1 \ A_2A_1A_0 \ 0$	CRTコントローラµPD52611	
$0 \ 1 \ 1 \ 1 \times A_1 A_0 \ 1$	タイマコントローラμPD8253-5	
1 0 0 0 0 A ₁ A ₀ 0	固定ディスクインタフェース	
1 0 0 0 0 ××1	予約	
1 0 0 0 0 A ₁ A ₀ 1	BRANCH4670	
1 0 0 0 1 A ₁ A ₀ 0	サウンドボード	
1 0 0 1 ×A ₁ A ₀ 0	1MBディスクインタフェース μPD765A	
1 0 0 1 0 A ₁ A ₀ 1	CMTインタフェース μPD 8251A	
1 0 0 1 1 0 A ₀ 1	GPIBスイッチ	
10011101	予約	
1 0 1 0 A ₂ A ₁ A ₀ 0	グラフィックコントローラ μPD7220	
1 0 1 0 A ₂ A ₁ A ₀ 1	文字フォントROM	
1 0 1 1 0 A ₁ A ₀ 0	HDLC/SDLC μPD7201	
1 0 1 1 1 ×× 0	予約	
1 0 1 1 ×××1	HDLC/SDLC μ PD7253/ μ PD8255	
1 1 0 0 0 A ₁ A ₀ 0	ODA系プリンタインタフェース µPD8255 A-5	

ポートアドレス	対応ハードウェア	11/41 /
1 1 0 0 1 A ₁ A ₀ 0 1 1 0 0 A ₂ A ₁ A ₀ 1 1 1 0 1 × A ₁ A ₀ 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 A ₁ A ₀ 1 1 1 1 0 0 0 0 0	640KBディスクインタフェース μPD765A GPIBインタフェース μPD7210 マウスコントロール 内部サウンド周波数設定 マウス割り込み時間設定 キーボードインタフェース (スキャン方式)	
1 1 1 0 1 1 0 0		

注:×は、特に値を問わないことを意味する(多くの場合0を設定)。



D INDEX

●あ行

アドレシングモード 264 暗号化 175 異常なファイル 37 イミーディエイトモード 264 インターバルタイマ割り込み 157 演算 176 親プロセス 146

●か行

解読 17 かくされたファイル 35 環境変数 40 キー 175 逆アセンブルリスト 19 グラフィックVRAM 199 子プロセス 146

●さ行

シークレット属性 199
システムコール 62,275
定石 92
シングルステップ割り込み 141,244
スタック 201
セグメント 257
セグメント外 CALL 109
セグメント外 RET 113

●た・な行

タイムアウト割り込み 164 タイプ 237 ダミーファイル 129 チェックルーチン 17 ディスクBIOS 38 ディレクトリ 117 テキスト表示属性 198 テキストVRAM 195 ニーモニック 19

●は行

汎用レジスタ 260
 バンク切り換え 225
 バラメータインタフェース 239
 比較検討 37
 不可視属性 31
 復元する方法 193
 フラグレジスタ 262
 不良クラスタ 117
 ブートストラップローダ 270
 ブレークポイント 135
 プリフィクス命令 90
 プリフェッチキュー 221, 266

●ま行

未定義命令 100 メモリスイッチ 284 メモリモード 264 メモリレイアウト 259

●ら・わ行

レジスタモード 264 ロギング 51 割り込み 283, 292 割り込みベクタテーブル 267

OΑ

AAD < N >TOT AAM <N> 101 ADD 80 AF 262 AUTOEXEC. BAT 34 AX 260

B

BIU 222 BP 261 BX 261

OC.

CX 261

CF 262 CHKEXE1. COM 153 166 CHKEXE3, COM CHKPAR. COM 149 CHKTIME, COM 80 CHKTYPE, COM 70 CHKWAIT, COM 66 CLRMEM. COM 170 COMMAND. COM 29, 273 CONFIG. SYS 34 CPU 255 CS 261

DEBUG 278 DEVICE 34 DF 263 DI 261 DIG. COM 35 DISK BASIC 280 DISK BASICのメモリレイアウト 281 DIV 80 DLOG, COM DREG. COM DS 261 DX 261

•E~G

FS 261 EU 221 FAT 117 FAT. COM 121 FAT ID 118 getfat() 119 GFT_PARENT_ENV 148

●| ~J

IF 263

IN 86, 115 INT 命令 103 INTDO. COM 104 INT 08H 231 INT 1BH 38 INT 1CH 230 INT 20H 276 INT 21H 276

INT 25H 276
INT 26H 276
INT 27H 276
INT 29H 276
INT 3命令 135
INT3. COM 138
I/O 284, 294
IO. SYS 29, 273
IP 262
IPL 20, 272
JMP <次のアドレス> 85

●M~N

MOV CS 101
MOVE <REG>, <REG> 85
MS-DOS 19,273
MS-DOS のディスクフォーマット 118
MS-DOS のメモリレイアウト 274
MSDOS. SYS 29,273
MUL 89
NOP 85
N88-DISK BASIC 19

•0~P

OF 263
OS 19, 269
OUT 86, 115
OVERA. COM 216
OVERB. COM 216
PF 263
POP < REG > 85
POP CS 101
PROTIME. COM 75

PSP 276 PUSH <REG> 85

●Q~R

QUEST1. ASM 86 QUEST2. ASM 91 r/m16 101

S

SF 263 SHELL 34 SI 261 SINGLE. COM 245 SINGLE2. COM 249 SP 261 SS 261 SUB 89 SYMDEB 278, 290

●T~Z

TF 263 V30 256 XCHG <REG>, <REG> 85 XLAT命令 102 ZF 263

●その他

0クリア 97 0テスト 95 80286 256 8086 255

『PC-9800シリーズ ザ・プロテクトII』

プログラム解読法入門 別売ディスクパック版のお知らせ

最新のテクニックの粋を集めてお贈りするプロテクト技術の数々。果して究極のプロテクトは可能か? 本書では、好評の姉妹編『PC-9800シリーズ ザ・プロテクト』で予告した解読をしにくくするためのテクニックを、初めて公開しました。いくら強いプロテクトでもプログラムを解読され、チェックルーチンをはずされてしまったのでは元も子もありません。本書は、この解読プロテクトに関するあらゆる疑問に、できるだけ詳しく解答しました。読者の皆さんにはご理解いただけたかと思います。

しかし、本書にかぎらず、コンピュータの技術を紙面だけで理解するにはどうしても限界があります。そこで、読者のプロテクト技術をより一層確かなものとするために、別売ディスクパック版として、紙の上ではなく本当のプロテクト技術に触れていただくよう、本書に収められたすべてのプログラムと、紙面の都合で掲載しきれなかったプログラムを、一枚のフロッピディスクに収録しました。本書をさらにご理解いただくために、是非ともご活用ください。

3.5インチ2DD版定価5800円送料300円5 インチ2DD版定価5800円送料300円5 インチ2HD版定価5800円送料300円8 インチ2D 版定価5800円送料300円

お求めは、最寄りの書店、マイコンショップ、または直接弊社宛に現金書留にてお願いいたします。なお、現金書留の際にはご希望の書名、製品名、メディア、住所、氏名、電話番号等を明記の上、送料(300円)を添えてお申し込みください。

秀和システムトレーディング株式会社

〒107 東京都港区赤坂8-5-29 チェッカービル

姉妹編

『PC-9800シリーズ ザ・プロテクト』

別売ディスクパック版のお知らせ

既刊「PC-9800シリーズ ザ・プロテクト」に収録されたプロテクトプログラム、およびその応用プログラムを含め、100種類のプロテクトを施したフロッピディスクが用意されております。本ディスクには、これら 100 種類のプロテクトのすべてをチェックするプログラムが含まれております。このディスケットで立ち上げることによって、そのプログラムが起動するようになっています。読者の皆さんは、このディスケットの、できるだけ忠実な複製を作るよう挑戦してください。作成した複製をドライブ装置に入れて立ち上げれば、あなたの複製が 100 種類のうち、いくつまでクリアしたかを採点して表示します。

また、本ディスクパック版にはこのプロテクトとは別に、本文中に掲載されたすべてのソースプログラム、およびオブジェクトプログラムが収録されております。これにより皆さんは打ち込む手間も省け、より能率的にご理解いただけるものと思います。

3.5インチ2DD版 定価5800円 送料300円 5 インチ2DD版 定価5800円 送料300円 5 インチ2HD版 定価5800円 送料300円 8 インチ2D 版 定価5800円 送料300円

お求めは、最寄りの書店、マイコンショップ、または直接弊社宛に現金書留にてお願いいたします。なお、現金書留の際にはご希望の書名、製品名、メディア、住所、氏名、電話番号等を明記の上、送料(300円)を添えてお申し込みください。

秀和システムトレーディング株式会社

〒107 東京都港区赤坂8-5-29 チェッカービル

PC-9800シリース" ザ・プロテクト II

プログラム解読法入門

発行日 1987·3·21 初版第1刷 1987·11·28 初版第2刷

著 者 井上智博·技術開発室©



発行者 牧谷秀昭

発行所 秀和システムトレーディング株式会社 東京都港区赤坂8-5-29チェッカービル 〒107

印刷所 共同印刷株式会社

ISBN4-87966-116-3 C3055 ¥2200E

落丁本・乱丁本はお取り替え致します。なお、本書に関するご質問は小社編集部宛、ご質問の主旨、住所、氏名、電話番号等明記の上、 書面にてお願い致します。

